

# Оглавление

Текст задания	3
Описание программы	
Назначение программы	
Текст программы	
· · · Область допустимых значений	
Расположение данных в памяти	
Область представления	6
Методика проверки программы	
Вывол	7

# Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Введите номер варианта 6607

- 1. Основная программа должна уменьшать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом  $00B_{16}$ ) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-6X-1 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-3 прибавить утроенное содержимое РД данного ВУ к X, результат записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

# Описание программы

#### Назначение программы

- 1. Основная программа должна уменьшать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 00B<sub>16</sub>) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-6X-1 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-3 прибавить утроенное содержимое РД данного ВУ к X, результат записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

#### Текст программы

```
ORG 0x0
V0: WORD $default, 0X180
V1: WORD $int1, 0X180
V2: WORD $default, 0x180
V3: WORD $int3, 0X180
V4: WORD $default, 0X180
V5: WORD $default, 0X180
V6: WORD $default, 0X180
V7: WORD $default, 0X180
ORG 0x020
X: WORD?
temp: WORD 0x0;
max: WORD 0x0015
                         ; 21, максимальное значение Х
min: WORD 0xFFEA
                         ; -22, минимальное значение Х
default: IRET
                                ; Обработка прерывания по умолчанию
START:
            DI
      CLA
      OUT 0x1
                         ; Запрет прерываний для неиспользуемых ВУ
      OUT 0x5
      OUT 0xB
      OUT 0xD
      OUT 0x11
      OUT 0x15
      OUT 0x19
      OUT 0x1D
LD #0x9
      OUT 0x3
                         ; Разрешение прерываний для 1 ВУ
```

```
LD #0xB
      OUT 0x7
                         ; Разрешение прерываний для 3 ВУ
      ΕI
main:
                         ; Запрет прерываний чтобы обеспечить атом. операции
            DI
      LD X
      DEC
DEC
      CALL check
      ST X
NOP
      ΕI
                  ; Разрешение прерываний для обработки
      JUMP main
int1: DI
                  ; Обработка прерывания на ВУ-1
      LD X
      ASL
ASL
ADD X
ADD X
NEG
      SUB #1
OUT 0x2
NOP
      ΕI
      IRET
int3:
      DI
                  ; Обработка прерывания на ВУ-3
      IN 0x6
ST temp
ASL
ADD temp
ADD X
CALL check
ST X
NOP
      ΕI
      IRET
check:
                         ; Проверка ОДЗ
check min: CMP min
      BPL check max
                         ; Если число больше MIN, проверяем верхнюю границу
      JUMP ld_max
check_max: CMP max
      BMI return
                         ; Если число меньше МАХ, возвращаем это число неизменным
Id max:
            LD max
return: RET
```

### Область допустимых значений

$$21 = 0x0015$$

$$-22 = 0xFFEA$$

#### Расположение данных в памяти

Вектора прервываний: 0x000 - 0x00F

Переменные: 0x020 – 0x025 Программа: 0x026-0x05B

### Область представления

X, min, max — знаковое, 16ти разрядное DR КВУ — знаковое, 8ми разрядное

### Методика проверки программы

Проверка обработки прерываний на ВУ-1:

- 1. Загрузить текст программы в БЭВМ во вкладку Ассемблер.
- 2. Заменить NOP на HLT в блоке int1.
- 3. Нажать кнопку «Компилировать»
- 4. Запустить программу в режиме РАБОТА.
- 5. Открыть ВУ-1 в верхней части окна. Нажать кнопку «Готов»
- 6. Дождаться останова.
- 7. Записать текущее значение Х из памяти БЭВМ:
  - 1) Ввести в клавишный регистр значение 0х20
  - 2) Нажать «Ввод адреса»
  - 3) Нажать «Чтение»
  - 4) Записать значение регистра данных
- 8. Записать результат обработки прерывания содержимое DR контроллера ВУ-1
- 9. Рассчитать самостоятельно ожидаемое значение обработки прерывания по формуле (F(x)=-6x-1)
- 10. Сравнить значения, полученные в пунктах 8, 9. Если они равные программа работает верно

Проверка обработки прерываний на ВУ-3:

- 1. Загрузить текст программы в БЭВМ.
- 2. Заменить NOP на HLT в блоке int3.
- 3. Заменить значение переменной X, записать его.

- 4. Нажать кнопку «Компилировать»
- 5. Ввести в ВУ-3 произвольное число, записать его.
- 6. Установить «Готовность ВУ-3».
- 7. Запустить программу в режиме РАБОТА.
- 8. Дождаться останова.
- 9. Записать значение X из памяти БЭВМ:
  - 1) Ввести в клавишный регистр значение 0х20
  - 2) Нажать «Ввод адреса».
  - 3) Нажать «Чтение».
  - 4) Записать значение регистра данных.
- 9. Рассчитать самостоятельно ожидаемое значение переменной X после обработки прерывания (выполнить 3DR + X)
- 10. Сравнить значения, полученные в пунктах 8 и 9. Если они равные программа работает верно

#### Проверка основной программы:

- 1. Загрузить текст программы в БЭВМ.
- 2. Заменить NOP на HLT в блоке main.
- 3. Заменить значение переменной X на минимальное по ОДЗ значение (0xFFEA).
- 4. Запустить программу в режиме РАБОТА (F9, F7) и убедиться, что при декрементировании X, если он выходит за рамки ОДЗ, происходит сброс значения в максимальное по ОДЗ.
- 5. Повторить пункты 3-4 с другим числом, выходящим за пределы ОДЗ.
- \* Если из блока main вообще убрать NOP, то программа будет циклично декрементировать переменную X. Можно убедиться в этом, убрав NOP.

Прерывание ВУ-1		Прерывание ВУ-3				
X	Ожидание	DR	X	DR	Ожидание	Результа
	-6X-1			КВУ-3	3DR + X	Т
-6 <sub>10</sub>	0x0023	0x0023	0x7	0x1	0x000A	0x000A
(0xFFFA)						
-4 <sub>10</sub>	0x0017	0x0017	0xFFFC	0x2	0x0002	0x0002
(0xFFFC)						

Основная программа						
AC	Ожидание	AC				
0xFFEA	0x15	0x15				
0xFFEE	0x15	0x15				

# Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать с вводом и выводом с использованием прерываний. Также я изучил циклы выполнения новых команд и закрепил навык написания программ на ассемблере.