
# Оглавление

Описание программы	
Минимальные системные требования:	3
Модули программы:	4
Структура папок	4
Работа с программой	5
Настройки программы	5
Вкладка Настройки программы:	5
Вкладка Организация и сисадмин:	6
Вкладка пользователи:	
Модуль Учёт оргтехники	7
Работа с модулем:	8
Создание новой техники	
Внесение заявки (ремонта):	9
Контекстное меню в дереве техники	12
Заметки	
Пользователи компьютера	
Гарантия	14
Перемещение техники	14
Модуль учёта заявок	
Добавление заявки	16
Печатные формы заявок	16
Модуль учёта Программного обеспечения	18
Модуль учёта картриджей	20
Работа с модулем:	20
Перемещение картриджей:	20
Заправка картриджа:	21
Модуль кабельный журнал	22
Модуль склад	26
Справочники	27
Отчёты	28
Статистические отчёты:	28
Запросы:	29
Поиск	30
Архивация	30
Лицензия программы:	31
Структура таблиц базы	37
Таблица kompy	37
Таблица SPR_PROIZV	41

<b>База Компьютеров Организации 1.7</b> Таблица SPR_ (все остальные таблицы)4	1
· <u>-</u> · ,	

# Описание программы

База Компьютеров Организации (далее БКО) программа для учёта оргтехники.



#### Позволяет учитывать:

- 1. Компьютеры
- 2. Принтеры
- 3. МФУ
- 4. Копировальные аппараты
- 5. Сканеры
- 6. Мониторы
- 7. Источники бесперебойного питания
- 8. Сетевые устройства
- 9. Клавиатуры
- 10. Мыши
- 11. Акустические системы
- 12. Сетевые фильтры
- 13. Телефоны
- 14. Фотоаппараты
- 15. Любые другие устройства создаются через справочник.

## Минимальные системные требования:

- 1. Операционная система MS Windows с установленным dotnetfx4.
- 2. Драйвера СУБД (в зависимости от используемой СУБД)
- 3. Разрешение экрана не ниже 1024\*768

# Модули программы:

- 1. Учёт оргтехники
- 2. Учёт заявок (ремонтов)
- 3. Учёт программного обеспечения
- 4. Учёт картриджей
- 5. Кабельный журнал
- 6. Склад
- 7. Отчёты

# Структура папок:

Программа БКО может устанавливаться в любую папку, но для определённости будем считать, что это папка с именем БКО.


#### БКО

database	База данных
arhiv	Папка с резервными копиями базы данных
blanks	Папка с шаблонами документов
lang	Папка содержащая языковые файлы
img	Папка с всплывающей при загрузке программы картинкой
pic	Папка содержащая пиктограммы используемые в программе

При первом запуске имя пользователя – ADMINISTRATOR Пароль – admin

# Работа с программой

# Настройки программы



# Вкладка Настройки программы:

- 1. Проверять обновление при старте на данный момент не работает в связи со сменой хостинга для хранения дистрибутива.
- 2. Проверять серийные номера при внесении нового оборудования проверяет дубликаты серийных номеров в базе при сохранении техники, сообщает при обнаружении.
- 3. Использовать напоминания Будут выводится напоминания записанные в модуле Напоминания
- 4. Показывать меню Служебные − В меню Сервис\Обслуживание БД появятся два пункта «Запросы» и «Очистка».
- 5. Архивация при выходе Актуально только для MS Access, создает архив базы при выходе из программы.
- 6. Не вести журнал не будут формироваться журналы программы (LOG)
- 7. На весь экран при старте программа будет открываться на весь экран.
- 8. Использовать изменение шрифта шрифт компонентов программы будет изменен на выбранный
- 9. Отображение в дереве Три варианта отображения на усмотрение пользователей
- 10. Отделять отделяет от компьютера переферию, создает отдельные устройства.
- 11. Модуль по умолчанию = какой модуль будет запускаться при старте программы
- 12. Сортировка в дереве думаю понятно
- 13. Офисный пакет какой установлен в вашей системе, для формирования отчетов.
- 14. Каталог с отчетами для загрузки от куда будем брать данные для загрузки в программу.
- 15. Каталог с базами где лежит база программы (при использовании MS Access).
- 16. Информация по умолчанию из какой программы отчёты?

- 17. Мой бланк при формировании отчёта «Мой бланк» вставлять следующие данные...
- 18. Дерево ну все написано...
  - а. Обновлять после каждого сохранения дерево техники будет обновляться после каждого сохранения, на базах с небольшим количеством техники обновление происходит быстро...
  - b. Обновлять по запросу после сохранения техники, в случае изменения некоторых параметров (к примеру имени техники) будет обновляться только текущий узел (с которым в данный момент производятся какие либо действия) актуально для больших баз.
  - с. Отмечать цветом отмечает в дереве технику...

#### Вкладка Организация и сисадмин:

- 1. Организация ваша организация, наименование
- 2. Системный администратор думаю, что это вы...
- 3. Электронная почта администратора для отправки сообщений.
- 4. Заголовок программы что будет в заголовке программы.
- 5. Начальник службы в некоторых бланках имеется подпись начальника.
- 6. Настройки SMTP необходимы для возможности отправки сообщений по электронной почте. Пароль для SMTP храниться в зашифрованном виде, шифрование осуществляется 128 битным ключом, с последующим преобразованием в Base64

Настройки программы Орган	низация и системный администратор Пользова	тели
Организация:	Администрация Шатковского муниципального р	айона
Системный администратор:	Плотников А.С.	
E-mail администратора:	ldragon24@gmail.com	
Заголовок окна программы:	БКО.NET	
Начальник службы	Плотников А.С.	
Сохранить		
	Настройки SMTP	
	Сервер:	mail.shatki.info
	Порт:	965
	Имя пользователя:	asp@shatki.info
	Пароль:	
	Использовать TLS\SSL	
	Сохранить	Очистить

Сохранённый пароль будет выглядеть примерно так –

xh+evdDo1yTIX4bda4OInCOeo4KvkSD2hk69eOINZMw9UvGBgABVRlsG7LLR4wyn9tMD/ ELX+Vw8bqgrudyDsQ==

(расшифровывать его бессмысленно, поскольку сами понимаете что это просто слово, не имеющее отношение к реальности)

#### Вкладка пользователи:


Создаём, редактируем, удаляем пользователей программы. Вариантов пользователей два:

- 1. Администратор имеющий права на все.
- 2. Пользователь имеющий права только на то, на что дали.

База Компьютеров Организации 1.7 Настройки программы Организация и системный администратор Пользов Сазанов Дмитрий Владимирови User Уровень Имя входа: rich Пароль: Повтор пароля: Расшифровать Добавить Удалить Отмена Пользователи Разрешения id Идентификатор Имя пользователя Настройки программы ADMINISTRATOR Сазанов Дмитрий Александрович Добавление техники Удаление техники Плотников А.С alex Admin 6 Бухгалтерия User Добавление ремонтов Редактирование ремонтов Учёт картриджей П Склал Учёт Программного обеспечения Добавление П.О.

Удаление П.О.

# Модуль Учёт оргтехники




- 1. Строка поиска для поиска ввести искомое и нажать Enter. В дереве будет сформирован результат поиска
- 2. Выбор филиала при больших объёмах техники гораздо удобнее работать не со всем деревом техники, а только с частью, что и позволяет сделать данный выпадающий список.
- 3. Показывать все в справочниках структуры организации можно сделать скрытые филиалы, отделы, кабинеты. Данный флажок позволяет отобразить всю структуру.
- 4. Статистическая информация отображается различная статистика программы.
- 5. Движение техники отображается движение техники т.е. её перемещение внутри структуры организации (в случае сохранения движения)

# Вкладки техники «Компьютер»


- 1. Информация описание компьютера (ноутбука, сервера и т.д.)
- 2. Системный блок описание аппаратной части системного блока.
- 3. Периферия описание периферийных устройств системного блока
- 4. Программное обеспечение список установленного программного обеспечения
- 5. Пользователи пользователи компьютера (имя, пароль, почта и т.д.)
- 6. Сервис заметки, заявки (ремонты)
- 7. Гарантия информация о покупке и гарантийные обязательства

### Вкладки остальной техники:

- 1. Информация описание техники (наименование, серийный номер, производитель, где установлена, инвентарный номер, IP адрес, ответственный, в составе устройства)
  - а. В составе устройства техника может находиться в составе другой техники (в составе контейнера, компьютера, фотоаппарата (флешки), сетевого оборудования (SFP модули к примеру))
- 2. Порты (для сетевого оборудования) описание направления портов, что подключено.
- 3. Движение техники отображается движение техники т.е. ее перемещение внутри структуры организации (в случае сохранения движения
- 4. Сервис заметки, заявки (ремонты)
- 5. Гарантия информация о покупке и гарантийные обязательства
- 6. Для принтеров имеется лист с отображением устройств использующих его.



#### Работа с модулем:



Прежде чем начинать работу с модулем нужно создать структуру предприятия:

- Верхний уровень наименование организации, заносится в настройках программы.
- Второй уровень филиалы
- Третий уровень отделы
- Четвёртый уровень кабинеты

Создать структуру можно двумя способами:

1. В справочниках Справочники 15 1 Этаж — Периферийные устройства 16 2 Этаж 17 3 Этаж Администрация 14 Бухгалтерия 🗓 — 🌠 Сотрудники 18 Комитет имущественных отношений 20 Муниципальный центр □ Структура 8 Отдел ГОиМП 12 Отдел культуры 19 Отдел экономики и планирования 7 Управление Делами 3 Управление ЖКХ 6 Управление Образования 4 Управление СХ 5 Управление Финансов Параметры

2. Автоматически при создании техники (при заведении новой техники, руками заполняем поля Филиал\Отдел\Кабинет (поле Филиал обязательное), при сохранении автоматически (если нет в справочнике) добавляется Филиал, отдел, кабинет)


#### Создание новой техники:

- 1. Нажимаем кнопку «Новый»
- 2. Выбираем желаемое:
  - а. Компьютер можно создавать несколькими способами:
    - i. Загрузить из Everest (AIDA64)
    - іі. Загрузить из ASTRA
    - ііі. Загрузить через WMI (если в сети)
    - iv. Внести руками
  - b. Контейнер к примеру это может быть серверный шкаф в котором размещаются сервера, источники бесперебойного питания, коммутаторы и т.д.



- d. Периферийные устройства различные периферийные устройства
- е. Другое оборудование все что угодно, хоть стулья и столы, описываете, добавляете в справочник (в справочниках есть возможность для данного типа оборудования выбрать иконку)
- 3. Заполняем вкладку информация в плане наименования, места установки (это обязательные поля).
- 4. Нажимаем сохранить (в случае если у вас в настройках установлено обновление дерева по запросу то для обновления дерева придётся нажать на кнопку
- 5. Наблюдаем в дереве созданную технику.

При ручном внесении компьютера легко растеряться, полей много, многие из них не подписаны. Не теряйтесь, наведите курсор мыши на поле, вы увидите подсказку – что это за поле.




При сохранении техники, в случае отсутствия в справочниках добавляемого устройства, в справочник оно попадает автоматически.


При выборе модели устройства (если оно есть в справочниках) данные по нему (такие как производитель, и другие параметры) подставляются автоматически.

## Внесение заявки (ремонта):

Вариантов три:

- 1. Модуль учёта заявок, выбираем технику, «Добавить заявку»
- 2. Добавление из контекстного меню:







3. Нажатием сочетания клавиш **ALT+Z** (Естественно предварительно установив курсор на технику в дереве)

В любом случае открывается окно добавления заявки:

- 1. Источник кто сообщает о заявке, по сути заказчик, по умолчанию текущий пользователь программы.
- 2. Мастер тот кто будет осуществлять работы по заявке.
- 3. Дата регистрации по умолчанию сегодня
- 4. Телефон куда звонить
- 5. Срок исполнения когда необходимо закончить работы.
- 6. Заголовок для удобства отображения в списке заявок
- 7. Сообщение сама заявка, что и как...
- 8. Статус на ваш выбор, вносится в справочнике.
- 9. Ответственный кто отвечает за работы
- 10. Критичность ну такой вот пункт, критично\не критично, вносится в справочнике
- 11. Тип тип заявки, вносится в справочнике
- 12. Гарантия гарантия на работы.
- 13. Затраты сколько потрачено национальной валюты на осуществление работ.
- 14. Действительный характер неисправности описывается мастером.

Заявки можно видеть во вкладке «Сервис»





Не завершённые заявки помечаются 🗥 и выделяются цветом, завершённые

Ремонты


id № Дата

A 1 12.04.2010



(работы). события Для заявок можно вносить Выбираем заявку, правой кнопкой мыши на ней, видим контекстное меню:


Внесённые события можно увидеть два раза кликнув по заявке (открываем на редактирование). Для




Описание

редактирования событий два раза кликаем мышкой по нужному событию. Для удаления – вызываем контекстное меню, выбираем «Удалить».

По завершению всех работ связанных с заявкой, её необходимо закрыть. В низу формы есть флажок «Заявка закрыта». Ставим флажок, нажимаем сохранить.





#### Печатные формы заявок:


- 1. Акт-заявка
- 2. Расписка
- 3. Наряд
- 4. Материальный пропуск
- 5. Мой бланк (на его базе создавайте свои печатные формы)

Отправить мастеру – отправляет мастеру выбранную не завершённую заявку на электронную почту, в случае если для мастера указан адрес электронной почты и в настройках программы указан SMTP сервер.


*Удалить* – удаляет заявку и связанные с ней события.

#### Контекстное меню в дереве техники


1. Контекстное меню для техники



- 1.1 Добавить заявку вызывает форму добавления заявки.
- 1.2 Скопировать делает точную копию выбранной техники, без указания инвентарных и серийных номеров.
- 1.3 Обновить актуально только для компьютеров, открывает диалоговое окно выбора файла для обновления.
- 1.4 Удалить удаляет технику и все связанное с ней (заявки, заметки, программное обеспечение, пользователи, гарантия и т.д.)
- 1.5 Отделить периферию отделяет, копирует из описания компьютера периферию и создаёт отдельные устройства привязанные к текущему компьютеру.



- 1.6 ППР позволяет запланировать ППР
- 1.7 Ping отправляет на целевую систему команду пинг, показывает состояние прохождения команды.
- 2. Контекстное меню для структуры организации




- 2.1 Удалить из... удаляет всю технику из структурного подразделения.
- 2.2 Добавить папку открывает диалоговое окно для указания папки размещения отчётов Everest(AIDA), ASTRA ну или отчётов созданных с помощью поставляемого с программой скрипта.

Так сказать массовое добавление техники в программу.

2.3 Удалить – удаляет выбранный объект

- 2.4 Добавить заявку добавляет заявку для структурного подразделения.
- 2.5 Установленное ПО формирует печатную форму по всем компьютерам находящимся в структурном подразделении в плане установленного программного обеспечения.
- 2.6 Паспорт компьютера формирует печатную форму «Паспорт компьютера» для всех компьютеров структурного подразделения.
- 2.7 Отделить принтеры и мониторы отделяет периферию у всех компьютеров находящихся в структурном подразделении.
- 2.8 Присоединить принтеры и мониторы присоединяет периферийные устройства привязанные к компьютерам установленным в структурном подразделении.
- 2.9 Обновить из папки открывает диалоговое окно для выбора папки с отчётами для массового обновления компьютеров находящихся в структурном подразделении.


#### Заметки



Заметки заносятся во вкладке «Сервис».

Для чего они могут служить – для чего угодно, хранении любой полезной для вас информации относящейся к данной технике.

#### Пользователи компьютера




Заносятся во вкладке «Пользователи».


- 1. Имя пользователя может браться из справочника (если пользователь там есть)
- 2. Пароль пароль пользователя

- 3. ФИО думаю понятно, в случае выбора из справочника может подтягиваться автоматом.
- 4. #ICQ если есть
- 5. Jabber если есть
- 6. Email адрес электронной почты пользователя
- 7. Пароль электронной почты думаю понятно

# Гарантия



1. Отдельные комплектующие – гарантия будет заполнятся для каждой комплектующей отдельно



- 2. Компьютер целиком учёт так сказать единого материального объекта.
  - а. Заполняем продавца, когда приобретено, когда истекает срок гарантии.
- 3. Номер счета фактуры
- 4. Дата счета фактуры
- 5. Цена
- 6. Номер заявки (если была)
- 7. Сумма (с НДС)
- 8. Дата ввода ОС
- 9. Списано если объект списан
- 10. Не на балансе если объект не на балансе.


## Перемещение техники

Перемещать технику можно двумя способами:

1. Выбрать во вкладке информация необходимый филиал\отдел\кабинет, нажать кнопку сохранить.

©Плотников A.C. 2003-2013 http://bko.shatki.info ldragon24@gmail.com

Появиться окно для указания причины перемещения:




Указываем причину, нажимаем «Ок».

Если нажать кнопку «Отмена», то перемещение отменяется.


2. Переместить технику в дереве. Захватываем технику мышкой, и тянем в тот филиал\отдел\кабинет в который хотим переместить. Появиться точно такое же окно.

Далее все перемещения можно наблюдать в блоке «Движение»



Из списка можно перемещения удалять. Выбираем нужное, правая кнопка мыши, удалить.

# Модуль учёта заявок



Модуль предназначен для работы с заявками (ремонтами) оргтехники.

#### Позволяет:

- Добавлять заявку
- Добавлять событие к заявке
- Удалять заявку
- Отправлять мастеру по электронной почте (если произведены необходимые настройки)
- > Распечатывать различные бланки
- Искать заявки

#### Добавление заявки

- Выбрать технику в дереве
- Нажать кнопку «Регистрация новой»
- Заполнить поля в появившейся форме (подробнее смотри пункт «Внесение заявки (ремонта)»)

# Печатные формы заявок

Представлено несколько печатных форм:

- Акт-заявка
- > Сохранная расписка
- Наряд
- > Материальный пропуск
- > Мой бланк




<b>Наряд</b> Дата: Исполнитель (Мастер): Плотников А.С.	СОХРАННАЯ РАСПИСКА Ф.И.О. потребителя: <u>Плотников А.С.</u> Адрес, телефон: Наименование товара: <u>Системный блок</u> SN::, серийный номер: <u>SN::</u>
На ремонт: Системный блок::GORSHOK s/n:	Заявленные потребителем дефекты: Обновление 1С до 637 релиза.
ррганизация: Управление Делами/Кабинет 44/Сервера	Требование потребителя (указывается то требование, которое заявлено потребителем в его
История ремонтов:	претензии, д.е. одно из требований, установленных ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»):
Заявленная неисправность: Обновление 1С до 637 релиза.	Внешнее состояние товара(например, наличие механических повреждений: трещин, сколов, потертостей, царапин, отсутствие пломб и т.п.):
Содержание ремонта:	activities and adminition of the first and a second and a
Проверка	Комплектация: (указывается какие принадлежности товара покупатель <u>сдает</u> одновременно с товаром <u>;</u> шнуры, гарантийный талон, пульт, инструкцию по эксплуатации и т.п.):
Стоимость ремонта 15000 рублей Гарантия на ремонт 05.03.2013 месяцев	Подпись лица, принявшего товар: <u>Плотников А.С.</u>
Ремонт выполнил: Плотников А.С. Дата: 03.07.2013	Подпись потребителя: <u>Плотников А.С.</u>
	Дата: <u>12.04.2010</u>

Материальный пропуск №
Фамилия: Плотников Имя: А.С. Отчество: А.С.
Количество мест: Что выносит (вносит)
Марка: Системный блок::GORSHOK Заводскойномер: Инв.номер: SRV-523800001
Организация— собственник оборудования: Администрация Шатковского муниципального района Дата: 03.07.2013 г.
Печать: Подпись лица, выдавшего пропуск:
ФИC KU N3 U

Все бланки редактируемы. На базе представленных шаблонов можно создавать свои.

# Модуль учёта Программного обеспечения



#### Позволяет учитывать:

1. Программное обеспечение

Наименование программного обеспечения, тип лицензии, тип программного обеспечения, лицензионный номер, производитель программного обеспечения, дата приобретения (установки), дата окончания лицензии (если есть, если нет то бессрочно).

#### Принцип работы:

- 1. Выбираем в дереве технику
- 2. В форме заполняем необходимые поля
- 3. Нажимаем кнопку «Добавить»

В случае необходимости обновить программное обеспечение из отчета сформированного во внешней программе — нажимаем кнопку «Обновить  $\Pi O$ » и указываем место расположение файла отчёта.

#### Редактирование ПО:

- 1. Выбираем технику в дереве
- 2. В сформировавшемся списке ПО выбираем необходимое
- 3. Дважды кликаем мышкой по выбранному
- 4. Редактируем
- 5. Сохраняем

#### Удаление ПО:

Варианта два:

1)

Выбираем технику в дереве

В сформировавшемся списке ПО выбираем необходимое.


Нажимаем кнопку удалить

2)

Выбираем технику в дереве Выбираем «Массовое удаление» В сформировавшемся списке ПО отмечаем необходимое. Нажимаем кнопку удалить

Номер ПО	Пре <sub>Удалить</sub> обеспечение	Лицензионный ключ	Лицензия
1	7-Zip 4.5/		
2	Advanced IP Scanner v1.5		
3	Aladdin Monitor 1.4.2		
4	ClamWin Free Antivirus 0.95.1		
5	Dr.Web anti-virus for Windows servers 5.0		
6	HASP Device Drivers		
7	HASP HL Device Driver		
8	HASP License Manager		
9	Intel(R) Network Connections 13.2.8.0		
7 10	Microsoft .NET Framework 2.0		
7 11	Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - RUS		
7 12	Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - RUS [Русский]		
7 13	Microsoft Office 2003 - веб-компоненты [Русский]		
7 14	Microsoft SQL Server 2005		
7 15	Microsoft SQL Server 2005: электронная документация (Русский) [Русский]		
7 16	Microsoft SQL Server VSS Writer [Русский]		
7 17	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022		
7 18	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17		
19	Mozilla Firefox (3.5.3)		
20	Mozilla Thunderbird (2.0.0.23)		
21	MSXML 6.0 Parser [Русский]		
22	MySQL Tools for 5.0		
23	OpenOffice.org 3.0 [Русский]		


# Модуль учёта картриджей



Предназначен для учёта картриджей, их заправок и их движения.

# Работа с модулем:

- 1. Выбираем в дереве печатающее устройство
- 2. В появившейся форме заполняем поля
- 3. Нажимаем кнопку «Добавить»



## Перемещение картриджей:


1. Путём перетаскивания из устройство в устройство (или в структуру «Картриджи» или «Заправщики»)

©Плотников A.C. 2003-2013 http://bko.shatki.info ldragon24@gmail.com


2. Путём изменения поля «В составе устройства»

# Заправка картриджа:


Необходимо переместить картридж в «Заправщики» Вы увидите сообщение:



Нужно заполнить причину перемещения (к примеру «На заправку») и нажать «ОК». После завершения заправки переместить картридж обратно




Снова видим сообщение о перемещении, заполняем его и нажимаем «ОК».




Заполняем поля, нажимаем «Добавить»

В случае нажатия отмены в форме ввода причины перемещения, перемещение картриджа отменяется.

Заправки картриджей можно увидеть во вкладке «Заправки»




# Модуль кабельный журнал




Предназначен для ведения кабельного журнала предприятия.

## Работа с модулем:

- 1. Выбираем в дереве помещение
- 2. Нажимаем кнопку обозначенную как +
- 3. В появившемся окне заполняем поля.




- а. Идентификатор линии розетки номер или любое другое обозначение розетки.
- b. Тип кабельной линии что из себя представляет кабельная линия
- с. Тип кабеля тип кабеля проложенного в данном случае.
- d. Длинна кабельной линии соответственно длинна кабеля.
- е. Подключённое средство вычислительной техники (для добавление нажать +) В появившейся форме (вся техника расположенная в выбранном помещении)




Выбираем (двойной клик мышкой или выбираем и нажимаем «ОК») необходимое


- f. Сетевой порт средства вычислительной техники выбираем к какому порту подключён кабель.
- g. Подключён телефон (да\нет) на всякий случай
- h. Примечание все что необходимо знать об этом подключении
- і. Коммутатор для выбора нажимаем +
- ј. В появившемся окне (все сетевые устройства представленные в базе)



Выбираем (двойной клик мышкой или выбираем и нажимаем «ОК») необходимое

- к. Сетевой порт коммутатора к какому порту подключена техника.
- 1. Примечание все что необходимо знать об этом подключении






В низу модуля имеется статистическая информация – количество портов, сколько портов занято и длинна кабельных линий связи.


Журнал можно отправить в офисный пакет для дальнейшей распечатки.



Чтобы увидеть журнал по всей организации необходимо в дереве установить курсор на верхний уровень:




# Модуль склад



Предназначен для оприходования и распределения.

Требует капитальной переработки со стороны разработчика поскольку не несёт в себе функциональной нагрузки соизмеримой с требованиями.

# Справочники



Позволяет добавлять, редактировать, удалять информацию содержащуюся в справочниках.

Для добавления в справочник необходимо:

- 1. Выбрать справочник
- 2. Заполнить поля «Наименование» и «Производитель»
- 3. Заполнить дополнительные поля
- 4. Нажать кнопку «добавить»

Для редактирования справочников необходимо:


- 1. Выбрать справочник
- 2. Выбрать необходимую для редактирования запись
- 3. Двойной клик мышкой на выбранном
- 4. Произвести редактирование
- 5. Нажать «Сохранить»

#### Отчёты


В программе представлено несколько вариантов формирования отчётов:

- 1. Печатные бланки паспорта техники
- 2. Статистические отчёты
- 3. Запросы в базу

## Статистические отчёты:



1. Комплектующие по отделам – возможность выбора определённых устройств или комплектующих



2. Комплектующие — возможность просмотра количества комплектующих в филиале\отделе


База Компьютеров Организации 1.7 ■ БКО.NET 1.7.3.8 - [Статистические отчеты] . 🗸 🍂 Поиск 📗 Сохранить <equation-block> Архивация 餋 Отчеты ектующие по отделам Комплектующие Ремонты Гарантия Выборка по ответствен ным Затраты Планово предупр Выбрать Вофис С 2 июля 2013г. ▼ по 4 июля 2013г. ▼ Уровень ▼ | He Дата Описание ре ионта Уровень Мастер Имя устройства Место установки Выполн Консу... Контр... Контр... GORSHOK
OKS\_SALINA
HP LaserJet 13...
GORSHOK
GORSHOK
OK-NAZAROVA
SERVER
SERVER GORSHOK System Serial Number Мелкии Критич.. Орг. В... Орг. В... Орг. В... Орг. В... GORSHOK TARANKOVA Управление Д. 046358-011 Управление Д. SERVER Средний Орг. В... SERVER Аппар... Критич... Плано... Орг. В... Текущ... Проблема с сите TARANKOVA 046358-011 DSSSH Отдел ГОиМП/ GORSHOK **JSERVER** JOLOBOVA MAYASOVA

- 3. Ремонты Возможность просмотра, фильтрации и редактирования ремонтов
- 4. Гарантия просмотр гарантийных обязательств

Гехники всего:: 435 шт./ Не на балансе: 61 шт. / Списано: 11 шт. | | Техники в: | [ Напоминания (0/7) | [ Заявки (1/162) | my\_old\_org.mdb ▼ | Плотников А.С./Admin

- 5. Выборка по ответственным формирования списка техники закреплённой за определённым человеком.
- 6. Затраты формирование списка затрат за год.
- 7. ППР формирование списка ППР

# Запросы:




Представляет возможность самостоятельного написания запросов, их последующего выполнения и формирования результата.

Запросы можно сохранить для последующего использования, результаты запроса можно отправить в офисный пакет для распечатывания.

©Плотников A.C. 2003-2013 http://bko.shatki.info ldragon24@gmail.com


#### Поиск



Позволяет искать запрошенную информацию в базе.

После завершения поиска формируется список найденного. Есть возможность отправить в офисный пакет для дальнейшей работы.

# Архивация



Производит архивацию баз данных (только MS Access) для хранения и возможности последующего восстановления.

# Лицензия программы:

Все авторские права на программу принадлежат её авторам.

Данная версия распространяется свободно согласно лицензии GNU GPL v2;

Программа БКО поставляется по принципу "AS IS" ("как есть"). Никакие гарантии не прилагаются и не предусматриваются. Вы используете данное программное обеспечение на свой страх и риск. Автор программы не будет отвечать ни за какие потери или искажения данных, нарушения работоспособности других программ и системы, а также за любую упущенную выгоду в процессе использования или неправильного использования данного программного продукта.

Вы можете использовать, копировать, эмулировать, создавать новые версии, изучать код программы и использовать программу и её компоненты.

Все права, не предоставленные здесь явно, сохраняются за авторами.

Установка и использование БКО означает, что вы понимаете положения настоящего лицензионного соглашения и согласны с ними.

Если почему-либо вы не согласны с этим соглашением, Вам необходимо удалить файлы дистрибутива БКО с ваших устройств хранения информации и прекратить использование программы.

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is

interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of

©Плотников A.C. 2003-2013 http://bko.shatki.info ldragon24@gmail.com

this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does. Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands show w' and show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than show w' and show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

# Структура таблиц базы

# Таблица котру

CPUmhz1ТекстовоеМегагерцы первого процессораCPUSocket1ТекстовоеСокет первого процессораCPUProizv1ТекстовоеПроизводитель первого процессораCPU2ТекстовоеСРИмьг2ТекстовоеCPUSocket2ТекстовоеСРИгоіzv2ТекстовоеCPU3ТекстовоеСРИмьг3ТекстовоеCPUSocket3ТекстовоеСРИгоіzv3ТекстовоеCPUProizv3ТекстовоеСРИфительноеCPU4ТекстовоеСРИфительноеCPUSocket4ТекстовоеСРИгоіzv4CPUSocket4ТекстовоеСРИгоіzv4	Поле	Тип	Назначение
порядковый номер в таблице, присваивается автоматически. Используется как номер оборудования.  СРU1 Текстовое Наименование первого процессора СРUmhz1 Текстовое Сокет первого процессора СРUSocket1 Текстовое Производитель первого СРUProizv1 Текстовое Производитель первого СРUРизи22 Текстовое СОкет первого СРИМъг22 Текстовое СОКЕТ Первого СРИМъг22 Текстовое СОКЕТ СОСТ СОКЕТ СОК	)	Счётчик	- Идентификатор,
таблице, присваивается автоматически.  Используется как номер оборудования.  СРU1 Текстовое Наименование первого процессора  СРИтотите Текстовое Сокет первого процессора  СРИТОТИТЕ ТЕКСТОВОЕ Производитель ПЕРВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОТИТЕЛЬ ПРОИЗВОТИТЕЛ			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
СРU1         Текстовое         Наименование первого процессора           СРШhz1         Текстовое         Мегагерцы первого процессора           СРUSocket1         Текстовое         Сокет первого процессора           СРUProizv1         Текстовое         Производитель первого процессора           СРUProizv1         Текстовое         Производитель первого процессора           СРU2         Текстовое         СРОФ           СРUmhz2         Текстовое         СРОФ           СРИфоскеt2         Текстовое         СРОФ           СРИ3         Текстовое         СРОФ           СРИмbz3         Текстовое         СРОФ           СРИфоскеt3         Текстовое         СРОФ           СРИфоскеt4         Текстовое         СРОФ           СРИфоскеt4         Текстовое         Наименование материнской пла           СРОБоскеt4         Текстовое         Наименование материнской пла           МЬ_NAME         Текстовое         Чипсет           МЬ_Id         Текстовое         Идентификатор           МЬ_Id         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_PROIZV_1			таблице, присваивается
СРU1         Текстовое         Наименование первого процессора           CPUmhz1         Текстовое         Мегагерцы первого процессора           CPUSocket1         Текстовое         Сокет первого процессора           CPUProizv1         Текстовое         Производитель первого процессора           CPU2         Текстовое         Производитель первого процессора           СРИМhz2         Текстовое         СРИмоскета           СРUмhz2         Текстовое         СРИмоскета           СРИзоскета         Текстовое         СРИмоскета           СРИтоігу3         Текстовое         СРИмоскета           СРИм Текстовое         Текстовое         СРИмоскета           СРИф Текстовое         Текстовое         Наименование материнской пла           СРИгоігу4         Текстовое         Наименование материнской пла           МЬ Спір         Текстовое         Наименование материнской пла           МЬ Ід         Текстовое         Производитель           Производитель         Первый модуль памяти           КАМ 1         Текстовое         Первый модуль памяти           КАМ 5N 1         Текстовое         Скорость           RAM 5PROIZV 1         Текстовое         Производитель           Производитель         Производитель  <			автоматически.
CPU1ТекстовоеНаименование первого процессораCPUmhz1ТекстовоеМегагерцы первого процессораCPUSocket1ТекстовоеСокет первого процессораCPUProizv1ТекстовоеПроизводитель первого процессораCPU2ТекстовоеПроизводитель первого процессораCPU3ТекстовоеСРИмигой процессораCPUSocket2ТекстовоеСРИмигой процессораCPU3ТекстовоеСРИмигой процессораCPU3ТекстовоеСРИмигой процессораCPUMbz3ТекстовоеСРИмигой процессораСРИмоскет3ТекстовоеСРИмигой процессораСРИ4ТекстовоеСРИмигой процессораСРИмигой процессораТекстовоеНаименование материнской плаСРИмоскет4ТекстовоеНаименование материнской плаСРИмоскет4ТекстовоеНаименование материнской плаМВ_NAMEТекстовоеНаименование материнской плаМВ_NAMEТекстовоеИдентификаторМВ_NAMEТекстовоеПроизводительМЬ_СhiрТекстовоеПервый модуль памятиRAM_1ТекстовоеПервый модуль памятиRAM_Speed_1ТекстовоеСкоростьRAM_PROIZV_1ТекстовоеПроизводительRAM_2ТекстовоеПроизводитель			Используется как номер
CPUmhz1ТекстовоеМегагерцы первого процессораCPUSocket1ТекстовоеСокет первого процессораCPUProizv1ТекстовоеПроизводитель первогоCPU2ТекстовоеПроизводитель первогоCPU3ТекстовоеСРИБОСКЕТCPUFroizv2ТекстовоеСРИБОСКЕТCPUMhz3ТекстовоеСРИБОСКЕТCPUSocket3ТекстовоеСРИБОСКЕТСРИГРОІЗV3ТекстовоеСРИБОСКЕТСРИМ ТЕКСТОВОЕТЕКСТОВОЕСРИБОСКЕТСРИМЬ24ТекстовоеСРИБОСКЕТСРИБОСКЕТТЕКСТОВОЕНаименование материнской плаМВ_NAMEТекстовоеНаименование материнской плаМЬ_СпірТекстовоеИдентификаторМЬ_ИТекстовоеИдентификаторМЬ_РгоіzvodТекстовоеПроизводительRAM_1ТекстовоеПервый модуль памятиRAM_SN_1ТекстовоеСерийный номерRAM_Speed_1ТекстовоеСкоростьRAM_PROIZV_1ТекстовоеПроизводитель			оборудования.
CPUSocket1         Текстовое         Сокет первого процессора           CPUProizv1         Текстовое         Производитель первого процессора           CPU2         Текстовое         СРОМНДО           CPUMhz2         Текстовое         СРОМНДО           CPUSocket2         Текстовое         СРОМНДО           CPU3         Текстовое         СРОМНДО           CPUMhz3         Текстовое         СРОМНДО           CPUFroizv3         Текстовое         СРОМНДО           CPU4         Текстовое         СРОМНДО           CPUMhz4         Текстовое         СРОМНДО           CPUProizv4         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_5peed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель	PU1	Текстовое	Наименование первого процессора
CPUProizv1         Текстовое         Производитель первого процессора           CPU2         Текстовое         СРИмого сора           CPUMhz2         Текстовое         СРИмого сора           CPUSocket2         Текстовое         СРИмого сора           CPUB сора         Текстовое         СРИмого сора           CPUMhz3         Текстовое         СРИмого сора           CPUSocket3         Текстовое         СРИмого сора           CPU4         Текстовое         СРИмого сора           CPUMhz4         Текстовое         СРИмого сора           CPUSocket4         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Идентификатор           Mb_Id         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель	PUmhz1	Текстовое	Мегагерцы первого процессора
СРU2         Текстовое           CPUmhz2         Текстовое           CPUSocket2         Текстовое           CPUProizv2         Текстовое           CPU3         Текстовое           CPUmhz3         Текстовое           CPUSocket3         Текстовое           CPUProizv3         Текстовое           CPU4         Текстовое           CPUmhz4         Текстовое           CPUSocket4         Текстовое           CPUProizv4         Текстовое           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_SN_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель	PUSocket1	Текстовое	Сокет первого процессора
CPU2         Текстовое           CPUmhz2         Текстовое           CPUSocket2         Текстовое           CPUProizv2         Текстовое           CPU3         Текстовое           CPUmhz3         Текстовое           CPUSocket3         Текстовое           CPUProizv3         Текстовое           CPU4         Текстовое           CPUMhz4         Текстовое           CPUSocket4         Текстовое           CPUProizv4         Текстовое           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_SN_1         Текстовое         Скорость           RAM_speed_1         Текстовое         Производитель           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель	PUProizv1	Текстовое	Производитель первого
CPUmhz2         Текстовое           CPUSocket2         Текстовое           CPUProizv2         Текстовое           CPU3         Текстовое           CPUmhz3         Текстовое           CPUSocket3         Текстовое           CPUProizv3         Текстовое           CPU4         Текстовое           CPUmhz4         Текстовое           CPUSocket4         Текстовое           CPUProizv4         Текстовое           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Идентификатор           Mb_Id         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель			процессора
CPUSocket2         Текстовое           CPUProizv2         Текстовое           CPU3         Текстовое           CPUmhz3         Текстовое           CPUSocket3         Текстовое           CPUProizv3         Текстовое           CPU4         Текстовое           CPUmhz4         Текстовое           CPUSocket4         Текстовое           CPUProizv4         Текстовое           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Производитель           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель	PU2	Текстовое	
CPUProizv2         Текстовое           CPU3         Текстовое           CPUmhz3         Текстовое           CPUSocket3         Текстовое           CPUProizv3         Текстовое           CPU4         Текстовое           CPUmhz4         Текстовое           CPUSocket4         Текстовое           CPUProizv4         Текстовое           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель	PUmhz2	Текстовое	
CPU3         Текстовое           CPUmhz3         Текстовое           CPUSocket3         Текстовое           CPUProizv3         Текстовое           CPU4         Текстовое           CPUmhz4         Текстовое           CPUSocket4         Текстовое           CPUProizv4         Текстовое           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель	PUSocket2	Текстовое	
CPUmhz3         Текстовое           CPUSocket3         Текстовое           CPUProizv3         Текстовое           CPU4         Текстовое           CPUmhz4         Текстовое           CPUSocket4         Текстовое           CPUProizv4         Текстовое           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель	PUProizv2	Текстовое	
CPUSocket3         Текстовое           CPUProizv3         Текстовое           CPU4         Текстовое           CPUmhz4         Текстовое           CPUSocket4         Текстовое           CPUProizv4         Текстовое           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель	PU3	Текстовое	
СРUProizv3         Текстовое           СРU4         Текстовое           СРUmhz4         Текстовое           СРUSocket4         Текстовое           СРUProizv4         Текстовое           МВ_NAME         Текстовое           Мb_Chip         Текстовое           Мb_Id         Текстовое           Мb_Proizvod         Текстовое           RAM_1         Текстовое           RAM_SN_1         Текстовое           RAM_Speed_1         Текстовое           RAM_speed_1         Текстовое           RAM_PROIZV_1         Текстовое           RAM_2         Текстовое	PUmhz3	Текстовое	
CPU4         Текстовое           CPUmhz4         Текстовое           CPUSocket4         Текстовое           CPUProizv4         Текстовое           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель	PUSocket3	Текстовое	
CPUmhz4         Текстовое           CPUSocket4         Текстовое           CPUProizv4         Текстовое           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель	PUProizv3	Текстовое	
CPUSocket4         Текстовое           CPUProizv4         Текстовое           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое	PU4	Текстовое	
CPUProizv4         Текстовое         Наименование материнской пла           MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое	PUmhz4	Текстовое	
MB_NAME         Текстовое         Наименование материнской пла           Mb_Chip         Текстовое         Чипсет           Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое	PUSocket4	Текстовое	
	PUProizv4	Текстовое	
Mb_Id         Текстовое         Идентификатор           Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое	B_NAME	Текстовое	Наименование материнской платы
Mb_Proizvod         Текстовое         Производитель           RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Производитель	b_Chip	Текстовое	Чипсет
RAM_1         Текстовое         Первый модуль памяти           RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое         Текстовое	b_ld	Текстовое	Идентификатор
RAM_SN_1         Текстовое         Серийный номер           RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое	b_Proizvod	Текстовое	Производитель
RAM_speed_1         Текстовое         Скорость           RAM_PROIZV_1         Текстовое         Производитель           RAM_2         Текстовое	AM_1	Текстовое	Первый модуль памяти
RAM_PROIZV_1ТекстовоеПроизводительRAM_2Текстовое	AM_SN_1	Текстовое	Серийный номер
RAM_2 Текстовое	AM_speed_1	Текстовое	Скорость
_	AM_PROIZV_1	Текстовое	Производитель
RAM_speed_2 Текстовое	AM_2	Текстовое	
	AM_speed_2	Текстовое	
RAM_SN_2 Текстовое	AM_SN_2	Текстовое	
RAM_PROIZV_2 Текстовое	AM_PROIZV_2	Текстовое	
RAM_3 Текстовое	AM_3	Текстовое	
RAM_speed_3 Текстовое	AM_speed_3	Текстовое	
RAM_SN_3 Текстовое	AM_SN_3	Текстовое	
RAM_PROIZV_3 Teкстовое	AM_PROIZV_3	Текстовое	
RAM_4 Текстовое	4M_4	Текстовое	
RAM_SN_4 Текстовое	AM_SN_4	Текстовое	
RAM_speed_4 Текстовое	AM_speed_4	Текстовое	
RAM_PROIZV_4 Текстовое	AM_PROIZV_4	Текстовое	
RAM_5 Текстовое	AM_5	Текстовое	
RAM_SN_5 Текстовое	AM_SN_5	Текстовое	
RAM_speed_5 Текстовое	AM_speed_5	Текстовое	
RAM_PROIZV_5 Текстовое	AM_PROIZV_5	Текстовое	

©Плотников A.C. 2003-2013 <a href="http://bko.shatki.info">http://bko.shatki.info</a> <a href="mailto:ldragon24@gmail.com">ldragon24@gmail.com</a>

	а компьютеров Орган	изации 1.7
RAM_6	Текстовое	
RAM_SN_6	Текстовое	
RAM_speed_6	Текстовое	
RAM_PROIZV_6	Текстовое	
RAM_7	Текстовое	
RAM_SN_7	Текстовое	
RAM_speed_7	Текстовое	
RAM_PROIZV_7	Текстовое	
RAM_8	Текстовое	
RAM_SN_8	Текстовое	
RAM_speed_8	Текстовое	
RAM PROIZV 8	Текстовое	
HDD Name 1	Текстовое	Наименование первого жёсткого
		диска
HDD OB 1	Текстовое	Объем
HDD SN 1	Текстовое	Серийный номер
HDD PROIZV 1	Текстовое	Производитель
HDD Name 2	Текстовое	The second secon
HDD OB 2	Текстовое	
HDD SN 2	Текстовое	
HDD PROIZV 2	Текстовое	X
HDD Name 3	Текстовое	
HDD OB 3	Текстовое	
HDD SN 3	Текстовое	
HDD PROIZV 3	Текстовое	
HDD Name 4	Текстовое	
HDD OB 4	Текстовое	
HDD SN 4	Текстовое	
HDD PROIZV 4	Текстовое	
HDD Name 5	Текстовое	
HDD OB 5	Текстовое	
HDD SN 5	Текстовое	
HDD PROIZV 5	Текстовое	
HDD Name 6	Текстовое	
HDD OB 6	Текстовое	
HDD SN 6	Текстовое	
HDD PROIZV 6	Текстовое	
HDD Name 7	Текстовое	
HDD OB 7	Текстовое	
HDD_SN_7	Текстовое	
HDD_PROIZV_7	Текстовое	
HDD_Name_8	Текстовое	
HDD_OB_8	Текстовое	
HDD_SN_8	Текстовое	
HDD_PROIZV_8	Текстовое	Hamana and a second
SVGA_NAME	Текстовое	Наименование первой видеокарты
SVGA_OB_RAM	Текстовое	Объем памяти
SVGA_SN	Текстовое	Серийный номер
SVGA_PROIZV	Текстовое	Производитель
SVGA2_NAME	Текстовое	
SVGA2_OB_RAM	Текстовое	
SVGA2_SN	Текстовое	

	т Компьютеров Органі   -	
SVGA2_PROIZV	Текстовое	
SOUND_NAME	Текстовое	Наименование звуковой карты
SOUND_SN	Текстовое	Серийный номер
SOUND_PROIZV	Текстовое	Производитель
CD_NAME	Текстовое	1 оптический накопитель
CD_SPEED	Текстовое	Скорость чтения\записи
CD_SN	Текстовое	Серийный номер
CD_PROIZV	Текстовое	Производитель
CDRW_NAME	Текстовое	2 оптический накопитель
CDRW_SPEED	Текстовое	Скорость чтения\записи
CDRW_SN	Текстовое	Серийный номер
CDRW_PROIZV	Текстовое	Производитель
DVD_NAME	Текстовое	3 оптический накопитель
DVD_SPEED	Текстовое	Скорость чтения\записи
DVD_SN	Текстовое	Серийный номер
DVD PROIZV	Текстовое	Производитель
NET NAME 1	Текстовое	1 сетевая карты
NET IP 1	Текстовое	IP адрес
NET MAC 1	Текстовое	МАК адрес
NET PROIZV 1	Текстовое	Производитель
NET NAME 2	Текстовое	
NET IP 2	Текстовое	
NET MAC 2	Текстовое	<del>-//</del>
NET PROIZV 2	Текстовое	
FDD NAME	Текстовое	Наименование дисковода
FDD SN	Текстовое	Серийный номер
FDD PROIZV	Текстовое	Производитель
MODEM NAME	Текстовое	-
_	Текстовое	Наименование модема Серийный номер
MODEM_SN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MODEM_PROIZV	Текстовое	Производитель
KEYBOARD_NAME	Текстовое	Наименование клавиатуры
KEYBOARD_SN	Текстовое	Серийный номер
KEYBOARD_PROIZV	Текстовое	Производитель
MOUSE_NAME	Текстовое	Наименование мыши
MOUSE_SN	Текстовое	Серийный номер
MOUSE_PROIZV	Текстовое	Производитель
USB_NAME	Текстовое	Наименование УСБ устройства
USB_SN	Текстовое	Серийный номер
USB_PROIZV	Текстовое	Производитель
PCI_NAME	Текстовое	Наименование PCI
PCI_SN	Текстовое	Серийный номер
PCI_PROIZV	Текстовое	Производитель
MONITOR_NAME	Текстовое	Наименование первого монитора
MONITOR_DUM	Текстовое	Диагональ
MONITOR_SN	Текстовое	Серийный номер
MONITOR_PROIZV	Текстовое	Производитель
MONITOR_NAME2	Текстовое	
MONITOR_DUM2	Текстовое	
MONITOR_SN2	Текстовое	
MONITOR_PROIZV2	Текстовое	
AS_NAME	Текстовое	Наименование акустических
		систем

	т компьютеров Орган	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AS_SN	Текстовое	Серийный номер
AS_PROIZV	Текстовое	Производитель
IBP_NAME	Текстовое	Наименование ИБП
IBP_SN	Текстовое	Серийный номер
IBP_PROIZV	Текстовое	Производитель
FILTR_NAME	Текстовое	Наименование фильтра сетевого
FILTR_SN	Текстовое	Серийный номер
FILTR_PROIZV	Текстовое	Производитель
PRINTER_NAME_1	Текстовое	Наименование первого принтера
PRINTER_SN_1	Текстовое	Серийный номер
PORT_1	Текстовое	Порт подключения
PRINTER_PROIZV_1	Текстовое	Производитель
PRINTER NAME 2	Текстовое	/ ( )
PORT_2	Текстовое	X
PRINTER SN 2	Текстовое	
PRINTER PROIZV 2	Текстовое	
PRINTER NAME 3	Текстовое	
PORT 3	Текстовое	
PRINTER SN 3	Текстовое	
PRINTER PROIZV 3	Текстовое	
PORT 4	Текстовое	
PRINTER NAME 4	Текстовое	
PRINTER SN 4	Текстовое	<del>,                                    </del>
PRINTER PROIZV 4	Текстовое	
SCANER NAME	Текстовое	Наименование Сканера
SCANER SN	Текстовое	Серийный номер
SCANER PROIZV	Текстовое	Производитель
NET NAME	Текстовое	имя в сети
PSEVDONIM	Текстовое	ПСЕВДОНИМ
MESTO	Текстовое	ОТДЕЛ
kabn	Текстовое	КАБИНЕТ
TIP COMPA	Текстовое	ТИП КОМПЬЮТЕРА
FILIAL	Текстовое	ФИЛИАЛ
TELEPHONE	Текстовое	Номер телефона
INV NO SYSTEM	Текстовое	Инвентарный номер системника
INV NO PRINTER	Текстовое	Инвентарный номер принтера
INV NO MODEM	Текстовое	Инвентарный номер модема
INV NO SCANER	Текстовое	Инвентарный номер сканера
INV NO MONITOR	Текстовое	Инвентарный номер монитора
INV NO IBP	Текстовое	Инвентарный номер ИБП
OS	Текстовое	Используется как модель
03	TERCTORUE	<u> </u>
		картриджа для печатающих устройств
OTvotstvonovi	Тоистороо	
OTvetstvennyj Carantia Sist	Текстовое	Ответственный
Garantia_Sist	Текстовое	Гарантия на оборудование
Ser_N_SIS	Текстовое	Серийный номер оборудования
TipTehn	Текстовое	Тип техники
SFAktNo	Числовой	№ счета фактуры
CenaRub	Числовой	Цена
StoimRub	Числовой	Стоимость
BNDS	Логический	Без НДС
Desiat	Логический	10 %

ьаза Компьютеров Организации 1.7		
Vosemn	Логический	18%
Dvadcat	Логический	20%
dataSF	Дата/время	Дата счета фактуры
Zaiavk	Текстовый	Заявка
DataVVoda	Дата/время	Дата ввода в эксплуатацию
Spisan	Логический	Списан (Да\Нет)
Balans	Логический	На балансе(Да\Нет)
BLOCK	Текстовый	блок питания модель
SN_BLOCK	Текстовый	Серийный номер
PROIZV_BLOCK	Текстовый	Производитель
CREADER_NAME	Текстовый	Кардридер
CREADER_SN	Текстовый	Серийный номер
CREADER_PROIZV	Текстовый	Производитель
CASE_NAME	Текстовый	Корпус модель
CASE_SN	Текстовый	Серийный номер
CASE_PROIZV	Текстовый	Производитель
BARKODE	Текстовый	Не используется
PCL	Числовой	В составе устройства (ссылка на
		поле ID)
date	Дата/время	Дата добавления
SYS_PR	Текстовый	Производитель системного блока
PATH	Поле МЕМО	Путь к файлу отчета, не
		используется
SNMP_COMMUNITY	Текстовый	SNMP COMMUNITY
SNMP	Логический	SNMP для ИБП (Да\Нет)
data_sp	Дата/время	Дата списания
data_nb	Дата/время	Дана снятия с баланса

# Таблица SPR\_PROIZV

Поле	Тип	Назначение
iD	Счётчик	Счётчик, используется как
		идентификатор для остальных
		справочников, связь со всеми
		справочниками.
PROIZV	Текстовый	Наименование производителя
Prim	Поле МЕМО	Примечание
A	Текстовый	-
В	Текстовый	-
С	Текстовый	-

# Таблица SPR\_ (все остальные таблицы)

Поле	Тип	Назначение
iD	Счётчик	Счётчик, используется как
		идентификатор для остальных
		справочников, связь со всеми
		справочниками.
Name	Текстовый	Наименование объекта
PROIZV	Числовой	Идентификатор производителя

Bush Howin Diotepop optum sugar 177		
Prim	Поле МЕМО	Примечание
Α	Текстовый	Используется в разных
		справочниках для различных
		параметров устройства
В	Текстовый	Используется в разных
		справочниках для различных
		параметров устройства
С	Текстовый	Используется в разных
		справочниках для различных
		параметров устройства