Project Tenji: Thermodynamique

Contents

1	Premier principe de la thermodynamique 3						
	1.1	Definitions	3				
	1.2	Chaleur	3				
		1.2.1 Transfer de la Chaleur	4				
	1.3	Travail	4				
	1.4	Type des variables	5				
	1.5	Système	5				
	1.6	Coefficients Thermo-élastiques	5				
	1.7	l'équilibre	6				
	1.8	Transformation	6				
	1.9	Zero principe de la thermodynamique	6				
	1.10	Premier principe de la thermodynamique	6				
2	Gaz parfait						
	2.1	Definition	8				
	2.2	Lois de base	8				
	2.3	Lois relative au gaz parfait	9				
	2.4	Enthalpie	9				
	2.5	Capacité calorifique	10				
	2.6	Théorème de l'équipartition de l'énergie	10				
3	Second principe de la thermodynamique						
	3.1	Definition	12				
	3.2	Second principe de la thermodynamique	12				
	3.3	L'entropie	12				
		3.3.1 L'equation différentielle du l'entropie	13				
	3.4	Cycles thermiques	13				
		3.4.1 L'entropie de vue statistique	14				
4	Fonction thermodynamiques Gaz reels						
	4.1	Relations de Maxwell	16				
	4.2	Relation de Helmholtz	16				
	4.3	Coefficients calorimétriques	16				
	4.4	Autre system bivariants	17				
	4.5	Gaz reels	18				
		4.5.1 Equation d'état des gaz reels	19				
5	Équ	Équilibre et stabilité des système thermodynamiques					
	5.1	En mécanique	20				
	5.2	L'entropie	20				

5.3	Poten	tiel thermodynamique
5.4	Transi	itions de phase d'un corps pur
	5.4.1	Point critique - triple
	5.4.2	Representation pression-volume-temperature
	5.4.3	L'entropie
5.5	Équili	bre d'un corps pur sous plusieurs phases
	5.5.1	Équilibre d'un corps pur sous deux phases
	5.5.2	Transitions de premiere espèce
	5.5.3	Chaleur latente
	5.5.4	Formule de Clapeyron
	5.5.5	Transition de phase solid liquide
	5.5.6	Équilibre liquide-vapeur d'un corps pur
5.6	Transi	ition de phase d'ordre élevé
	5.6.1	Transition liquide-gaz au point critique
	5.6.2	Transition superfluide de l'helium liquide
	5.6.3	Transition conducteur-supraconducteur
	5.6.4	Transition ferromagnétique-paramagnétique

Premier principe de la thermodynamique

1.1 Definitions

- Thermodynamique : C'est le lien entre les phénomènes thermiques et les phénomènes dynamiques .
- Variables thermodynamique : Sont des grandeurs mesurables comme (P,V,T ..).
- Energie : C'est la capacité de produire un travail.

1.2 Chaleur

La chaleur est l'énergie échangée lors d'un transfert thermique vers ou depuis un système thermodynamique.

• En variation du temperature la chaleur est :

$$\Delta Q = mc\Delta\theta$$

Avec c est la capacité calorifique, θ est la temperature.

• En changement d'état est :

$$\Delta Q = ml$$

Avec l'est la chaleur latent (Enthalpie de changement d'état).

- $\Delta Q > 0 \implies$ System reçoit de chaleur
- $\Delta Q < 0 \implies$ System donne de chaleur

Note que :

- Un changement du temperature n'est pas nécessairement du a un transfer du chaleur . exemple :
 - L'augmentation du pression dans un milieu adiabatique
- Un Transfer du chaleur n'est pas nécessairement du a un changement du temperature . exemple :

Fusion de l'eau.

ୢୢ୷ୄ

1.2.1 Transfer de la Chaleur

• Par conduction:

Le transfer de la chaleur par conduction est le déplacement de la chaleur sans déplacement de la matier. La quantité de chaleur qui traverse un surface S pendant dt entre x et x+dx est :

$$\boxed{\frac{\delta Q}{dt} = -kS\frac{d\theta}{dx}}$$

Avec k est la conductivité thermique.

• Convection:

C'est le déplacement de chaleur par déplacement de la matière .

• Rayonnement:

C'est le déplacement de chaleur par les rayons électromagnétiques

1.3 Travail

Le travail d'une force est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace . On a plusieurs type de travail :

• Travail mécanique :

$$\delta w = |F|dx = -PdV$$

Avec P est la pression , V est le volume .

• Travail électrique :

$$\delta w = Pdt$$

avec $P = U \times I$ est la puis sance.

• Travail diélectrique :

$$\delta w = \vec{E} d\vec{P}$$

avec P vecteur de polarisation

• Travail magnétique :


$$\delta w = BdM$$

avec B est le champ magnétique et dM est la variation de l'aimantation

On note que

- Le system reçu de travail lorsque $:\delta w>0.$
- Le system donne de travail lorsque : $\delta w < 0$.





1.4 Type des variables

• Extensive:

Les variables extensive a un caractère additif, c-a-d si le système est multiplié par un nombre K, le variable est multiplié k. (example addition des volumes ..)

• Intensive : les variables qui ne contiennent pas un caractère d'additif comme la (temperature , la pression ...)

1.5 Système

- Système Ferme : C'est un système sans changement de matier .
- Système Isole : C'est un system sans changement de matier et l'énergie .

1.6 Coefficients Thermo-élastiques

• Coefficient de dilatation volumique :

$$\alpha_V = \frac{1}{V} (\frac{\partial V}{\partial T})_P$$

(P : a pression constant)

• Coefficient de compressibilité isotherme :

$$k_T = \frac{-1}{V} (\frac{\partial V}{\partial P})_T$$

 $(_T: a \text{ temperature constant })$

• Coefficient relatif de pression :

$$\alpha_P = \frac{1}{P} (\frac{\partial P}{\partial T})_V$$

(V: a volume constant)

On a la propriétés suivant :

$$\frac{\partial V}{\partial T})_P \frac{\partial T}{\partial P})_V \frac{\partial P}{\partial V})_T = -1$$

et
$$\alpha_V = P\alpha_p k_T$$

Preuve: on a $f(T, V, P) = cte \implies df = 0$
 $df = \frac{\partial f}{\partial T}dT + \frac{\partial f}{\partial P}dP + \frac{\partial f}{\partial V}dV = 0$

• a
$$T = cte \implies dT = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial V}dV = -\frac{\partial f}{\partial P}dP \implies \frac{dV}{dP})_T = \frac{\frac{-\partial f}{\partial P}}{\frac{\partial f}{\partial V}}$$

• a
$$V = cte \implies dV = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial T}dT = \frac{-\partial f}{\partial P}dP \implies \frac{dT}{dP})_T = \frac{\frac{-\partial f}{\partial p}}{\frac{\partial f}{\partial T}}$$

• a
$$P = cte \implies dP = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial T}dT = -\frac{\partial f}{\partial V}dV \implies \frac{dV}{dT})_T = \frac{-\frac{\partial f}{\partial T}}{\frac{\partial f}{\partial V}}$$

$$\implies \frac{\partial V}{\partial T})_P \frac{\partial T}{\partial P})_V \frac{\partial P}{\partial V})_T = -1$$

1.7 l'équilibre

Un system thermodynamique est en équilibre lorsque les paramètres qui le caractérisent , a l'échelle macroscopique , ne varient pas au cours du temps.

1.8 Transformation

- Adiabatique : sans échange de chaleur avec l'extérieur .
- $\bullet\,$ Isotherme : la temperature du système reste constante .
- $\bullet\,$ Isobare : la pression reste constante .
- Isochore : le volume reste constant .

1.9 Zero principe de la thermodynamique

Deux systemes en equilibre thermique avec un troisieme sont en equilibre thermique entre eux .

1.10 Premier principe de la thermodynamique

L'énergie se conserve, elle ne peut être ni créée, ni détruite, elle ne peut que se transformer.

Le principe introduit une énergie U appelé énergie interne du système qui est la somme de son énergie cinétique et potentille a l'échelle microscopique, en l'absence du transfer du matière on a :

$$\Delta U = \delta w + \delta Q$$

- U est variable d'état
- U independent du chemin suivit



- $\Delta U = 0$
 - L'ors d'un cycle
 - Pour un system isole

Gaz parfait

2.1 Definition

Un gaz parfait est un modèle thermodynamique décrivant le comportement des gaz réels à basse pression.


2.2 Lois de base

Soit une bois qui contient un gaz parfait monoatomique.

Volume :V = $l_x l_y l_z$.

La masse s'une particule : m .

Vites du particule : $\overrightarrow{v} = (v_x, v_y, v_z)$



- La particule frap le plan $l_y l_z$ a x=0 puis elle march l_x et frap le plan $l_y l_z$ a $x=l_x$ et elle remarcha l_x pour refrappé le plan $l_y l_z$ a x=0. Lors d'une collision élastique d'une particule avec la paroi $l_y l_z$:
 - Le moment cinétique selon x : $\Delta P_x = 2mv_x$
 - Le temp qui sépare deux collision: $\Delta t = \frac{2l_x}{v_x}$
- L'equation fondamentale de la dynamique : $F = \frac{dP}{dt}$ $\implies F_x = \frac{\Delta P_x}{\Delta t} = \frac{2mv_x^2}{2l_x} = 2\frac{\langle \varepsilon \rangle}{3l_x} \text{Avec } \varepsilon = \frac{1}{2}mv^2 \text{ (l'énergie cinétique)}$
- Pour N particule : $F = 2N \frac{\langle \varepsilon \rangle}{3l_x}$
- Alors la pression sur cette paroi :

$$P = \frac{F}{S} = 2N \frac{\langle \varepsilon \rangle}{3l_x l_y l_z} = 2 \frac{N \langle \varepsilon \rangle}{3V}$$

$$P = \frac{2U}{3V}$$

Avec U est l'énergie interne du système.

2.3 Lois relative au gaz parfait

- L'expression des gaz parfait :
 - Loi de Boyle-Mariotte :A une temperature constant :

$$P.V = cte$$

Loi d'Avogadro :

Des volumes égaux de gaz parfait , a la meme temperature , a la meme pression , contiennent le meme nombre de moles.

- Loi de Gay-Lussac :

A P constant , le rapport $\frac{V}{T}$ est constant avec T en kelvin

- Loi de Charles :

A V constant , le rapport $\frac{P}{T}$ est constant avec T en kelvin .

D'apres les lois precedent :

$$PV = nRT$$

 $\text{Avec}: \begin{cases} R = N_{av}K = 8.31 \\ K = 1.38 \times 10^{-23} \text{ est la constant de boltzmann.} \\ N_{av} \text{ est le nombre d'avogadro.} \end{cases}$

• Loi de Dalton : Soit un melange de 2 gas parfaits dans un volume V a la temperature T .

$$P_1V = n_1RT \text{ et } P_2V = n_2RT \text{ et } PV = (n_1 + n_2)RT \implies \frac{P_1}{n_1} = \frac{P_2}{n_2} = \frac{P_1}{n_1 + n_2}$$

$$P = P_1 + P_2$$

• Loi de Joule :

D'apres le loi de Base : $U = \frac{3}{2}PV$

D'apres l'expression des gaz parfaite : $PV = nRT = (N/N_{av})N_{av}KT = NKT$

$$U = \frac{3}{2}NKT$$

2.4 Enthalpie

L'enthalpie joue pour les transformations à pression constante, le rôle que joue l'énergie interne pour les transformations à volume constant.

$$H = U + PV$$

Pour les processus effectués à pression constante, la variation d'enthalpie correspond à la chaleur absorbée (ou dégagée) pour rester à température constante :

$$\Delta H = Q_p = \Delta U + P\Delta V$$

2.5Capacité calorifique

La capacité calorifique est la quantité de chaleur qu'il faut fournir pour élever de un degré la température d'une substance.

On définit deux grandeurs macroscopiques que sont les capacités calorifiques:

• à pression constant :

$$C_V = \frac{dU}{dT} = \frac{\partial U}{\partial T_V}$$

• à volume constant :

$$C_P = \frac{dH}{dT} = \frac{\partial H}{\partial T_P}$$

Dan le grandeur molaire :

•
$$C_{V_m} = \frac{C_P}{n} = \begin{cases} \text{Pour un gaz monoatomique } : C_{V_m} = \frac{3}{2}R \\ \text{Pour un gaz diatomique } : C_{V_m} = \frac{5}{2}R \\ \text{Pour un gaz polyatomique } : C_{V_m} = \frac{6}{2}R = 3R \end{cases}$$

•
$$C_{P_m} = \frac{C_P}{n} = R + C_{Vm}$$

On défini :
$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{C_{Pm}}{C_{Vm}}$$

Théorème de l'équipartition de l'énergie 2.6

En physique statistique classique, l'équipartition de l'énergie est un résultat remarquable selon lequel l'énergie totale d'un système à l'équilibre thermodynamique est répartie en parts égales en moyenne entre ses différentes composantes.

Dans un système à l'équilibre à la température T, chaque degré de liberté contribue pour $1/2k_BT$ à l'énergie totale, où k_B est la constante de Boltzmann.

• Pour un gaz monoatomique:

Un gaz monoatomique posed 3 degré de liberté de translation seulement.

$$\implies \varepsilon_i = \frac{1}{2} m_0 (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

$$\implies U = \langle \varepsilon_i \rangle = \frac{1}{2} KT + \frac{1}{2} KT + \frac{1}{2} KT = \frac{3}{2} KT$$
Pour N particula:

Pour N particule

$$U = \frac{3}{2}NKT \implies \boxed{C_{Vm} = \frac{3}{2}R}$$

• Pour un gaz diatomique:

Un gaz diatomique posed 3 degré de liberté de translation et 2 degré de liberté de rotation seulement.

$$\implies \varepsilon_i = \frac{1}{2} m_0 (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) + \frac{1}{2} I(w_x^2 + w_y^2)$$

$$\implies U = \langle \varepsilon_i \rangle = \frac{1}{2} KT + \frac{1}{2} KT + \frac{1}{2} KT + \frac{1}{2} KT + \frac{1}{2} KT = \frac{5}{2} KT$$

Pour N particule:

$$U = \frac{5}{2}NKT \implies \boxed{C_{Vm} = \frac{5}{2}R}$$

- Pour un gaz polyatomique:
 - Un gaz polyatomique posed 3 degré de liberté de translation et 3 degré de liberté de rotation. $\implies \varepsilon_i = \frac{1}{2} m_0 (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) + \frac{1}{2} I(w_x^2 + w_y^2) + w_z^2$

$$\implies \varepsilon_i = \frac{1}{2}m_0(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) + \frac{1}{2}I(w_x^2 + w_y^2) + w_z^2$$

$$\implies U = \langle \varepsilon_i \rangle = \frac{1}{2}KT + \frac{1}{2}KT + \frac{1}{2}KT + \frac{1}{2}KT + \frac{1}{2}KT + \frac{1}{2}KT + \frac{1}{2}KT = 3KT$$

Pour N particule:
$$U = 3NKT \implies \boxed{C_{Vm} = 3R}$$

Second principe de la thermodynamique

3.1 Definition

- Transformation reversible : C'est une transformation ou le système est une suit d'états d'équilibre infiniment voisines
- Transformation irréversibles : (n'est pas reversible) , comme les phénomènes suivant :
 - Les phénomènes de frottement
 - Les phénomènes de diffusion (comme melanges de l'eau et sel etc ...)
 - les échanges de chaleur (La chaleur est reçu par le système le plus froid)
 - Les reactions chimiques

3.2 Second principe de la thermodynamique

La deuxième loi de la thermodynamique affirme qu'il est impossible que la chaleur s'écoule spontanément d'un corps froid vers un corps chaud, mais qu'elle peut se déplacer de cette façon si un certain travail est effectué.

3.3 L'entropie

Le terme entropie caractérise le degré de désorganisation.

- L'entropie est une grandeur additive
- L'entropie reste constant dans une transformation adiabatique reversible
- L'entropie augmente strictement dans une transformation adiabatique irreversible
- Dans une transformation non adiabatique la variation d'entropie est la somme de deux terme :
 - l'échange de chaleur avec l'extérieur
 - Transformation internes $\begin{cases} > 0 \text{ si irreversible} \\ = 0 \text{ si reversible} \end{cases}$



3.3.1 L'equation différentielle du l'entropie

Si δQ_e est la quantité de chaleur fournie par le milieu extérieur au système , T est la temperature de la source de chaleur, on a :

$$dS = \frac{\delta Q_e}{T} + dS_i$$

- dS: est la variation d'entropie du système
- dS_i : est la creation d'entropie $\begin{cases} > 0 \text{ si irreversible} \\ = 0 \text{ si reversible} \end{cases}$
- $\frac{\delta Q_e}{T}$: Terme d'échange avec l'extérieur


Note que dS est une différentielle totale exacte : elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final et non du chemin suivi.

En peut écrire dans le cas reversible :

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

Cycles thermiques 3.4

- Machine diatherme: C'est la machine la plus simple qui peut fournir un travail au cours d'un cycle.
 - La machine recevant au cours d'un cycle une Source chaude quantité de chaleur δQ_1 d'une source a T_1



 T_1

- La machine fournie un travail (donne de tra-
- La machine donne de chaleur δQ_2 a une Source froide source a T_2 ou $T_2 < T_1$

$$\delta Q_2 < 0$$

Lorsque $\delta w < 0$, l'efficacité d'une machine est :

$$\boxed{\eta = \frac{|\delta w|}{\delta Q_1} = \frac{\delta Q_1 + \delta Q_2}{\delta Q_1}}$$

Machine

Cycle de Carnot :

C'est le moteur idéal, il est réversible, donc il est forcément composé de 2 isothermes et de 2 adiabatiques qui permettent de passer de l'isotherme chaude T2 à l'isotherme froide T1.

Q1 et Q2 sont forcément échangées sur les isothermes puisque les autres transformations n'échangent pas de chaleur.

Calculons l'efficacité:




 $-1 \to 2:$ On a un <u>Isotherme</u>: $\delta Q_1 = -\delta w = P_1 V_1 \ln(\frac{V_2}{v_1})$

 $-2 \to 3$: On a un adiabatique : $P_2V_2^{\gamma} = P_3V_3^{\gamma}$

 $-3 \to 4$: On a un <u>Isotherme</u>: $\delta Q_2 = P_3 V_3 \ln(\frac{V_4}{V_2})$

On a un adiabatique : $P_4V_4^{\gamma} = P_1V_1^{\gamma}$



D'apres le premier principe : $W_{\rm cycle} = -Q_1 - Q_2$ car $\Delta U_{\rm cycle} = 0$

D'apres le second principe : $\Delta S_{\text{cycle}} - (\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2}) = 0$

Puisque la transformation est reversible alors $\Delta S_{\text{cycle}} = 0 \implies \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$ D'ou $\eta = \left| \frac{W}{Q_2} \right| = \left| \frac{-Q_2 - Q_1}{Q_2} \right| = \left| -1 - \frac{Q_1}{Q_2} \right| = \left| -1 + \frac{T_1}{T_2} \right| = 1 - \frac{T_1}{T_2}$

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}}$$


Réfrigérateur:

Ils pompent de la chaleur d'un corps froid et la transmettent à un corps chaud grâce à un compresseur et à un détendeur qui permettent cette opération. Ce cycle nécessite de l'énergie motrice (absorption de travail).

La machine absorbe de travail

– La machine donne de chaleur δQ_1 a une source a T_1

Machine



- La machine absorbe de chaleur δQ_2 de source a T_2 Source froide ou $T_2 < T_1$

D'apres le premier principe au cours d'un cycle : $\delta Q_1 + \delta Q_2 + \delta w = 0$, l'efficacité : $\eta_{\text{rev}} = \frac{\delta Q_2}{\delta w} = \frac{\delta Q_2}{-\delta Q_1 - \delta Q_2}$ avec $\frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}$

$$\eta_{\text{rev}} = \frac{\delta Q_2}{\delta w} = \frac{\delta Q_2}{-\delta Q_1 - \delta Q_2} \text{ avec } \frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} = -\frac{\tilde{T}_2}{T_1}$$

$$\eta_{\rm rev} = \frac{\delta Q_2}{\delta w} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

3.4.1L'entropie de vue statistique

L'entropie du système est définie comme une mesure du désordre du système ou du manque d'information. Boltzmann definite l'entropie par $S = -k \sum_{m=1}^{m} P_m \ln(P_m)$, ou k est la constant de Boltzmann, P_m est la probabilité d'un événement parmi M autres .

• S est minimum (null) lorsque l'une des probabilité vaut 1 et les autres null. (l'information est complete)



- $\bullet\,$ S est maximum , lorsque les M événement sont équiprobables .
- S augmente lorsque M augmente .

Fonction thermodynamiques Gaz reels

4.1 Relations de Maxwell


Pour un système entièrement décrit par les grandeurs pression P, température T, entropie S et volume V, on retient généralement un ensemble de quatre relations relatives à l'énergie interne, à l'enthalpie, à l'énergie libre et à l'enthalpie libre :

•
$$-(\frac{\partial P}{\partial S})_V = (\frac{\partial T}{\partial V})_S$$

•
$$(\frac{\partial V}{\partial S})_P = (\frac{\partial T}{\partial P})_S$$

•
$$(\frac{\partial P}{\partial T})_V = (\frac{\partial S}{\partial V})_T$$

•
$$(\frac{\partial V}{\partial T})_P = -(\frac{\partial S}{\partial P})_T$$



4.2 Relation de Helmholtz

L'énergie libre de Helmholtz est un concept en thermodynamique où le travail d'un système isole avec la température et le volume constants est mesuré en utilisant le potentiel thermodynamique. Il peut être décrit comme l'équation suivante :

$$F = U - TS$$

- F: Helmholtz énergie
- \bullet T: Temperature de l'environnement
- S: Entropie

4.3 Coefficients calorimétriques

En thermodynamique, les coefficients calorimétriques et thermoélastiques sont des coefficients permettant d'exprimer:

- la chaleur absorbée par un système thermodynamique
- les variations de volume et de pression de ce système



Dans une transformation reversible, la chaleur Q absorbée par un corps pur ou un melange de composition constante peut être exprimée a l'aide de coefficients calorimétriques :

- $\delta Q = TdS = C_V dT + ldV$
- $\delta Q = TdS = C_P dT + \mathcal{K} dP$

avec

- S: l'entropie
- T : la temperature
- P: la pression
- V : le volume
- $C_V = T(\frac{\partial S}{\partial T})_V$: capacité thermique isochore
- $C_p = T(\frac{\partial S}{\partial T})_P$: capacité thermique isobare
- $l = T(\frac{\partial S}{\partial V})_T = T(\frac{\partial P}{\partial T})_V$: coefficient de dilatation isotherme (chaleur latent)
- $\mathcal{K} = T(\frac{\partial S}{\partial P})_T = -T(\frac{\partial V}{\partial T})_P$: coefficient de compression isotherme

Avec l'énergie interne

La différentielle de l'énergie interne U si le processus est réversible et si le travail n'est dû qu'aux forces de pression s'écrit :

$$dU = -PdV + TdS$$

en substituant $TdS = C_V dT + ldV$ on obtient :

$$dU = C_V dT + (l - P)dV$$

Avec l'enthalpie

La différentielle de l'enthalpie H si le processus est réversible et si le travail n'est dû qu'aux forces de pression s'écrit :

$$dH = VdP + TdS$$

en substituant $TdS = C_p dT + \mathcal{K}dP$ on obtient :

$$dH = C_p dT + (\mathcal{K} + V)dP$$

4.4 Autre system bivariants

• Force de traction

$$\delta w = f dL$$

Dans ce cas

- la pression P est associe a f, f étant la force de traction
- -V associe a -L ou L est la longueur du fil.



$$dU = TdS + fdL; H = U - fL$$

• Force électromotrice

$$\delta w = -Edq$$

Dans ce cas

- la pression P est associe a E force électromotrice
- -V associe a q charge débitée.

On a
$$\begin{cases} \delta Q = TdS = C_V dT + ldV \\ \delta Q = TdS = C_P dT + \mathcal{K} dP \end{cases} \implies \boxed{C_P - C_V = T(\frac{\partial P}{\partial T})_V \cdot (\frac{\partial V}{\partial T})_P}$$


4.5 Gaz reels

liquide d'une substance.

Dans la pratique , les gaz reels ne peuvent être représentes par des equation simples que dans un intervalle limite.

Pour des domaines plus larges ,la relation entre les variables d'état est établie expérimentalement. Les diagramme les plus commodes sont:

• Diagramme d'Andrews: La diagramme Andrews est la représentation en Plan (P-V) sur le comportement du système gaz-



- Pour $T < T_C$, l'isotherme présente trois parties :
 - * AG : phase gazeuse
 - $\ast \ \mathrm{GL} : \mathrm{phase} \ \mathrm{de} \ \mathrm{liquefaction} \implies \mathrm{\acute{e}quilibre} \ \mathrm{liquide-gaz} \ \mathrm{du} \ \mathrm{fluide}.$
 - * LB : phase liquide seule

Lorsque T augmente LG diminue jusqu'a s'annuler pour $T = T_C$.

L'ensemble des extrémités LG représente la courbe de saturation.

En compression isothereme du fluide , en G apparait la premiere goutte de liquide , en L disparette la derniere bulle de gaz

- Pour $T > T_C$, les courbes prennent plus une forme hyperbolique.

Note que :

- En point C les phases liquide et gaz ont les memes propriétés.
- Au-dessus de T_C , il est impossible de liquefier le gaz pour toute pression.



4.5.1 Equation d'état des gaz reels

Il est plus commode de décrire un fluide par une equation d'état que par un reseau d'isothermes.Cependant , les equations d'état ne représentent de façon satisfaisante un fluide que dans un domaine limite. il ya plusieurs types d'équation d'état , on cite :

• Développement du Viriel :

L'équation d'état du Viriel est une équation d'état utilisée pour décrire le comportement des fluides. Elle s'écrit le plus souvent comme l'expression de Z(le facteur de compressibilité) en fonction des puissances de $\frac{1}{V_m}$ (le volume molaire) ou en fonction de la pression P :

$$Z = 1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} + \frac{D}{V_m^3} + \dots = 1 + B'P + C'P^2 + D'P^3 + \dots$$

Les coefficient B, C, D, B', C', D'... est appelé les coefficient du Viriel . les coefficients sont determines expérimentalement pour les fluides reels .

On note le facteur de compressibilité : $Z = \frac{PV_m}{RT}$

Physiquement , le deuxième terme de l'equation de Viriel décrit la déviation par rapport à l'idéalité due aux interactions entre paires de molécules

le troisième terme décrit la déviation due aux interactions entre triplets de molécules.

• Equation de Van der Waals :

L'équation d'état de van der Waals fut historiquement une avancée considérable par rapport à l'équation des gaz parfaits, puisque, en plus de décrire le comportement d'un gaz réel plus précisément que le modèle des gaz parfaits.

L'equation :

$$(P + \frac{an^2}{V^2})(V - nb) = nRT$$

avec:

-a: le terme de cohesion (constant)

-b: le covolume molaire (constant)

-n: nombre de moles

Équilibre et stabilité des système thermodynamiques

5.1 En mécanique

L'énergie mécanique E_m d'un système, soumis seulement à des forces qui dérivent d'une énergie potentielle E_p , se conserve, ce que l'on traduit par l'équation :

$$E_m = E_c + E_p = cte$$

Pour un système mécanique soumis a des forces qui dérivent d'une énergie potentielle $\begin{cases} E_c : \text{ Energie cinetique} \\ E_p : \text{ Energie potentielle} \end{cases}$

- La condition d'evolution : $dE_p \leq 0$
- La condition d'équilibre : $(\frac{dE_p}{dq})_{eq} = 0$
- La condition de stabilité : $(\frac{d^2 E_p}{dq^2})_{eq} > 0$


5.2 L'entropie

Pour un System thermodynamique isole ona:

$$\Delta S \ge 0$$

L'entropie ne peut qu'augmenter, ou (- S) ne peut que décroître ; par analogie avec la mécanique et l'énergie potentielle (qui est minimale en une position d'équilibre stable), (- S) représente un potentiel thermodynamique pour un système isolé.

Un état d'équilibre correspond a un maximum de S (minimum de -S) pour une énergie interne constant donne:



Mais l'emploi de ce potentiel est rarement intéressant car les systèmes réels échangent le plus souvent matière et énergie avec l'extérieur.

5.3 Potentiel thermodynamique

On appelle potentiel thermodynamique d'un système soumis à un certain nombre de contraintes, toute fonction qui décroît au cours de l'évolution spontanée du système, l'équilibre thermique correspondant à son minimum.

Examples

- Système mécanique : énergie potentielle.
- Système fermé thermodynamiquement isolé : néguentropie -S.
- Evolution monotherme et isochore : potentiel F. F est l'énergie libre (énergie de Helmholtz)

$$F = U - TS$$

la variation de la fonction F est égale au travail fourni par le système si la transformation est effectuée à T constante et si elle est réversible.

• Evolution monotherme et monobare : potentiel G. G est l'enthalpie libre (énergie libre de Gibbs) :

$$G = H - TS$$

$$G = U + PV - TS$$

Le changement d'enthalpie libre : ΔG , correspond au travail maximal qui peut être extrait d'un système ferme a temperature et pression fixes, hors le travail dû à la variation de volume.

Ces différents potentiels thermodynamiques correspondent aux différents jeux de variables d'état utilisés.

Nom	Formule	Variable
Energie Interne	U	S, V
Energie libre de Helmholtz	F = U - TS	T, V
Enthalpie	H = U + PV	S, P
Enthalpie libre de Gibbs	G = U + PV - TS	T, P

En particulier:

- Quand la température (T) et les paramètres extensifs d'un système fermé sont maintenus constants, l'énergie libre de Helmholtz (F) diminue et atteint un minimum à l'équilibre.
- Quand la pression (P) et les paramètres extensifs d'un système fermé sont maintenus constants, l'enthalpie (H) diminue et atteint un minimum à l'équilibre.
- Quand la température (T), la pression (P) et les paramètres extensifs d'un système fermé sont maintenus constants, l'enthalpie libre de Gibbs (G) diminue et atteint un minimum à l'équilibre.

5.4 Transitions de phase d'un corps pur

Un corps pur est un système constitue d'une seul espèce chimique qu'il peut exister dans des états différents (gaz,liquide,solid)

- Équilibre liquide-gaz : le passage de l'état liquide a l'état gazeux s'effectue de 2 façons:
 - Par compression ou detente isotherme en dessous de T_C .
 - Par vaporisation dans le vide ou dans une atmosphere gazeuse:
 - * Dans le vide :

Si le liquide est en petite quantité \implies la vaporisation est instantanée.

Si le liquide est en quantité suffisante \implies La vaporisation est partielle et arrêter dès que la pression atteint la pression saturant P_s (correspondant a l'équilibre liquide-gaz)

On note que pour $P < P_s$ la vapeur comporte comme un gaz parfait

 $\ast\,$ Dans une atmosphere gazeuse:

La vaporisation est lente et s'arrête lorsque la pression partielle de la vapeur est égal a P_s

On note que dans les 2 cas (vide-gaz), la vaporisation produit un refroidissement du liquide qui reste

• Équilibre liquide-solide:

Le passage de l'état liquide a l'état solide ou l'inverse ne peut pas se faire de façon brutale.

La pente de la courbe d'équilibre P(T) peut être :

$$-\frac{\partial P(T)}{\partial T} > 0$$


* La fusion s'accompagne d'une dilatation.

$$- \frac{\partial P(T)}{\partial T} < 0$$

* La fusion s'accompagne d'une contraction (comme dans le cas de l'eau)

Remarque : $\frac{\partial P}{\partial V})_T < 0$ pour tous les corps.

5.4.1 Point critique - triple




C : point critique . III : point triple

- Le point triple d'un corps pur est l'unique pression et l'unique température pour lesquelles le corps pur peut se trouver dans les trois phases simultanément.
- Le point critique d'un corps pur est l'unique pression et l'unique température au de là desquelles il n'y a plus de distinction possible entre liquide et solide.


 Lorsqu'un corps pur est dans un état tel que P ¿ PC et TC alors il est dit être en phase fluide supercritique.

5.4.2 Representation pression-volume-temperature



5.4.3 L'entropie

Comme l'entropie est une mesure du désordre, elle croit lorsqu'on passe de la phase solide a la phase liquide et de la phase liquide a la phase gazeuse.



5.5 Équilibre d'un corps pur sous plusieurs phases

5.5.1 Équilibre d'un corps pur sous deux phases

Pour que les deux phases puissent coexister a l'équilibre, a T et P fixes, il faut que :

$$g_1(T,P) = g_2(T,P)$$

5.5.2 Transitions de premiere espèce

Les transitions de phase de premiere espèce, sont celles qui sont caractérisées par :

- une variation continue de la fonction g.
- une discontinuité des dérivées premieres et éventuellement des dérivées d'ordre supérieure de g. s et v sont les dérivées d'ordre 1.

$$dg = -sdT + vdP$$

$$\begin{cases} s = \frac{S}{m} \\ v = \frac{S}{m} \end{cases}$$
 Les dérivées d'ordre supérieur, telles que :

• la capacité thermique a P = cte:

$$c_P = T(\frac{\partial s}{\partial T})_P = -T(\frac{\partial^2 g}{\partial T^2})_P$$

• le coefficient de compression isotherme :

$$\mathbb{K}_T = -\frac{1}{v}(\frac{\partial v}{\partial P})_T = -\frac{1}{v}(\frac{\partial^2 g}{\partial p^2})_T$$

• le coefficient de dilatation volumique:

$$\alpha_v = \frac{1}{v} (\frac{\partial v}{\partial T})_P = \frac{1}{v} (\frac{\partial^2 g}{\partial P \partial T})_{T,P}$$

5.5.3 Chaleur latente

L'enthalpie massique de transition d'un corps pur $\Delta h_{12} = \frac{\Delta H_{12}}{m}$ de la phase 1 vers la phase 2. cette enthalpie massique est la chaleur latent l_{12} pour réaliser la transition a temperature et une pression constantes.

$$l_{12} = \int \delta Q_p = \int dU + PdV = \int dU + d(PV) = \int dH$$
, et $\delta Q_p = TdS$ alors:

$$l_{12} = \Delta h_{12} = T \Delta s_{12}$$

Formule de Clapeyron

Pour 2 états voisins d'un corps pur sous 2 phases on a les egalites suivant :

Pour 2 états voisins d'un corps pur sous 2 phases on a les egalites suivant :
$$g_1(T,P) = g_2(T,P) \implies dg_1 = dg_2 \implies (\frac{\partial g_1}{\partial P})_T dP + (\frac{\partial g_1}{\partial T})_P dT = (\frac{\partial g_2}{\partial P})_T dP + (\frac{\partial g_2}{\partial T})_P dT$$
 puisque $v = (\frac{\partial g}{\partial P})_T$ et $s = -(\frac{\partial g}{\partial T})_P \implies$.

$$\frac{dP_{12}}{dT} = \frac{s_2 - s_1}{v_2 - v_1}$$

5.5.5 Transition de phase solid liquide

Lors d'un fusion l'entropie augmente, $\Delta h_f = T(v_L - v_S) \frac{dP_{sL}}{dT} > 0$ donne $v_L > v_S$ si $\frac{dP_{sL}}{dT} > 0$, c'est le cas le plus frequent.

lorsque $\frac{d\vec{P}_{SL}}{dT} < 0$, ce qui est le cas de l'eau, on a $v_L < v_S$.

5.5.6 Equilibre liquide-vapeur d'un corps pur


Cette équation est obtenue en intégrant la formule de Clapeyron en supposant que l'enthalpie de vaporisation varie linéairement en fonction de la température. La formule de Dupré s'exprime selon :

$$\ln(P) = \alpha - \frac{\beta}{T}$$

Transition de phase d'ordre élevé 5.6

- l'enthalpie libre massique g et ses dérivées premiers (l'entropie massique s, v, etc.) sont des fonction continues
- Les dérivées d'ordre supérieur de g (ex: C_p), peuvent être discontinues.

Comme l'entropie massique ne varie pas, les transitions de phase d'ordre élevé sont cratérisées par l'absence de chaleur latente de transition.



5.6.1Transition liquide-gaz au point critique

Un exemple de transition de phase de deuxième espèce, que l'on peut observer facilement, est la transition de phase liquide-gaz au point critique

En ce point la relation de Clapeyron $\Delta h_{ij} = T(v_j - v_i) \frac{dP_{ij}}{dT}$ donne $\Delta h_{ij} = 0$ puisque $v_j = v_i$ et $\frac{dP_{ij}}{dT}$ est fini

5.6.2 Transition superfluide de l'helium liquide

La capacité thermique massique c du liquide helium I augment considérablement lorsque la temperature diminue au voisinage de 2 K. En dessous de 2,17 K l'helium est un autre liquide: l'helium II. Au cours de la transition de phase He I \rightarrow He II , on ne constate aucune variation de volume,aucune enthalpie de transition , mais une discontinuité de $c \implies$ transition de phase de deuxième espèce

5.6.3 Transition conducteur-supraconducteur

En d'sous d'une certaine temperature de transition, la résistivité de certains solides s'effondre. Ils devienne supraconducteurs. En l'absence de champ magnétique applique, la transition a les caractères d'une transition de deuxième espèce:

pas d'enthalpie de transition, mais une variation brutale de la capacité thermique a pression constante (C_p)

Lorsque le matériau est soumis a un champ magnétique, la temperature de transition décroît et une enthalpie de transition apparaît: la transition de phase est alors de 1er espèce.

5.6.4 Transition ferromagnétique-paramagnétique

Une substance ferromagnétique, telle que le fer subit sous l'influence de la temperature une transition que lui fait perdre son aimantation spontanée.

Cette transition (ferromagnétique \rightarrow paramagnétique), qui se produit a la temperature dite de Curie, est considérée comme un transition de troisième espèce $(\frac{\partial C_p}{\partial T})_p$ et $(\frac{\partial C_p}{\partial P})_T$ subissent une discontinuité. Dans le cas du fer, la temperature de Curie est 1043K