
1) Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров

Схема:



Соответственно схеме назначили ір адреса машинам (маска /24)

настроить на коммутаторах логическую топологию используя протокол IEEE 802.1Q, для передачи пакетов VLAN333 между коммутаторами использовать Native VLAN

Для коммутаторов 3-5 создаём VLANы:

configure terminal

vlan 20

name VLAN20

vlan 333

name VLAN333

Для них же назначаем порты к VLAN:

interface GigabitEthernet 1/1

switchport mode access switchport access vlan 333

interface GigabitEthernet 1/0 switchport mode access switchport access vlan 20

Trunk-порты между коммутаторами с Native VLAN 333 (для тех же коммутаторов, для 1 и 2 то же самое для всех портов):

interface range GigabitEthernet 0/0 - 3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 333

2) Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать

Доступны только машины из своих VLANoв.

Пример ping с PC1 на некоторые остальные:

```
PC1-PuTTY — X

PC1> ping 10.0.33.10

host (10.0.20.1) not reachable

PC1> ping 10.0.20.11

84 bytes from 10.0.20.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.754 ms
84 bytes from 10.0.20.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=17.271 ms
84 bytes from 10.0.20.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=13.936 ms
84 bytes from 10.0.20.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.801 ms
84 bytes from 10.0.20.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=34.356 ms


PC1> ping 10.0.33.11

^Chost (10.0.20.1) not reachable
```

3) Перехватить в WireShark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать


Пингуем РС1 -> РС3

Перехватываем ICMP пакеты с access порта (PC1 -> SW3)



Видим, что пакеты не тегированные.

Перехватываем пакеты с trunk порта (SW1 -> SW4):



Видим, что есть заголовок 802.1Q, т. е, тегированный пакет, как и должно быть.