MO806/MC914
Tópicos em Sistemas Operacionais
2s2008

Semáforos ==

Mutex locks e variáveis de condição?

É possível implementar...

- semáforos utilizando mutex locks e variáveis de condição?
- mutex locks e variáveis de condição utilizando semáforos?

É possível garantir de maneira eficiente...

que exatamente uma thread será acordada com pthread_cond_signal?

Semáforos

- sem_init(s, 5)
- wait(s)

```
if (s == 0) bloqueia_processo();
else s--;
```

signal(s)

```
if (s == 0 && existe processo bloqueado)
  acorda_processo();
else s++;
```

• Vamos completar o arquivo mutex2sem.c

Implementação de semáforos usando mutex locks e variáveis de condição

```
typedef struct {
  int value;    /* Valor atual do semáforo */
  mutex_t lock;
  cond_t cond;
} sem_t;
```

sem_init

sem_wait

```
int sem_wait(sem_t * sem) {
   mutex_lock(&sem->lock);
   while (sem->value == 0)
      cond_wait(&sem->cond, &sem->lock);
   sem->value--;
   mutex_unlock(&sem->lock);
   return 0;
}
```

sem_post

```
int sem_post(sem_t * sem) {
  mutex_lock(&sem->lock);
  sem->value++;
  cond_signal(&sem->cond);
  mutex_unlock(&sem->lock);
  return 0;
}
```

sem_trywait

```
int sem_trywait(sem_t * sem) {
  int r;
 mutex_lock(&sem->lock);
  if (sem->value > 0) {
    sem->value--;
    r = 0;
 } else
    r = EAGAIN;
 mutex_unlock(&sem->lock);
  return r;
```

sem_getvalue e sem_destroy

```
int sem_getvalue(sem_t *sem, int *sval) {
  *sval = sem->value;
 return 0;
int sem_destroy(sem_t *sem) {
 mutex_destroy(&sem->lock);
  cond_destroy(&sem->cond);
  return 0;
```

Implementação de mutex locks utilizando semáforos Sem verificação de erros

```
typedef struct {
  sem_t sem;
} mutex_t;
```

mutex_init e mutex_destroy

```
int mutex_init(mutex_t *lock, mutex_attr* attr) {
  return sem_init(&lock->sem, 0, 1);
}
int mutex_destroy(mutex_t *lock) {
  return sem_destroy(&lock->sem);
}
```

mutex_lock e mutex_unlock

```
int mutex_lock(mutex_t *lock) {
  return sem_wait(&lock->sem);
}
int mutex_unlock(mutex_t *lock) {
  return sem_post(&lock->sem);
}
```

Implementação de variáveis de condição usando locks e semáforos

- Mutex locks podem ser implementados com semáforos.
- Uso de locks para coerência com a interface do cond_wait:

Implementação com bug de variáveis de condição usando locks e semáforos

```
typedef struct {
  mutex_t lock;
  sem_t sem;
  int n_wait;
} cond_t;
```

cond_init

```
int cond_init(cond_t *cond) {
  mutex_init(&cond->lock, NULL);
  sem_init(&cond->sem, 0, 0);
  n_wait = 0;
  return 0;
}
```

cond_wait

```
int cond_wait(cond_t *cond,
              mutex_t *mutex_externo) {
 mutex_lock(&cond->lock);
  cond->n_wait++;
 mutex_unlock(&cond->lock);
 mutex_unlock(mutex_externo);
  sem_wait(&cond->sem);
 mutex_lock(mutex_externo);
  return 0;
```

cond_signal

```
int cond_signal(cond_t *cond) {
   mutex_lock(&cond->lock);
   if (cond->n_wait > 0) {
      cond->n_wait--;
      sem_post(&cond->sem);
   }
   mutex_unlock(&cond->lock);
   return 0;
}
```

Bug!

- Thread 0 executa cond_wait
- Thread 1 executa cond_signal
- Thread 2 executa cond_wait e não fica bloqueada
- Thread 0 continua esperando...
- Veja o código: mutex_bug.c e bug.c

Primeira sugestão para solucionar o problema

- Thread que executou cond_signal fica bloqueada até a outra thread ter sido acordada;
- Qual é o ponto fraco desta abordagem?
- Veja se a implementação sugerida funciona...
- Como seria uma implementação incluindo cond_broadcast?

Implementação de variáveis de condição com bloqueio no cond_signal

```
typedef struct {
  mutex_t lock;
  sem_t sem;
  int n_wait;
  sem_t block_signal;
} cond_t;
```

cond_init

```
int cond_init(cond_t *cond) {
  mutex_init(&cond->lock, NULL);
  sem_init(&cond->sem, 0, 0);
  sem_init(&cond->block_signal, 0, 0);
  n_wait = 0;
  return 0;
}
```

cond_wait

```
int cond_wait(cond_t *cond,
              mutex_t *mutex_externo) {
 mutex_lock(&cond->lock);
  cond->n_wait++;
 mutex_unlock(&cond->lock);
 mutex_unlock(mutex_externo);
  sem_wait(&cond->sem);
  sem_post(&cond->block_signal);
 mutex_lock(mutex_externo);
  return 0;
```

cond_signal

```
int cond_signal(cond_t *cond) {
 mutex_lock(&cond->lock);
  if (cond->n_wait > 0) {
    cond->n_wait--;
    sem_post(&cond->sem);
    sem_wait(&cond->block_signal);
 mutex_unlock(&cond->lock);
  return 0;
```

Segunda sugestão para solucionar o problema

- Lista ligada (fila) de semáforos;
- cond_wait coloca um nó ao final da final;
- cond_signal remove o primeiro nó da fila;
- cond_broadcast remove todos os nós.
- Veja o código: mutex_lista.c

Terceira sugestão para solucionar o problema

- Compartilhamento de semáforos
- cond_wait é executado na estrutura apontada pelo campo wait
- cond_signal é executado na estrutura apontada pelo campo signal
 - caso signal seja nulo, a estrutura apontada por wait é movida para signal;

Compartilhamento de semáforos

```
typedef struct node_t {
  int n_wait;
  sem_t sem;
} node_t;
typedef struct {
  mutex_t lock;
  node_t *signal;
  node_t *wait;
} cond_t;
```

cond_wait

```
int cond_wait(cond_t *cond, mutex_t *ext) {
 mutex_lock(&cond->lock);
  if (!cond->wait)
      cond->wait = novo_cond_wait();
 node_t n = cond->wait;
 n->n_wait++;
 mutex_unlock(&cond->lock);
 mutex_unlock(&ext);
  sem_wait(&n->sem);
  /* ... */
```

cond_wait

```
int cond_wait(cond_t *cond, mutex_t *ext) {
   /* ... */
   mutex_lock(&cond->lock);
   n->n_wait--;
   if (n->n_wait == 0)
     destroi(n);
   mutex_unlock(&cond->lock);
   return 0;
}
```

cond_signal

```
int cond_signal(cond_t *cond) {
 mutex_lock(&cond->lock);
  if (cond->signal || cond->wait) {
    if (!cond->signal) {
      cond->signal = cond->wait;
      cond->wait = NULL;
    sem_post(&cond->signal->sem);
 mutex_unlock(&cond->lock);
 return 0;
```

Outra abordagem...

- Garantir que pelo menos uma thread será acordada no cond_signal
- Veja man pthread_cond_signal
- Veja a implementação pthread_cond_wait.c