OCCURS - NÍVEL SIMPLES

Esta cláusula define a repetição de dados, os quais têm idêntico formato. Ela permite criar uma estrutura de dados normalmente denominada *tabela* ou *matriz*.

Formato

Número	Nome	OCCURS	Número	TIMES.
de nível	de		inteiro	
	dado			

O " **Número de nível** " na cláusula OCCURS é PROBIDA nos níveis 01 e 77.

O "Nome de dado" que contém a cláusula OCCURS deverá estar subscrito ou indexado toda vez que for referenciado na PROCEDURE DIVISION.

Exemplo:

a) SEM OCCURS

FILE SECTION.

01	REG-ENT.				
	02	VALOR01	PIC 9(05)V9(02).		
	02	VALOR02	PIC 9(05)V9(02).		
	02	VALOR03	PIC 9(05)V9(02).		
	02	VALOR04	PIC 9(05)V9(02).		
	02	VALOR05	PIC 9(05)V9(02).		
	02	VALOR06	PIC 9(05)V9(02).		
	02	VALOR07	PIC 9(05)V9(02).		
	02	VALOR08	PIC 9(05)V9(02).		
	02	VALOR09	PIC 9(05)V9(02).		
	02	VALOR10	PIC 9(05)V9(02).		

WORKING-STORAGE SECTION.

77 TOTAL PIC 9(13)V9(02) VALUE ZEROS.

COBOL - OCCURS SIMPLES

PROCEDURE DIVISION.

ADD VALOR01

VALOR02

VALOR03

VALOR04

VALOR05

VALOR06

VALOR07

VALOR08

VALOR09

VALOR10 GIVING TOTAL.

b) COM OCCURS

FILE SECTION.

01 REG-ENT.

02 VALOR PIC 9(05)V9(02)

OCCURS 10 TIMES.

WORKING-STORAGE SECTION.

77 TOTAL PIC 9(13)V9(02) VALUE ZEROS.

77 CTR PIC 9(02) VALUE 1.

PROCEDURE DIVISION.

PERFORM ACUMULA-TABELA 10 TIMES.

PERFORM EXIBE-TOTAL.

ACUMULA-TABELA.

ADD VALOR (CTR) TO TOTAL


ADD 1 TO CTR.

EXIBE-TOTAL.

DISPLAY TOTAL.

Exercício de fixação

a) Macro-Fluxo



b) Lay-out

ARQ-ENT

01 REG-ENT.

02 COD-CIDADE

02 TEMP-CIDADE

PIC 9(02). PIC 9(03) OCCURS 10 TIMES.

CAD-SAI

01 REG-SAI.

02 COD-SAI PIC 9(02).

02 MEDIA-SAI PIC 9(03)V9(02).

c) Objetivo

Fazer um algoritmo que leia os registros do arquivo de entrada 'ARQ-ENT' e calcule a média aritmética das temperaturas das 10 ocorrências do mês. Depois de realizado o cálculo este deverá ser gravado no arquivo de saída 'CAD-SAI' conforme lay-out (item b).

d) Pede-se

Codificação Cobol utilizando occurs, e a sua execução.

Resolução:

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. TAB01.

AUTHOR. HIROMASA NAGATA.

INSTALLATION. FATEC-SP. DATE-WRITTEN. 18/05/2005.

DATE-COMPILED.

SECURITY. APENAS O AUTOR PODE MODIFICA-LO.

*REMARKS. LE UM REGISTRO COM TABELA DE TEMPERATURA

* GRAVA OS TOTAIS DA CIDADE EM UM REGISTRO.

ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

SOURCE-COMPUTER.

OBJECT-COMPUTER.

IBM-PC.

IBM-PC.

SPECIAL-NAMES. DECIMAL-POINT IS COMMA.

INPUT-OUTPUT SECTION.

FILE-CONTROL.

SELECT ARQ-ENT ASSIGN TO DISK

ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.

SELECT CAD-SAI ASSIGN TO DISK

ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.

DATA DIVISION.

FILE SECTION.

FD ARQ-ENT

LABEL RECORD ARE STANDARD VALUE OF FILE-ID IS "ARQ-ENT.DAT".

01 REG-ENT.

02 COD-CIDADE PIC 9(002). 02 TEMP-CIDADE PIC 9(003)

OCCURS 10 TIMES.

COBOL - OCCURS SIMPLES

FD CAD-SAI

LABEL RECORD ARE STANDARD.

01 REG-SAI.

02 COD-SAI PIC 9(002).

02 MEDIA-SAI PIC 9(003)V9(02).

WORKING-STORAGE SECTION.

77 FIM-ARQ PIC X(03) VALUE "NAO".
77 CTR PIC 9(02) VALUE ZEROS.
77 TOTAL PIC 9(13)V9(04) VALUE ZEROES.

PROCEDURE DIVISION.

PGM-TAB01.

PERFORM INICIO.

PERFORM PRINCIPAL UNTIL

FIM-ARQ EQUAL "SIM".

PERFORM FIM. STOP RUN.

INICIO.

OPEN INPUT ARQ-ENT

OUTPUT CAD-SAI.

PERFORM LEITURA.

LEITURA.

READ ARQ-ENT

AT END

MOVE "SIM" TO FIM-ARQ.

PRINCIPAL.

PERFORM ACUMULA-TEMP.

PERFORM GRAVA-SAI.
PERFORM LEITURA.

ACUMULA-TEMP.

MOVE ZEROS TO TOTAL. TO MOVE 1 CTR. TIMES. PERFORM SOMA-TAB 10 TOTAL. DIVIDE 10 INTO

COBOL - OCCURS SIMPLES

SOMA-TAB.

ADD TEMP-CIDADE (CTR) TO TOTAL. ADD 1 TO CTR.

GRAVA-SAI.

MOVE COD-CIDADE TO COD-SAI.

MOVE TOTAL TO MEDIA-SAI.

WRITE REG-SAI.

FIM.

CLOSE ARQ-ENT

CAD-SAI.