LE CHEMIN DU SPP

Préparation au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel

FICHE DE RÉVISION

Organisation et fonctionnement d'un SDIS

De l'établissement public à la caserne

Culture administrative · Organisation d'un SIS
Édition 2026 · À jour des lois de 1996, 2004 et MATRAS 2021

Introduction

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est l'employeur direct des sapeurs-pompiers professionnels. C'est au sein d'un SDIS que se déroule toute une carrière de SPP, des premières gardes au grade de chef de groupement. Connaître en profondeur l'organisation, les missions et le fonctionnement de cet établissement public est donc fondamental — à la fois pour réussir le concours et pour comprendre l'environnement dans lequel on s'apprête à entrer.

Le modèle actuel est le fruit d'une histoire longue. L'organisation communale héritée de la loi de 1884 a laissé place, à partir de 1996, à une organisation départementale unifiée autour d'un établissement public autonome. Trois lois majeures structurent aujourd'hui le modèle : la loi du 3 mai 1996 (dite de « départementalisation »), la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et plus récemment la loi MATRAS du 25 novembre 2021.

Ce document présente l'organisation institutionnelle, la gouvernance, l'architecture opérationnelle, les missions, les moyens et les outils de pilotage d'un SDIS. Il s'appuie sur les textes en vigueur au 1er janvier 2026 — notamment le Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui reste le texte de référence dans ses articles L. 1424-1 à L. 1424-99.

POURQUOI CE SUJET EST CENTRAL AU CONCOURS

L'organisation et le fonctionnement du SDIS figurent parmi les thèmes les plus fréquemment évalués aux épreuves écrites du concours de caporal de SPP. Les questions portent aussi bien sur la gouvernance (qui fait quoi, qui décide quoi) que sur l'architecture territoriale (groupements, centres, CTA-CODIS) et les outils de pilotage (SDACR, règlement opérationnel). Maîtriser ce chapitre, c'est sécuriser une part importante de la note de culture administrative.

I. Origines et cadre juridique

1.1 De l'organisation communale au SDIS (1884-1996)

Jusqu'à la fin du XXe siècle, la lutte contre l'incendie relève d'une compétence communale. La loi du 5 avril 1884 pose le principe des corps communaux de sapeurs-pompiers, placés sous l'autorité du maire. Chaque commune — ou groupement de communes — organise et finance son propre corps, ce qui conduit à une hétérogénéité considérable des moyens et des niveaux de service.

Dans les années 1980 et 1990, plusieurs constats convergent : la disparité des équipements, la difficulté à mutualiser les moyens lors des grands sinistres, l'inégalité de traitement des citoyens selon leur commune de résidence, la pression croissante sur les petites communes incapables de supporter seules le coût de la modernisation. Le législateur décide alors de basculer vers une organisation départementale intégrée.

1.2 La loi n°96-369 du 3 mai 1996 — la départementalisation

La loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours crée, dans chaque département, un établissement public administratif autonome : le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Cette loi est fondatrice. Elle impose la départementalisation — c'est-à-dire l'intégration progressive de tous les corps communaux dans une structure unique départementale — et confie au SDIS la compétence générale en matière de gestion des personnels, des biens et des moyens financiers.

Le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 vient préciser les modalités d'application. La période de transition s'étend sur plusieurs années, jusqu'à la « départementalisation complète » effective dans tous les départements au début des années 2000.

1.3 La loi du 13 août 2004 — modernisation de la sécurité civile

La loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile constitue le deuxième pilier. Elle redéfinit les missions des SDIS, clarifie la notion de sécurité civile, consacre la place du citoyen comme acteur de sa propre sécurité et renforce le rôle de planification (création des plans ORSEC départementaux et zonaux).

Cette loi introduit notamment la distinction claire entre missions propres des SDIS (prévention, protection et lutte contre l'incendie) et missions partagées avec d'autres services (secours à personne, accidents, risques naturels et technologiques).

1.4 La loi MATRAS du 25 novembre 2021

La loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021, dite « loi MATRAS » du nom de son auteur le député Fabien Matras, est la troisième grande loi du modèle. Adoptée à l'unanimité par le Parlement, elle consolide le modèle de sécurité civile et valorise le volontariat. Ses apports principaux :

- **Officialisation de l'appellation « SIS »** (services d'incendie et de secours) dans le CGCT, pour englober les SDIS et les services territoriaux (STIS) des territoires d'outre-mer et de la Corse.
- **Intégration des soins d'urgence aux personnes** dans les missions de sécurité civile ; encadrement de la notion de carence ambulancière et de sa prise en charge financière.
- **Expérimentation d'un numéro unique d'appels d'urgence** (le 112), sur deux ans et selon plusieurs modèles de regroupement Samu / pompiers / police.
- **Création d'une réserve citoyenne** des services d'incendie et de secours.
- **Nouvelle mention « Mort pour le service de la République »** pour les sapeurs-pompiers décédés en intervention ; reconnaissance de leurs enfants comme pupilles de la République.
- **Création de référents obligatoires** dans chaque SIS : un référent mixité / lutte contre les discriminations et un référent sûreté / sécurité.
- **Renforcement des plans communaux** de sauvegarde (PCS) et création de l'obligation d'un plan intercommunal de sauvegarde (PICS) pour les EPCI.
- **Création des pactes capacitaires** (conventions entre État, collectivités et SIS pour combler les fragilités capacitaires identifiées).

TEXTES À CITER AU CONCOURS

Articles L. 1424-1 à L. 1424-99 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) — cadre général des SIS. Loi n°96-369 du 3 mai 1996 — départementalisation. Loi n°2004-811 du 13 août 2004 — modernisation de la sécurité civile. Loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 (MATRAS) — consolidation du modèle. Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 — organisation des SDIS.

II. Nature juridique et panorama

2.1 Un établissement public à caractère administratif

Le SDIS est un établissement public à caractère administratif (EPA) doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. C'est une personne morale de droit public, distincte du département dans lequel il exerce ses missions. Cette autonomie juridique est essentielle : elle permet au SDIS de disposer de son propre budget, de son propre patrimoine, de ses propres personnels — tout en étant étroitement lié à la gouvernance départementale.

Depuis la loi MATRAS, le terme générique officiel est « service d'incendie et de secours » (SIS), qui recouvre :

- les SDIS proprement dits (la grande majorité — un par département de métropole et d'outre-mer)
- les services territoriaux d'incendie et de secours (STIS) — dans les collectivités uniques : Corse (SIS 2A, SIS 2B), Martinique, Guyane, Mayotte, Métropole de Lyon (SDMIS)
- les services d'incendie et de secours d'Alsace (SIS 67, SIS 68)
- les services locaux d'incendie et de secours — dans certains départements, aux côtés des SIS
- les deux services militaires : la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM)

La France compte 97 SIS couvrant l'ensemble du territoire, plus les deux formations militaires qui opèrent sur Paris / petite couronne et sur Marseille / aéroport de Marignane / port de Marseille-Fos.

2.2 Les effectifs (fin 2022, dernier rapport DGSCGC disponible)

Catégorie de personnel	Effectifs nationaux
Sapeurs-pompiers professionnels (SPP)	43 000
Sapeurs-pompiers volontaires (SPV)	198 800 — soit environ 79 % des effectifs
Personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS)	≈ 12 000

Ces chiffres appellent plusieurs lectures. D'abord, le volontariat est très majoritaire : 4 sapeurs-pompiers sur 5 sont volontaires. Ensuite, les personnels non-opérationnels (PATS) représentent une part significative — et essentielle — à ne pas sous-estimer : sans secrétaires, informaticiens, mécaniciens, juristes, contrôleurs de gestion, un SDIS ne fonctionne pas.

2.3 Les catégories de SDIS

Les SDIS sont classés en trois catégories (A, B, C) en fonction de la population du département, du nombre d'interventions et d'autres critères. Ce classement détermine des modalités particulières de gestion et d'encadrement (par exemple, l'effectif minimal d'officiers de catégorie A+).

Catégorie	Profil du département	Ordre de grandeur budgétaire
A	Grande population, forte densité d'interventions	Budget souvent supérieur à 100 M€, pouvant dépasser 200 M€ annuels
B	Population intermédiaire	Budget généralement entre 40 et 100 M€
C	Département rural, population plus faible	Budget de l'ordre de 20 à 40 M€

III. La gouvernance : une double autorité

LE POINT CLÉ À COMPRENDRE

Le SDIS fonctionne sous un régime de double autorité. Cette particularité est unique dans le paysage de la fonction publique territoriale et constitue un incontournable du concours. Autorité administrative (le CASDIS, présidé par un élu) et autorité opérationnelle (le préfet) coexistent — chacune dans son domaine, sans se substituer l'une à l'autre.

3.1 L'autorité administrative : le CASDIS

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (CASDIS) est l'organe délibérant du SDIS. Il règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration, vote le budget, fixe les orientations stratégiques et l'organisation interne du service. Ses missions sont prévues aux articles L. 1424-24 à L. 1424-29 du CGCT.

Composition du CASDIS

Le CASDIS est une instance collégiale où siègent des représentants des collectivités qui financent le SDIS. Sa composition exacte varie légèrement selon les départements mais suit une architecture commune :

- **Conseillers départementaux** (majoritaires) — généralement 14 représentants du département
- **Représentants des communes** (maires ou conseillers municipaux)
- **Représentants des EPCI** (établissements publics de coopération intercommunale) contributeurs

S'ajoutent des membres à voix consultative : le directeur départemental (DDSIS), le médecin-chef du Service de santé et de secours médical, le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers et les représentants du personnel. Le préfet assiste de plein droit aux séances sans voix délibérative. Le payeur départemental (comptable de l'établissement) est également présent.

Le président du CASDIS (PCASDIS)

Le président du Conseil départemental est, de droit, président du CASDIS. Il peut toutefois déléguer cette fonction à un autre élu. Le PCASDIS dispose de pouvoirs importants : il prépare et exécute les délibérations du CASDIS, passe les marchés publics au nom de l'établissement, représente le SDIS en justice, nomme aux emplois, exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels.

3.2 L'autorité opérationnelle : le préfet

Le préfet de département exerce l'autorité opérationnelle sur le SDIS. Son rôle, fondé sur ses pouvoirs de police générale (art. L. 2215-1 CGCT), s'articule autour de quatre domaines :

- la mise en œuvre opérationnelle des moyens de secours
- la prévention des risques
- la prévision (préparation à la crise)
- la formation opérationnelle

Concrètement, le préfet déclenche les plans de secours (plan ORSEC notamment), coordonne les opérations de grande ampleur, arrête le Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et le règlement opérationnel après avis du CASDIS. Lors d'événements majeurs, il prend la direction des opérations de secours (DOS).

3.3 Le maire : l'autorité de proximité

Au niveau communal, le maire dispose lui aussi de pouvoirs opérationnels. En vertu de son pouvoir de police générale (art. L. 2212-2 CGCT), il est l'autorité opérationnelle des sapeurs-pompiers lorsque ceux-ci interviennent sur le territoire de sa commune pour des opérations de secours courantes. Le maire assume alors la fonction de DOS (Directeur des opérations de secours) pour les événements restant à l'échelle communale.

Le préfet prend le relais dès que l'événement dépasse le périmètre communal, concerne plusieurs communes ou implique l'activation d'un plan ORSEC. Cette articulation « maire-préfet » est un fondamental de la sécurité civile française.

3.4 Synthèse : qui fait quoi ?

Autorité	Domaine	Exemples de décisions
Président CASDIS (PCASDIS)	Autorité administrative et de gestion	Budget, marchés publics Recrutements, affectations Représentation en justice
Préfet	Autorité opérationnelle (au-delà de la commune)	Arrêté du SDACR, du règlement opérationnel Déclenchement du plan ORSEC DOS sur événement majeur
Maire	Autorité opérationnelle (sur sa commune)	DOS sur opérations courantes communales Plan communal de sauvegarde (PCS)
Directeur départemental (DDSIS)	**Direction de l'établissement et chef du corps**	**Direction administrative par délégation du PCASDIS** **Commandement opérationnel par délégation du préfet** **COS sur opérations**

IV. Le directeur départemental (DDSIS)

4.1 Une fonction à double casquette

Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS) occupe une position centrale et singulière. Il porte simultanément deux casquettes, articulant ainsi la double autorité du SDIS :

> **LES DEUX CASQUETTES DU DDSIS**
> Directeur de l'établissement public, sous la responsabilité du PCASDIS. À ce titre, il assure la direction administrative et financière, par délégation du président. Il est le patron administratif.Chef du corps départemental des sapeurs-pompiers, sous la responsabilité du préfet. À ce titre, il exerce le commandement opérationnel sur l'ensemble des sapeurs-pompiers du département. Il est le patron opérationnel.

4.2 Recrutement et statut

Le DDSIS est recruté parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels des grades les plus élevés : colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux. Sa nomination est conjointe : arrêté du ministre de l'Intérieur après avis du président du CASDIS.

Durée du mandat : 5 ans renouvelable une fois (soit 10 ans maximum dans le même SDIS). Cette limitation a pour but de favoriser la mobilité, d'enrichir les pratiques et d'éviter l'enlisement. Dans les faits, les DDSIS et DDASIS doivent donc changer de SDIS au moins une fois tous les dix ans, ce qui en fait un des corps les plus mobiles de la fonction publique territoriale.

4.3 Le DDASIS et l'équipe de direction

Le DDSIS est assisté d'un Directeur départemental adjoint (DDASIS), lui-même officier supérieur de SPP. Autour d'eux gravite une équipe de direction composée des chefs de groupement (voir partie V) et des chefs de pôle, qui constituent le comité de direction (CODIR) — l'organe de pilotage quotidien du SDIS.

Le DDSIS s'appuie également sur le médecin-chef du SSSM (Service de santé et de secours médical), le chef d'état-major, et diverses fonctions support (ressources humaines, finances, marchés publics, communication, informatique).

V. L'organisation interne du SDIS

5.1 L'architecture générale

Depuis la loi MATRAS et le décret du 14 avril 2022, les SIS sont officiellement organisés en centres d'incendie et de secours et en services, pouvant être regroupés en groupements et en sous-directions. Cette souplesse permet à chaque SDIS d'adapter son organisation à sa taille, sa géographie et ses risques.

Deux grandes logiques coexistent :

- **L'organisation fonctionnelle** : par domaine de compétence (opérations, prévention, ressources humaines, logistique…).
- **L'organisation territoriale** : par découpage géographique (groupements territoriaux couvrant des zones du département).

5.2 Les groupements fonctionnels

Les groupements fonctionnels sont des directions métiers. On retrouve, dans la plupart des SDIS, une architecture standard :

Groupement fonctionnel	Domaine
Opérations	Doctrine opérationnelle, conduite des interventions, gestion du CTA-CODIS, astreinte de commandement
Prévention	Instruction des dossiers ERP, IGH, commissions de sécurité, conseil aux communes
Prévision	Anticipation des risques, plans ETARE (établissements répertoriés), couverture opérationnelle, SIG
Formation / Sport	Formation initiale et continue, maintien des acquis, entraînement physique, école départementale
Ressources humaines / Volontariat	Gestion des carrières SPP et SPV, paie, concours et recrutements, discipline, dialogue social
Technique et logistique (SDTL)	Parc engins et matériels, habillement, bâtiments, maintenance, transmissions
Finances / Affaires juridiques	Budget, marchés publics, contentieux, assurances
SSSM — Service de santé et de secours médical	Médecins, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires, psychologues : médecine d'aptitude, soutien sanitaire, secours à personne médicalisé

5.3 Les groupements territoriaux

Le territoire départemental est généralement divisé en 3 à 8 groupements territoriaux (GT) selon la taille du SDIS. Chaque GT couvre une zone géographique cohérente (ex : nord, sud, ouest, est, ou zones par bassins de vie). Le chef de groupement territorial, officier supérieur, coordonne les centres d'incendie et de secours de sa zone, veille à la mise en œuvre locale des politiques du SDIS et à la cohérence opérationnelle.

L'articulation fonctionnel / territorial est structurante : les groupements fonctionnels définissent les règles, les moyens et les doctrines ; les groupements territoriaux les appliquent sur leur territoire et remontent les besoins et difficultés du terrain.

5.4 Les centres d'incendie et de secours (CIS)

Les centres d'incendie et de secours — ce que l'on appelle familièrement « casernes » — sont les unités opérationnelles de base. On y trouve les engins, les personnels de garde, les locaux de vie. C'est là que s'effectuent les départs en intervention. Le CGCT et le règlement opérationnel distinguent trois catégories de centres selon leur dimension et leurs missions :

Type de centre	Caractéristiques
CSP **Centre de secours principal**	Grande caserne, capable d'assurer simultanément plusieurs départs (incendie + secours à personne + secours routier). Effectif important, SPP et SPV. Parc de véhicules complet. Généralement implanté dans les grandes villes.
CS **Centre de secours**	Caserne de taille moyenne, assurant au minimum les missions de secours à personne, lutte contre l'incendie et secours routier. Mixte SPP-SPV selon les cas.
CPI **Centre de première intervention**	Plus petite unité. Composé majoritairement ou exclusivement de SPV. Assure les premiers secours en attendant l'arrivée d'un CS ou d'un CSP. Les CPI relevant encore des communes ou EPCI deviennent, dans la logique post-MATRAS, les « services locaux d'incendie et de secours ».

5.5 Le CTA et le CODIS : le cerveau opérationnel

Deux structures centrales, souvent regroupées physiquement, constituent le cœur opérationnel du SDIS et fonctionnent 24h/24 :

Le CTA — Centre de traitement de l'alerte

Le CTA réceptionne les appels d'urgence (18 et 112) arrivant dans le département. Les opérateurs y qualifient la nature de l'appel, déterminent l'urgence, déclenchent les moyens adéquats (engins, personnels, partenaires extérieurs) et, le cas échéant, réorientent l'appel vers d'autres services (15 Samu, 17 Police).

Le CODIS — Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

Le CODIS supervise l'ensemble de l'activité opérationnelle du département. Il assure la coordination des opérations, le suivi des interventions en cours, l'engagement des renforts, la communication de crise. C'est également l'interface du SDIS avec les autres services publics de secours (Samu, police, gendarmerie), les préfets, les collectivités voisines (pour les renforts extra-départementaux). Le CODIS est commandé par un officier supérieur en permanence : le chef de salle ou l'officier CODIS.

> **À RETENIR**
> CTA = traitement de l'appel → engagement des moyens.
> CODIS = suivi et coordination des opérations engagées.
> Dans la plupart des SDIS aujourd'hui, ces deux structures sont regroupées sur un même site (on parle alors de CTA-CODIS), même si leurs fonctions restent distinctes.

VI. Les missions des SIS

6.1 Le cadre de l'article L. 1424-2 du CGCT

L'article L. 1424-2 du CGCT définit précisément les missions des services d'incendie et de secours. Il distingue deux types de missions : les compétences exclusives (propres au SIS) et les compétences partagées (avec d'autres acteurs du secours).

Les missions exclusives

« Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. » Ces trois missions constituent le cœur de métier, le socle historique et intangible.

- **Prévention** : réglementation des établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), installations classées ; commissions de sécurité ; formation des personnels.
- **Protection** : sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques d'incendie ; mise en sécurité préventive.
- **Lutte contre les incendies** : extinction des feux de toute nature (urbain, industriel, forestier, véhicule…) et sauvetages associés.

Les missions partagées

« [Les SIS] concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. » La loi MATRAS a précisé ce périmètre, notamment en intégrant explicitement les « soins d'urgence aux personnes » (SUAP) et en clarifiant la notion de carence ambulancière.

- Secours à personne (SAP) et soins d'urgence — de loin la mission la plus fréquente (plus de 80 % des interventions dans de nombreux SDIS)
- Accidents de circulation (secours routier) : désincarcération, protection, balisage
- Risques technologiques : accidents industriels, risque chimique et biologique, accidents de transport de matières dangereuses
- Risques naturels : inondations, tempêtes, feux de forêt, séismes, mouvements de terrain
- Opérations diverses : animaux (sauvetage, capture), événements particuliers, assistance aux personnes
- Protection des animaux (ajoutée par la loi MATRAS dans les missions de sécurité civile)

6.2 Les missions annexes (payantes)

Au-delà de leurs missions obligatoires, les SIS peuvent intervenir pour des missions dites « annexes » — c'est-à-dire qui ne relèvent pas de l'urgence vitale ni d'un péril immédiat. Dans ce cas, l'article L. 1424-42 du CGCT autorise le CASDIS à demander une participation financière aux bénéficiaires, selon un tarif fixé par délibération.

Quelques exemples : ouvertures de portes sans urgence vitale, nettoyage de chaussée après accident privé, destruction de nids d'hyménoptères, déblocage d'ascenseurs… Cette distinction mission obligatoire / mission payante est un enjeu de plus en plus sensible pour la soutenabilité budgétaire des SDIS.

6.3 Les carences ambulancières

Sujet devenu structurant depuis la loi MATRAS : lorsque le SAMU sollicite un SIS pour transporter une victime parce qu'aucun transporteur sanitaire privé n'est disponible, on parle de carence. Ces interventions, qui ne relèvent pas stricto sensu de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière spécifique par les établissements de santé sièges des SAMU, dans des conditions fixées par convention entre le SIS et l'hôpital (art. L. 1424-42, 3e et 4e alinéas).

VII. Les outils de pilotage

Le SDIS s'appuie sur plusieurs documents stratégiques qui structurent son activité et qui peuvent être questionnés au concours. Trois sont incontournables : le SDACR, le règlement opérationnel et le règlement intérieur.

7.1 Le SDACR — Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques

> **DÉFINITION**
> Le SDACR est un outil de pilotage à visée prospective qui dresse l'inventaire des risques du département, définit les objectifs à atteindre pour y faire face, et identifie la réponse capacitaire nécessaire. C'est la « colonne vertébrale » stratégique du SDIS.

Prévu à l'article L. 1424-7 du CGCT, le SDACR est élaboré sous l'autorité du préfet. Il est arrêté par le préfet après avis du conseil départemental et du CASDIS. Sa révision intervient à échéances régulières (en général tous les 5 à 7 ans) ou lors d'événements qui justifient une actualisation (nouveaux risques identifiés, évolution démographique…).

Contenu du SDACR

- Inventaire des risques courants et particuliers du département (incendie, secours à personne, risques technologiques, naturels, sociétaux)
- Analyse de la couverture actuelle : implantation des centres, effectifs, matériels, délais d'intervention
- Définition des objectifs de couverture (délais de première intervention par type de risque et par zone)
- Identification des ruptures capacitaires (là où les moyens sont insuffisants)
- Orientations stratégiques pour combler ces ruptures

7.2 Le règlement opérationnel

Le règlement opérationnel est l'outil de déclinaison opérationnelle du SDACR. Il fixe les consignes d'engagement des moyens de secours : quel type d'engin pour quel type d'intervention, quel effectif minimal, quels délais, quels protocoles d'alerte… Il est arrêté par le préfet, après avis du CASDIS.

Là où le SDACR définit la stratégie (« quels objectifs de couverture voulons-nous atteindre ? »), le règlement opérationnel définit la tactique (« concrètement, pour tel type d'intervention, on envoie tel matériel et tel effectif »).

7.3 Le règlement intérieur

Le règlement intérieur traite des aspects administratifs internes au SDIS : règles de fonctionnement des services, régime des gardes, discipline, tenues, protocoles internes. Il est arrêté par le président du CASDIS, après avis du comité social territorial (CST).

7.4 Les plans de secours et de sauvegarde

Plusieurs plans structurent la réponse en cas d'événement majeur. Ils ne relèvent pas tous du SDIS mais le SDIS y joue un rôle central.

- **Plan ORSEC départemental et zonal** — organisation de la réponse de sécurité civile face aux événements majeurs, sous autorité du préfet (ou préfet de zone).
- **Plan communal de sauvegarde (PCS)** — obligatoire pour les communes dotées d'un PPR (plan de prévention des risques) ou en zone à risque majeur. Élaboré par le maire. Renforcé par la loi MATRAS.
- **Plan intercommunal de sauvegarde (PICS)** — créé par la loi MATRAS, obligatoire pour certains EPCI. Outil de coordination à l'échelle intercommunale.
- **Plans ETARE** — plans d'établissement répertoriés : documents opérationnels préparés à l'avance pour les sites à risque particulier (industries Seveso, hôpitaux, grands établissements recevant du public).

VIII. Financement et instances

8.1 Le financement des SDIS

Les SDIS sont financés par trois sources principales : les contributions du département, les contributions des communes et EPCI, et des recettes propres (moindres). L'État intervient à la marge (dotations spécifiques, investissements exceptionnels).

En moyenne nationale, la répartition s'établit approximativement à 58 % pour les départements et 42 % pour les communes et EPCI, avec des variations sensibles selon les territoires. Le calcul des contributions communales repose notamment sur des critères de population, de richesse fiscale et, historiquement, de nombre d'interventions.

La loi MATRAS a prévu la remise au Parlement d'un rapport sur le financement des SDIS afin d'analyser l'évolution des recettes et dépenses, la pertinence des critères de calcul des dotations, et d'anticiper les besoins à court, moyen et long terme. Les enjeux financiers sont au cœur des débats sur l'avenir du modèle.

8.2 Les instances de dialogue social et de gestion

Un SDIS est un employeur territorial à part entière. À ce titre, il est doté des instances prévues par le Code général de la fonction publique. Trois grandes familles d'instances coexistent :

Le comité social territorial (CST)

Instance de dialogue social sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de conditions de travail. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a fusionné les anciens comités techniques et CHSCT au sein des CST. Le CST comporte obligatoirement une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT).

Les commissions administratives paritaires (CAP)

Depuis la loi MATRAS et le décret du 16 décembre 2021, les CAP des sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B ont été transférées aux SDIS (elles relevaient auparavant des centres de gestion). Les CAP examinent les questions individuelles : discipline, révision d'évaluation, certains recours statutaires.

Les autres instances spécifiques

- CCDSPV — Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires : consultation obligatoire sur les questions relatives aux SPV
- Conseil de discipline — instruit les sanctions disciplinaires
- Commission de réforme — apprécie les infirmités, leur imputabilité au service, les taux d'invalidité
- Commission d'appels d'offres (CAO) — attribution des marchés publics

8.3 Les référents obligatoires depuis la loi MATRAS

Deux référents obligatoires ont été créés par l'article 56 de la loi MATRAS, détaillés par décret :

- **Le référent mixité / lutte contre les discriminations** : informer et former, dresser un état des lieux, participer au rapport social unique.
- **Le référent sûreté / sécurité** : prévenir les agressions contre les sapeurs-pompiers, prévenir la radicalisation, produire un rapport annuel au PCASDIS.

Synthèse — à retenir pour le concours

LES 12 POINTS ESSENTIELS

1. Le SDIS est un établissement public administratif autonome, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière — créé par la loi du 3 mai 1996.2. Trois lois fondatrices : 3 mai 1996 (départementalisation), 13 août 2004 (modernisation de la sécurité civile), 25 novembre 2021 (MATRAS).3. Cadre juridique général : articles L. 1424-1 à L. 1424-99 du CGCT.4. Double autorité unique dans la FPT : autorité administrative (PCASDIS, élu) + autorité opérationnelle (préfet).5. Le maire est autorité opérationnelle sur sa commune (DOS sur opérations courantes) en vertu de son pouvoir de police générale.6. Le DDSIS porte deux casquettes : directeur de l'établissement public (sous PCASDIS) et chef de corps (sous préfet). Mandat : 5 ans renouvelable une fois.7. Effectifs fin 2022 : 43 000 SPP, 198 800 SPV (≈ 79 % de volontaires), plus les PATS.8. Trois types de centres : CSP (principal), CS (secours), CPI (première intervention / services locaux).9. CTA = traitement de l'appel ; CODIS = coordination des opérations. Fonctionnement 24h/24.10. Missions exclusives (art. L. 1424-2) : prévention, protection, lutte contre les incendies. Missions partagées : secours à personne, accidents, risques naturels et technologiques.11. Outils de pilotage : SDACR (stratégie), règlement opérationnel (tactique), règlement intérieur (interne). SDACR arrêté par le préfet après avis CD et CASDIS.12. Financement : ≈ 58 % département, ≈ 42 % communes et EPCI, faible contribution de l'État.

Pour aller plus loin

- **Code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L. 1424-1 à L. 1424-99** — sur Légifrance
- **Loi n°96-369 du 3 mai 1996** relative aux services d'incendie et de secours
- **Loi n°2004-811 du 13 août 2004** de modernisation de la sécurité civile
- **Loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021** dite MATRAS
- **Rapports annuels de la DGSCGC** (Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises) — statistiques des SIS
- **Wikiterritorial CNFPT** — fiches techniques sur l'organisation des SIS

— FIN —

lechemin duspp.fr