

上海酷宇通讯技术有限公司

内部文档




Phenix 桌面"修改配置"说明

作者姓名: 夏 天

所属部门: 桌面终端产品线

完成时间: 二〇一五年四月二十一日

[]初稿	文档标识	KY-PHENIX-20150421-001
[]评审通过	当前版本	V1. 77
[√]修改	策划者	夏天
[]发布	公司部门	桌面终端产品线
[]作废	完成日期	2017/03/12




版本号	作者	操作	日期	说明	
V1. 0	夏天	创建	2015/04/27	第一版	
V1. 1	夏天	修改	2015/05/04	添加: 3.9 (默认配置快捷方式时,美化中心相关图标的特殊配置(配置打开美化中心中特定的 tab 页面))	
V1. 2	夏天	修改	2015/05/06	添加: 3.10(当默认配置中的"应用" 图标配置为浏览器时,配置默认主页的 方法)	
V1. 3	夏天	修改	2015/05/06	添加: 3.11(当默认配置中的"快捷方式"图标配置为浏览器时,配置默认主页的方法)	
V1. 4	夏天	修改	2015/05/18	删除: 3.8(配置"拨号"、"联系人"、 "信息"和"浏览器"的方法二)	
V1. 5	王磊	修改	2015/05/20	添加: 3.11(配置切页特效)	
V1. 6	夏天	修改	2015/05/18	添加: 3.12 (默认主题壁纸外置的配置)	
V1. 7	夏天	修改	2015/06/12	添加: 3.13(新闻页配置为其他包名)	
V1.8	夏天	修改	2015/07/09	添加: 3.14 (隐藏特定的 activity 界面)	
V1. 9	夏天	修改	2015/07/09	添加: 3.15(配置特定的 activity 的显示名称)	
V1. 10	夏天	修改	2015/07/10	添加: 3.16(在桌面、底边栏或者文件 夹特定位置配置默认"虚图标")	
V1. 11	车盈坤	修改	2015/07/10	1、添加: 3.17(主菜单配置几行几列) 2、添加: 3.18(主菜单排序和配置空位) 3、添加: 3.19(桌面翻页配置)	
V1. 12	王磊	修改	2015/07/15	1、添加: 3.20(桌面图标文字大小配置) 2、添加: 3.21(未接电话和未读短信的包类名) 3、添加: 3.22(更新未接电话和未读短信的线程延迟执行时间) 1、添加: 3.23(配置桌面默认主页的样式) 2、添加: 3.24(隐藏特定的widget 插件) 3、添加: 3.25(隐藏特定的快捷方式插件)	
V1. 13	夏天	修改	2015/07/29		
V1. 14	车盈坤	修改	2015/08/11	添加: 3.26(图标名称配置单行多行)	

	修改附注					
V1. 15	车盈坤	修改	2015/08/12	添加: 3.27(主菜单几行几列根据分辨 率调整)		
V1. 16	夏天	修改	2015/08/17	添加: 3.28(桌面运营某些内置应用的 某些界面)		
V1. 17	车盈坤	修改	2015/08/19	添加: 3.29 (飞利浦图标样式适配 480*854 带虚拟按键手机。 switch_enable_has_fixed_virtual_key)		
V1. 18	车盈坤	修改	2015/08/20	1、添加: 3.30(配置桌面几行几列) 2、添加: 3.31(配置桌面图标大小)		
V1. 19	车盈坤	修改	2015/08/21	添加: 3.32(是否放大桌面图标到目标 尺寸)		
V1. 20	车盈坤	修改	2015/08/25	添加: 3.33(是否显示新手引导)		
V1. 21	车盈坤	修改	2015/08/25	添加: 3.34(配置桌面启动页样式)		
V1. 22	夏天	修改	2015/08/26	添加: 3.35(编辑模式底边栏配置打开 特定界面)		
V1. 23	夏天	修改	2015/08/26	修改: 3.7(配置文件夹没打开情况下, 文件夹内小图标的预览图)		
V1. 24	夏天	修改	2015/08/27	修改: 3.35(编辑模式底边栏配置打开特定界面)		
V1. 25	车盈坤	修改	2015/09/01	添加: 3.36(主菜单、编辑模式、小部件、springLoaded 界面的背景透明度配置)		
V1. 26	车盈坤	修改	2015/09/08	添加: 3.37(加载桌面过程中,加载手机应用是否切页)		
V1. 27	车盈坤	修改	2015/09/14	1、添加: 3.38(是否显示应用自动创建的快捷方式) 2、添加: 3.39(是否显示小部件列表中的快捷方式)		
V1. 28	车盈坤	修改	2015/09/23	添加: 3.40 (默认配置文件支持本地化)		
V1. 29	车盈坤	修改	2015/10/15	1、添加: 3.41(配置页面指示器边距) 2、添加: 3.42(是否显示自定义空白页)		
V1. 30	车盈坤	修改	2015/12/28	1、添加: 3.43 (默认壁纸本地化) 2、添加: 3.44 (状态栏透明和导航栏透明配置)		
V1. 31	车盈坤	修改	2016/01/08	添加: 3.45 (和兴六部自定义布局)		
V1. 32	车盈坤	修改	2016/01/11	1、添加: 3.46(长按 menu 键进入编辑		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			


·						
				模式)		
				2、添加: 3.47(桌面配置默认空位)		
				1、添加: 3.48(文件夹缩略图样式)		
V1. 33	车盈坤	修改	2016/01/15	2、添加: 3.49(原生壁纸设置界面配置)		
				3、添加: 3.50 (禾苗版配置)		
V1. 34	车盈坤	修改	2016/01/15	添加: 3.51(主菜单入口图片支持主题 配置)		
V1. 35	车盈坤	修改	2016/02/24	添加: 3.52 (SimpleLauncher2 项目,数字按键进入界面配置)		
V1. 36	车盈坤	修改	2016/03/07	添加: 3.53(编辑模式提示信息)		
V1. 37	车盈坤	修改	2016/03/09	添加: 3.54(搜索栏支持铂睿智恒 ASK 搜索)		
V1. 38	车盈坤	修改	2016/03/09	添加: 3.55(卸载应用图标前移效果)		
V1. 39	车盈坤	修改	2016/03/17	添加: 3.56 (phenix1.1 稳定版移植酷生活)		
V1. 40	车盈坤	修改	2016/03/18	添加: 3.57(是否开启壁纸滑动)		
V1. 41	车盈坤	修改	2016/03/24	添加: 3.58(搜索栏是否可以显示谷歌 logo)		
V1. 42	车盈坤	修改	2016/03/30	添加: 3.59(搜索栏是否可以显示语音 logo)		
V1. 43	张锦	修改	2016/04/07	添加: 3.60(佳润鑫老人桌面需求)		
V1. 44	张锦	修改	2016/05/25	添加: 3.61 (Android6.0 主菜单)		
V1. 45	张锦	修改	2016/07/11	添加: 3.62 (动态时钟配置)		
V1. 46	车盈坤	修改	2016/07/25	添加: 3.63(配置主菜单图标位置)		
V1. 47	杨天宇	修改	2016/7/29	添加: 3.64(专属页配置)		
V1. 48	车盈坤	修改	2016/09/08	添加: 3.65(配置可以通过广播删除的快捷方式)		
V1. 49	车盈坤	修改	2016/09/19	添加: 3.66 (phenix 仿 S5 配置)		
				1、删除: 3.54(搜索栏支持铂睿智恒 ASK 搜索)		
V1. 50	夏天	修改	2016/10/14	2、删除: 3.58(搜索栏是否可以显示谷歌 logo) 3、修改: "搜索栏是否可以显示语音 logo"改为"搜索栏是否显示语音搜索 的按钮"		
				4、添加: 3.65(搜索栏配置不同效果(酷		

			修改的	1147	
				搜、安卓的全局搜索和 ask 搜索))	
				5、添加: 3.66(安卓6.0主菜单搜索栏)	
				6、添加: 3.67(按键选中图标时,图标 是否高亮)	
V1. 51	夏天	修改	2016/10/15	删除: 3.65 中 ask 搜索相关的内容	
V1. 52	夏天	修改	2016/10/19	修改: qsb bar 相关组件的名称	
V1. 53	夏天	修改	2016/10/20	修改: 将 "3.59 Android6.0 主菜单" 改为 "高仿 Android6.0 (主菜单、文件 夹、桌面布局、图标大小、搜索栏)"	
V1. 54	夏天	修改	2016/10/21	修改:整理一些配置项的说明	
V1. 55	夏天	修改	2016/10/21	修改: 3.64(仿 S5 配置)中添加对底边栏的修改点。	
V1. 56	夏天	修改	2016/10/22	添加: 3.68(是否显示一键换壁纸)	
V1. 57	夏天	修改	2016/10/26	将部分内容,移动到 Phenix 桌面"配置项"说明文档中	
V1. 58	夏天	修改	2016/10/29	添加: 3.40 (编辑模式下的美化中心支持打开某个 tab 页)	
V1. 59	夏天	修改	2016/11/02	删除: 3.27(主菜单几行几列根据分辨 率调整)	
V1. 60	吕江滨	修改	2016/11/02	添加: 3.40 配置时钟插件位置为居中	
V1. 61	夏天	修改	2016/11/07	修改: 3.15(在桌面、底边栏或者文件夹特定位置配置默认"虚图标"),添加"mIsIconFollowTheme"(图标是否跟随主题)	
V1. 62	夏天	修改	2016/11/08	修改: 3.39 (编辑模式下的美化中心支持打开某个 tab 页)	
V1. 63	夏天	修改	2016/11/09	将 "switch_enable_enlarge_third_part y_icon" 改为 "switch_enable_enlarge_icon_size_ when_source_size_less_then_dest_si ze"	
V1. 64	朱节平	修改	2016/11/10	添加: 3.41(配置文件本地化)	
V1. 65	夏天	修改	2016/11/15	删除: 3.28(原生壁纸设置界面配置)	
V1. 66	夏天	修改	2016/11/16	添加: 3.41(主菜单支持配置显示特定 activity)	


			修改图	114.T.	
V1. 67	夏天	修改	2016/11/16	添加: 3.42(配置搜索栏的UI效果)	
V1. 68	夏天	修改	2016/12/01	修改: 3.23(编辑模式底边栏配置打开特定界面),修改"参考配置",不再用于配置壁纸入口。	
V1. 69	夏天	修改	2016/12/02	1、修改: 3.23(编辑模式底边栏配置打开特定界面),修改"参考配置",不再用于配置桌面设置二级菜单。 2、添加: 3.43(编辑模式底边栏配置打开桌面设置的二级界面)	
V1. 70	夏天	修改	2016/12/07	修改: 3.43(编辑模式底边栏配置打开桌面设置的二级界面)中关于"点击返回键或者界面上的返回按钮"说明的错误。	
V1. 71	夏天	修改	2016/12/09	修改: 3.29(主菜单入口图片支持主题 配置),添加3.29.3。	
V1. 72	夏天	修改	2016/12/15	1、删除: 3.38(编辑模式下的美化中心支持打开某个tab页)。 2、添加: 3.41(编辑模式底边栏的配置)。 3、修改: "编辑模式底边栏配置打开桌面设置的二级界面"由3.43改为3.42。 4、修改: "编辑模式底边栏配置打开特定界面"由3.23改为3.43	
V1. 73	朱节平	修改	2017/01/20	修改: 3.31 (高仿 Android6.0), 删除 布局文件的修改部分。	
V1. 74	夏天	修改	2017/02/08	修改: "编辑模式底边栏"相关的截图。	
V1. 75	陈亮	修改	2017/02/16	1、删除: 3.11(配置切页特效),删除 "workspace_effect_entries",和 "applist_effect_entries"参数。 2、修改: 3.11(配置切页特效),修改 "workspace_effect_configs_values"和 "applist_effect_configs_values" 参数的配置方式。	
V1. 76	夏天	修改	2017/03/10	修改:整理一些配置项的说明。	
V1. 77	夏天	修改	2017/03/12	修改: 删除 "switch_enable_marshmallow_folder" 相关,拓展配置项	




				"config_folder_icon_preview_style",添加可配置项 3。3 为 6.0 的层叠样式。
--	--	--	--	--




第1部分	绪论.		1
1. 1	引言		1
1.2 美	美化中心	心相关配置	1
1.	. 2. 1	默认主题在美化中心中的预览相关	1
1	. 2. 2	桌面配置在美化中心中显示的默认壁纸相关	1
1.3 點	以认主 是	题保持原有的相关配置	2
第2部分	配置证	总明	3
2. 1	简介		3
2	. 1. 1	配置基本步骤	3
2	. 1. 2	基本配置内容	3
2.2 详	羊细配置	置	4
2	. 2. 1	图片资源相关配置	6
2	. 2. 2	字符串数组(string-array)相关配置	7
2	. 2. 3	布尔值(bool)相关配置	9
2	. 2. 4	颜色值(color)相关配置	10
2	. 2. 5	尺寸值(dimen)相关配置	11
2	. 2. 6	整型值(integer)相关配置	12
_		字符串值(string)相关配置	
		记置详细说明	
		数配置	
3. 2			
3.		配置另一个 apk 为默认主题	
		替换默认主题的壁纸	
		替换默认主题的背板、蒙版和盖板	
		修改默认主题的可替换列表的图标	
		或者底边栏特定位置配置默认"应用"图标	
		简介	
		详细说明2	
		例子2	
		或者底边栏特定位置配置默认"快捷方式"图标2	
		简介2	
		详细说明2	
ર	4 3	物 子	24




3.5 在桌	面特定位置配置默认"插件"图标25
3. 5. 1	简介25
3. 5. 2	2 详细说明26
3. 5. 3	3 例子27
3.6 在桌	面或者底边栏特定位置配置默认"文件夹"图标28
3. 6. 1	简介28
3. 6. 2	2 详细说明29
3. 6. 3	8 例子30
3.7 配置	之件夹没打开情况下,文件夹内小图标的预览图31
3. 7. 1	简介31
3. 7. 2	2 详细配置32
	配置快捷方式时,美化中心相关图标的特殊配置(配置打开
	定的 tab 页面)34
3. 8. 1	简介34
3. 8. 2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3. 8. 3	
	认配置中的"应用"图标配置为浏览器时,配置默认主页的 题壁纸外置的配置37
万亿。	
	, , , ,
	2 详细配置
	\$ 例
, ,	
3. 10.	
3. 10.	2 详细配置41
3. 10.	3 例子42
3.11 配宜	置切页特效43
3. 11.	1 桌面特效配置43
3. 11.	2 主菜单特效配置44
3.12 默镇	人主题壁纸外置的配置45
3. 12.	1 简介45
3. 12.	2 详细配置45
3. 12.	3 例子45
3.13 隐别	ö特定的 activity 界面46
3. 13.	1 简介46
3. 13.	2 详细配置46




3.	13.3	说明	46
3. 14	配置特	定的 activity 的显示名称	47
3.	14. 1	简介	47
3.	14.2	详细配置	47
3.	14.3	说明	47
3. 15	在桌面	、底边栏或者文件夹特定位置配置默认"虚图标"	48
3.	15. 1	简介	48
3.	15.2	详细说明	48
3.	15.3	例子	50
3. 16	主菜单	排序和配置空位	51
3.	16. 1	简介	51
3.	16.2	详细配置	51
3. 17	未接电	话和未读短信的包类名	52
3.	17. 1	简介	52
3.	17.2	修改配置	52
3. 18	当"未	读短信"和"未接电话"有变化时,延迟更新的时间间]
隔(实时更		在性能差的手机上,连续更新会导致无响应)	
3.	18. 1	简介	53
3.	18. 2	修改配置	53
3. 19	配置隐	藏特定的 widget 插件	
3.	19. 1	简介	54
3.		详细配置	
٠.		说明	
3. 20		藏特定的快捷方式插件	
		简介	
		详细配置	
3.		说明	
3. 21		称配置单行多行	
		配置图标名称单行显示还是多行显示。	
3.	21.2	详细配置	56
3. 22	桌面运	营某些内置应用的某些界面	
	22. 1	简介	
3.	22.2	详细配置	58
3.	22.3	说明	58
3. 23	默认 配置	置文件支持本地化	59



3.	23. 1	简介59
3.	23. 2	详细配置59
3. 24	默认壁	纸本地化60
3.	24. 1	简介60
3.	24. 2	详细配置60
3. 25	和兴六	部自定义布局61
3.	25. 1	简介61
3.	25. 2	详细配置61
3. 26	桌面配	l置默认空位64
3.	26. 1	简介64
3.	26. 2	详细配置64
3. 27	禾苗版	配置65
3. 28	主菜单	.入口图片支持主题配置67
3.		简介67
3.	28. 2	详细配置67
		说明67
3. 29		1.1 稳定版移植酷生活69
		简介69
		详细配置69
		老人桌面70
٠.		简介70
		详细配置70
3.31 索栏)		ndroid6.0(主菜单、文件夹、桌面布局、图标大小、搜 72
		简介72
		详细配置72
		标配置
	, · - · ·	简介74
3.		详细配置74
		简介75
3.	33. 2	详细配置75
3. 34	支持智	科双开应用77
3.	34. 1	简介77
3.	34. 2	详细配置77



3.35 仿 S	5 配置	78
3. 35. 1	简介	78
3. 35. 2	2 详细配置	78
3. 35. 3	8 保存文件	80
3.36 是否	显示一键换壁纸	81
3. 36. 1	简介	81
3. 36. 2	2 详细配置	81
3.37 配置印	寸钟插件位置为居中	83
3. 37. 1	简介	83
3. 37. 2	详细配置	83
3.38 配置	文件本地化	84
3. 38. 1	开关、icon 关联、功能页配置本地化	84
3. 38. 2	显性运营文件夹	84
3. 38. 3	5 主题本地化	84
3. 38. 4	默认壁纸本地化	85
3.39 主菜	单支持配置显示特定 activity	86
3. 39. 1	简介	86
3. 39. 2	2 详细配置	86
3. 39. 3	。说明	86
3.40 配置	搜索栏的 UI 效果	87
3. 40. 1	简介	87
3. 40. 2	2 详细配置	87
3. 40. 3	。说明	87
3.41 编辑	模式底边栏的配置	88
3. 41. 1	简介	88
3.41.2	配置"按钮名称"	88
3.41.3	配置"按钮图标"	89
3.41.4	配置"按钮点击时,打开的界面"	89
3.42 编辑	模式底边栏配置打开桌面设置的二级界面	91
3. 42. 1	简介	91
3. 42. 2	2 详细配置	91
3. 42. 3	。说明	92
3.43 编辑	模式底边栏配置打开特定界面	93
3. 43. 1	简介	93
3, 43, 2	2 详细配置	93



第1部分 绪论

1.1 引言

Phenix 桌面,基于原生桌面开发,故取消文件\assets\default\default_layout.xml文件中的相关配置和\assets目录下相关资源的配置。

1.2 美化中心相关配置

Phenix 桌面中关于美化中心的相关配置, 仍保持和原来一致。

1.2.1 默认主题在美化中心中的预览相关

在目录 assets\theme\preview 下, 相关配置信息不变。




图 1.1 - 默认主题在美化中心中的预览相关

1.2.2 桌面配置在美化中心中显示的默认壁纸相关 在目录\assets\launcher\wallpapers下,相关配置信息不变。





图 1.2 - 默认主题在美化中心中的预览相关



1.3 默认主题保持原有的相关配置

默认主题中,仅有一个参数"theme_thirdapk_icon_scaleFactor"仍保持原有配置方式。





图 1.3 - 参数 "theme_thirdapk_icon_scaleFactor"的配置



第2部分 配置说明

2.1 简介

2.1.1 配置基本步骤


Phenix 桌面开关和配置的修改的主要步骤为以下三步:

- 1、解包桌面 apk。
- 2、修改相关"配置项"。
- 3、重新打包 apk。

2.1.2 基本配置内容

Phenix 桌面基本需要配置的内容如下:

- 1、图片资源
- 2、字符串数组(string-array)
- 3、布尔值(bool)
- 4、颜色值(color)
- 5、尺寸值 (dimen)
- 6、整型值(integer)
- 7、字符串值(string)



2.2 详细配置

我们目前需要修改的配置,主要位于 res 目录下。

蒼 (V)	工具(T) 帮助(H)				
库中 ▼	共享 ▼ 新建文件夹				
	\mu anim	\mu values-ar	ル values-fr-rCA	ル values-nb-land	🖟 values-tr
	\mu drawable	ル values-ar-land	鷆 values-hi	҇ values-nl	╟ values-tr-land
	\mu drawable-hdpi	\mu values-be	鷆 values-hr	҇ values-nl-land	📗 values-uk
	\mu drawable-land-hdpi	\mu values-bg	鵑 values-hr-land	҇ values-pl	📗 values-uk-land
置	╟ drawable-land-mdpi	\mu values-bg-land	鵑 values-hu	ル values-pl-land	📗 values-vi
	╟ drawable-land-xhdpi	\mu values-ca	鵑 values-hu-land	ル values-port	╟ values-vi-land
	ル drawable-land-xxhdpi	\mu values-ca-land	鵑 values-hy-rAM	ル values-pt	ル values-zh-rCN
	\mu drawable-ldpi	\mu values-cs	\mu values-in	ル values-pt-land	ル values-zh-rCN-la
	\mu drawable-mdpi	\mu values-cs-land	\mu values-in-land	values-pt-rPT	ル values-zh-rHK
	📗 drawable-xhdpi	\mu values-da	Nalues-it	walues-pt-rPT-land	ualues-zh-rTW
	📗 drawable-xxhdpi	ualues-da-land	Nalues-it-land	🔐 values-rm	ualues-zh-rTW-la
	layout	\mu values-de	Nalues-iw	Nalues-rm-land	📗 values-zu
	layout-land	Nalues-de-land	Nalues-iw-land	Nalues-ro	Nalues-zu-land
	layout-port	\mu values-el	📗 values-ja	Nalues-ro-land	 xml
	\mu mipmap-hdpi	\mu values-el-land	\mu values-ja-land	ル values-ru	
	📗 mipmap-mdpi	values-en-rGB val	Nalues-ka-rGE	ualues-ru-land	
	Mipmap-xhdpi	Nalues-en-rGB-land	Nalues-km-rKH	Nalues-sk	
	mipmap-xxhdpi	Nalues-en-rIN	Nalues-ko	Nalues-sk-land	
	values	\mu values-es	Nalues-ko-land	Nalues-sl	
	values-800x480	ualues-es-land	Nalues-land	land values-sl-land	
	values-854x480	Nalues-es-rUS	Nalues-lo-rLA	🔐 values-sr	
	values-960x540	Nalues-es-rUS-land	Nalues-It	Nalues-sr-land	
	values-1184x720	\mu values-et	Nalues-It-land	Nalues-sv	
	values-1280x720		Nalues-lv	lack values-sv-land	
	values-1920x1080	\mu values-fa	Nalues-Iv-land	ll values-sw	
	Nalues-1920x1152	ualues-fa-land	Nalues-mn-rMN	ualues-sw-land	
	Nalues-af	Nalues-fi	ualues-ms	Nalues-th	
	Nalues-af-land	Nalues-fi-land	ualues-ms-land	walues-th-land	
	Nalues-am	Nalues-fr	walues-ms-rMY	Nalues-tl	
	walues-am-land	Nalues-fr-land	Nalues-nb	Nalues-tl-land	

图 2.1 - 需要修改配置的目录

目前我们桌面虽然没有完美支持横屏,但是我们仍然保留了横屏的相关资源。图 2.1 中的文件夹名称中,包含"-1and"的表示<mark>横屏资源</mark>,包含"-port"的表示<mark>竖屏资源</mark>。


我们现在的配置资源,以 dpi 来适配各个分辨率。目前主流的 dpi 如下:

- 1、1dpi: 对应 240X320 分辨率
- 2、mdpi: 对应 320X480 分辨率
- 3、hdpi: 对应 480X800 和 480X854 分辨率
- 4、xhdpi:对应720X1080分辨率
- 5、xxhdpi:对应 1080X1920 分辨率



同时资源会适配不同语言(类似: values-af、values-am)、不同分辨率(类似: drawable-ldpi、drawable-mdpi 和 values-800x480) 和横竖屏(类似: values、values-land 和 values-port),所以在已经适配的不同语言、不同分辨率和横竖屏文件夹中,都会存在相应的资源,修改时要注意不要遗漏需要适配的不同语言、不同分辨率和横竖屏。

这些文件夹下面各个配置项的详细解释,见文档: Phenix 桌面"配置项"说明。



2.2.1 图片资源相关配置

图片资源位于解包后的目录下以"drawable"和"mipmap"开头的文件夹。




图 2.2 - "图片资源"存在的目录





图 2.3 - 一个"图片"



2.2.2 字符串数组 (string-array) 相关配置

字符串数组(string-array)位于解包后的目录下以"values"开头的文件夹中的文件"arrays.xml"中。





图 2.4 - "字符串数组(string-array)" 存在的目录



汉化中的资源 ▶ _LauncherPhenix_V1.0.0.40370.20150416.apk ▶ res ▶ values					
查看(V)	工具(T) 帮助(H)				
7开 ▼	共享 ▼ 打印 新建文件夹				
	名称	修改日期	类型	大小	
	arrays.xml	2015/4/20 11:	XML Document	52 KB	
	attrs.xml	2015/4/20 11:	XML Document	4 KB	
位置	bools.xml	2015/4/20 11:	XML Document	2 KB	
NA E	colors.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	dimens.xml	2015/4/20 11:	XML Document	5 KB	
	drawables.xml	2015/4/20 11:	XML Document	1 KB	
	ids.xml	2015/4/20 11:	XML Document	11 KB	
	integers.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	public.xml	2015/4/20 11:	XML Document	66 KB	
	strings.xml	2015/4/20 11:	XML Document	13 KB	
	styles.xml	2015/4/20 11:	XML Document	8 KB	

图 2.5 - "字符串数组(string-array)" 文件 "arrays. xml" 存在的其中 一个目录




图 2.6 - 一个"字符串数组(string-array)"参数



2.2.3 布尔值 (bool) 相关配置


布尔值(bool)位于解包后的目录下以"values"开头的文件夹中的文件"bools.xml"中。

汉化中的资源 ▶ _LauncherPhenix_V1.0.0.40370.20150416.apk ▶ res ▶ values					
查看(V)	工具(T) 帮助(H)				
7开 ▼	共享 ▼ 打印 新建文件夹				
	名称	修改日期	类型	大小	
	arrays.xml	2015/4/20 11:	XML Document	52 KB	
	attrs.xml	2015/4/20 11:	XML Document	4 KB	
位置	bools.xml	2015/4/20 11:	XML Document	2 KB	
INE	colors.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	dimens.xml	2015/4/20 11:	XML Document	5 KB	
	drawables.xml	2015/4/20 11:	XML Document	1 KB	
	ids.xml	2015/4/20 11:	XML Document	11 KB	
	integers.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	public.xml	2015/4/20 11:	XML Document	66 KB	
	strings.xml	2015/4/20 11:	XML Document	13 KB	
	styles.xml	2015/4/20 11:	XML Document	8 KB	

图 2.7 - "布尔值 (bool)" 文件"bools. xml"存在的其中一个目录



图 2.8 - 一个"字符串数组(string-array)"参数



2.2.4 颜色值 (color) 相关配置


颜色值(color)位于解包后的目录下以"values"开头的文件夹中的文件"colors.xml"中。

汉化中的资源 ▶ _LauncherPhenix_V1.0.0.40370.20150416.apk ▶ res ▶ values					
查看(V)	工具(T) 帮助(H)				
汀开 ▼	共享 ▼ 打印 新建文件夹				
	名称	修改日期	类型	大小	
	arrays.xml	2015/4/20 11:	XML Document	52 KB	
	attrs.xml	2015/4/20 11:	XML Document	4 KB	
5位晋	bools.xml	2015/4/20 11:	XML Document	2 KB	
JIVE	colors.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	dimens.xml	2015/4/20 11:	XML Document	5 KB	
	drawables.xml	2015/4/20 11:	XML Document	1 KB	
	ids.xml	2015/4/20 11:	XML Document	11 KB	
	integers.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	public.xml	2015/4/20 11:	XML Document	66 KB	
	strings.xml	2015/4/20 11:	XML Document	13 KB	
	styles.xml	2015/4/20 11:	XML Document	8 KB	

图 2.9 - "颜色值(color)" 文件 "colors. xml" 存在的其中一个目录



图 2.10 - 一个"颜色值(color)"参数



2.2.5 尺寸值 (dimen) 相关配置

尺寸值 (dimen) 位于解包后的目录下以 "values" 开头的文件夹中的文件 "dimens. xml" 中。

汉化中的资源 ▶ _LauncherPhenix_V1.0.0.40370.20150416.apk ▶ res ▶ values					
查看(V)	工具(T) 帮助(H)				
打开 ▼	共享 ▼ 打印 新建文件夹				
	名称	修改日期	类型	大小	
	arrays.xml	2015/4/20 11:	XML Document	52 KB	
	attrs.xml	2015/4/20 11:	XML Document	4 KB	
的位置	bools.xml	2015/4/20 11:	XML Document	2 KB	
אות דו	colors.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	dimens.xml	2015/4/20 11:	XML Document	5 KB	
	drawables.xml	2015/4/20 11:	XML Document	1 KB	
	ids.xml	2015/4/20 11:	XML Document	11 KB	
	integers.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	public.xml	2015/4/20 11:	XML Document	66 KB	
	strings.xml	2015/4/20 11:	XML Document	13 KB	
	styles.xml	2015/4/20 11:	XML Document	8 KB	

图 2.11 - "尺寸值 (dimen)" 文件"dimens. xml"存在的其中一个目录




图 2.12 - 一个"尺寸值(dimen)"参数



2.2.6 整型值 (integer) 相关配置


整型值(integer)位于解包后的目录下以"values"开头的文件夹中的文件"integers.xml"中。

汉化中的资源 ▶ _LauncherPhenix_V1.0.0.40370.20150416.apk ▶ res ▶ values					
查看(V)	工具(T) 帮助(H)				
汀开▼	共享 ▼ 打印 新建文件夹				
	名称	修改日期	类型	大小	
	arrays.xml	2015/4/20 11:	XML Document	52 KB	
	attrs.xml	2015/4/20 11:	XML Document	4 KB	
付付書	bools.xml	2015/4/20 11:	XML Document	2 KB	
אַעונ	colors.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	dimens.xml	2015/4/20 11:	XML Document	5 KB	
	drawables.xml	2015/4/20 11:	XML Document	1 KB	
	ids.xml	2015/4/20 11:	XML Document	11 KB	
	integers.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	public.xml	2015/4/20 11:	XML Document	66 KB	
	strings.xml	2015/4/20 11:	XML Document	13 KB	
	styles.xml	2015/4/20 11:	XML Document	8 KB	

图 2.13 - "整型值 (integer)" 文件"integers. xml"存在的其中一个目录



图 2.14 - 一个"整型值 (integer)"参数




2.2.7 字符串值 (string) 相关配置

字符串值(string)位于解包后的目录下以"values"开头的文件夹中的文件"strings.xml"中。

汉化中的资源 ▶ _LauncherPhenix_V1.0.0.40370.20150416.apk ▶ res ▶ values					
<u> </u>					
打开 ▼	共享 ▼ 打印 新建文件夹				
	名称	修改日期	类型	大小	
	arrays.xml	2015/4/20 11:	XML Document	52 KB	
	attrs.xml	2015/4/20 11:	XML Document	4 KB	
的位置	bools.xml	2015/4/20 11:	XML Document	2 KB	
שעונה	colors.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	dimens.xml	2015/4/20 11:	XML Document	5 KB	
	drawables.xml	2015/4/20 11:	XML Document	1 KB	
	ids.xml	2015/4/20 11:	XML Document	11 KB	
	integers.xml	2015/4/20 11:	XML Document	3 KB	
	public.xml	2015/4/20 11:	XML Document	66 KB	
	strings.xml	2015/4/20 11:	XML Document	13 KB	
	styles.xml	2015/4/20 11:	XML Document	8 KB	

图 2.15 - "字符串值 (string)" 文件"strings. xml"存在的其中一个目录





第3部分 常用配置详细说明


下面例举以下几个常用配置的详细说明:

- 1、基本参数配置(布尔值、字符串、整型值等等)
- 2、主题配置

3.1 基本参数配置

修改基本参数的方法步骤大致相同,现在以 bool 值为例子,说明操作步骤:

- 1、解包apk。
- 2、修改配置。
 - a) 打开文件\res\values\bools.xml;
 - b) 将参数 "config_largeHeap" 的值由 "false" 改为 "true";
 - c) 保存文件。
- 3、打包 apk。



3.2 主题


配置个性化默认主题,是比较常见的配置,下面详细说明。

3.2.1 配置另一个 apk 为默认主题

配置另一个 apk 为默认主题,现有默认主题在美化中心中显示为"系统主题"。

步骤如下:


- 1、解包apk。
- 2、修改配置。
 - a) 打开文件\res\values\ strings.xml;
 - b) 将参数 "config_default_theme_package_name"的值由 "nothing"改为另一个主题的包名;
 - c) 保存文件。
- 3、打包 apk。



3.2.2 替换默认主题的壁纸

替换默认主题的默认壁纸,一般情况默认壁纸的尺寸为 1440x1280。 步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、修改配置:将待修改的壁纸,命名为"default_wallpaper.jpg", 直接复制到目录"\res\drawable"下,覆盖相同的文件即可
- 3、打包 apk。




3.2.3 替换默认主题的背板、蒙版和盖板

Phenix 桌面的默认主题的背板、蒙版和盖板和其他的桌面相比有以下不同:

- 1、"assets\theme\iconbg"下的资源放到 res 目录的对于分辨率的 drawable 文件夹下
- 2、原"assets\theme\iconbg"下的资源,命名规则如下修改:
 - a) "icon_0" 改 为 "theme_third_party_bg_0", "icon 1"改为"theme third party bg 1",以此类推;
 - b) 去掉 "mask",命名为 "theme_third_party_mask_0"、 "theme_third_party_mask_1",以此类推;
 - c) "icon_cover_plate_0" 名 称 修 改 为 "theme_third_party_cover_0", "icon_cover_plate_1" 名称修改为"theme_third_party_cover_1",以此类推。

替换相关资源的具体步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2、修改配置:将待修改的图片资源命名为和原资源名称相同,直接复制对应分辨率的目录下,覆盖相同的文件即可。
- 3、打包 apk。



3.2.4 修改默认主题的可替换列表的图标

Phenix 桌面的默认主题的可替换列表的图标和其他的桌面相比有以下不同:

- 1、"assets\theme\icon\80"下的资源放到 res 目录的对于分辨率的 drawable 文件夹下
- 2、原 "assets\theme\icon\80"下的资源, 命名规则改为 "theme default xxx"
 - 3、原来在中的可替换列表图标的配置,现在改了配置方式。
 - a)取消原来在\assets\default\default_layout.xml 文件中的如下配置。



3.1 - 可替换列表图标的原配置

b) 现配置在位于文件"\res\values\arrays.xml"中的以下四个字符串数组(string-array): icon_title(对应原配置中 name)、icon_class(对应原配置中 componentName)、icon_image(对应原配置中 image)和 icon_package(对应原配置中 pkgname)。并且这四个字符串数组中的元素一一对应,四个为一组。

替换相关资源的具体步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、修改配置:
 - a) 将待修改的图片资源命名为和原资源名称相同,直接复制对应 分辨率的目录下,覆盖相同的文件即可。
 - b) 修改位于文件 "\res\values\arrays.xml"中的以下四个字符 串数组(string-array): icon_title、icon_class、icon_image 和 icon package
- 3、打包 apk。



3.3 在桌面或者底边栏特定位置配置默认"应用"图标

3.3.1 简介

桌面默认配置的文件是位于"\res\xml"的文件"default_workspace.xml"。


配置默认"应用"图标,顾名思义,就是配置已经安装的应用的图标。配置的图标的名字和图片都是从那个应用的 apk 里面取的。

在桌面或者底边栏特定位置配置默认"应用"图标,其配置的基本配置参数如下图 3.2

<favorite launcher:container="" launcher:screen="" launcher:x="" launcher:y=""</pre>

launcher:packageName=""
launcher:className=""
/>

3.2 - 在桌面或者底边栏特定位置默认"应用"图标的基本配置参数



3.3.2 详细说明

- (1) "launcher:container"
 - --参数意义:标记图标属于底边栏还是桌面。
 - (1) 对于底边栏:配置为"-101"。
 - (2) 对于桌面: 配置为"-100"。
- (2) "launcher:screen"
 - --参数意义:图标所属于的页面数。
 - (1) 对于底边栏:底边栏没有页面的概念。可以去掉该配置项。
 - (2)对于桌面:从1开始。该参数不可大于手机出厂时最大页面数(可以先不做任何配置,运行下桌面,看看最大页数)
- (3) "launcher:x"
 - --参数意义:图标的横向位置。屏幕"最左边"为"0"。
 - (1)对于底边栏:为了使用同一个配置适配单双层,我们现在底边栏的顺序是 0、1、3、4; "2"留给双层模式主菜单入口。
 - (2) 对于桌面: 从 0 开始。
- (4) "launcher:y"
 - --参数意义:图标的纵向位置。屏幕"最上面"为"0"。
 - (1) 对于底边栏:底边栏纵向只有一行。可以去掉该配置项。
 - (2) 对于桌面: 从 0 开始。
- (5) "launcher:packageName"
 - --参数意义:包名。
- (6) "launcher: className"
 - --参数意义: 类名。


<mark>备注:</mark>配置"应用"图标的时,一定要配置包名类名。



3.3.3 例子

```
<favorite
    launcher:container="-100"
    launcher:screen="0"
    launcher:x="0"
    launcher:y="0"
    launcher:packageName="A.B.C"
    launcher:className="A.B.C.D"
/>
```

3.3 - 在桌面或者底边栏特定位置默认"应用"图标的例子



3.4 在桌面或者底边栏特定位置配置默认"快捷方式"图标

3.4.1 简介

桌面默认配置的文件是位于"\res\xml"的文件"default_workspace.xml"。

配置默认"快捷方式"图标,顾名思义,就是配置某一个特定界面的入口 图标。配置的图标的名字和图片都在我们的桌面里面配置。

在桌面或者底边栏特定位置配置默认"快捷方式"图标, 其配置的基本配置 参数如下图 3.4

<shortcut

launcher:container=""
launcher:screen=""
launcher:x=""
launcher:y=""
launcher:title=""
launcher:icon=""
launcher:uri=""
/>

3.4 - 在桌面或者底边栏特定位置默认"快捷方式"图标的基本配置参数




3.4.2 详细说明

- (1) "launcher:container"
 - --参数意义:标记图标属于底边栏还是桌面。
 - (1) 对于底边栏:配置为"-101"。
 - (2) 对于桌面: 配置为 "-100"。
- (2) "launcher:screen"
 - --参数意义:图标所属于的页面数。
 - (1) 对于底边栏:底边栏没有页面的概念。可以去掉该配置项。
 - (2)对于桌面:从1开始。该参数不可大于手机出厂时最大页面数(可以先不做任何配置,运行下桌面,看看最大页数)
- (3) "launcher:x"
 - --参数意义:图标的横向位置。屏幕"最左边"为"0"。
 - (1) 对于底边栏:为了使用同一个配置适配单双层,我们现在底边栏的顺序是 0、1、3、4; "2" 留给双层模式主菜单入口。
 - (2) 对于桌面: 从 0 开始。
- (4) "launcher:v"
 - --参数意义:图标的纵向位置。屏幕"最上面"为"0"。
 - (1) 对于底边栏:底边栏纵向只有一行。可以去掉该配置项。
 - (2) 对于桌面: 从 0 开始。
- (5) "launcher: title"
 - --参数意义:快捷方式的显示名称。
 - 一配置方法:配置为"@string/XXX",其中 XXX 为 res 目录中以"values" 开头的文件夹中的字符串名称。
- (6) "launcher: icon"
 - --参数意义:快捷方式的显示图片。
 - --配置方法:

配置为"@drawable/XXX", 其中 XXX 为 res 目录中以"drawable"开头的文件夹中的图片名称。

- (7) "launcher: uri"
 - 一参数意义:点击快捷方式后,需要进入的界面的包名类名。
 - --配置方法:配置为

"intent:#Intent;action=android.intent.action.MAIN;component=XXX/xxx;end", 其中 "XXX" 为包名, "xxx" 为类名。



3.4.3 例子

3.5 - 在桌面或者底边栏特定位置默认"快捷方式"图标的例子



3.5 在桌面特定位置配置默认"插件"图标

3.5.1 简介

桌面默认配置的文件是位于"\res\xml"的文件"default_workspace. xml"。 配置默认"插件"图标,顾名思义,就是配置某一个插件。配置的图标的 图片是从那个应用的 apk 里面取的。

在桌面特定位置配置默认"插件"图标,其配置的基本配置参数如下图 3.6


```
<appwidget
    launcher:screen=""
    launcher:x=""
    launcher:y=""
    launcher:packageName=""
    launcher:className=""
    launcher:spanX=""
    launcher:spanY=""
    />
```

3.6 - 在桌面特定位置配置默认"插件"图标的基本配置参数



3.5.2 详细说明


- (1) "launcher:screen"
 - 一参数意义: 图标所属于的页面数。从 1 开始。该参数不可大于手机 出厂时最大页面数(可以先不做任何配置,运行下桌面,看看最大页数)
- (2) "launcher:x"
 - --参数意义:插件的横向位置。屏幕"最左边"为"0"。
- (3) "launcher:y"
 - --参数意义:插件的纵向位置。屏幕"最上面"为"0"。
- (4) "launcher:packageName"
 - --参数意义:包名。
- (5) "launcher: className"
 - --参数意义: 类名。
- (6) "launcher: spanX"
 - --参数意义:插件的横向所占的格子数。不得大于横向最大支持的格子个数。
- (7) "launcher: spanY"
 - --参数意义:插件的纵向所占的格子数。不得大于纵向最大支持的格子个数。



3.5.3 例子

```
<appwidget
    launcher:screen="1"
    launcher:x="0"
    launcher:y="0"
    launcher:packageName="com.cooee.phenix"
    launcher:className="com.android.timer.TimeAppWidgetProvider"
    launcher:spanX="4"
    launcher:spanY="2"
    />
```

3.7 - 在桌面特定位置配置默认"插件"图标的例子



3.6 在桌面或者底边栏特定位置配置默认"文件夹"图标

3.6.1 简介


桌面默认配置的文件是位于"\res\xml"的文件"default_workspace.xml"。 配置默认"文件夹"图标,顾名思义,就是配置某一个插件。配置的文件 夹的图片和名字都是我们桌面配置的。

现在不支持配置没有图标的空文件夹和仅有一个图标的文件夹。

在桌面或者底边栏特定位置配置默认"文件夹"图标,其配置的基本配置参数如下图 3.8


```
<folder
    launcher:container=""
    launcher:screen=""
    launcher:x=""
    launcher:y=""
    launcher:title=""
    >
</folder>
```

3.8 - 在桌面或者底边栏特定位置配置默认"文件夹"图标的基本配置参数




3.6.2 详细说明

- (1) "launcher:container"
 - --参数意义:标记图标属于底边栏还是桌面。
 - (1) 对于底边栏:配置为"-101"。
 - (2) 对于桌面: 配置为"-100"。
- (2) "launcher:screen"
 - --参数意义:图标所属于的页面数。
 - (1) 对于底边栏:底边栏没有页面的概念。可以去掉该配置项。
 - (2) 对于桌面:从1开始。该参数不可大于手机出厂时最大页面数(可以先不做任何配置,运行下桌面,看看最大页数)
- (3) "launcher:x"
 - --参数意义:图标的横向位置。屏幕"最左边"为"0"。
 - (1) 对于底边栏:为了使用同一个配置适配单双层,我们现在底边栏的顺序是 0、1、3、4; "2" 留给双层模式主菜单入口。
 - (2) 对于桌面: 从 0 开始。
- (4) "launcher:v"
 - --参数意义:图标的纵向位置。屏幕"最上面"为"0"。
 - (1) 对于底边栏:底边栏纵向只有一行。可以去掉该配置项。
 - (2) 对于桌面: 从 0 开始。
- (5) "launcher: title"
 - --参数意义: 文件夹的显示名称。
 - --配置方法:配置为"@string/XXX",其中 XXX 为 res 目录中以"values" 开头的文件夹中的字符串名称。



3.6.3 例子

- 3.9 在桌面或者底边栏特定位置配置默认"文件夹"图标的例子 **备注:** 关于在文件夹中配置的快捷方式和应用图标
- (1) 图标在文件夹中的显示位置,由配置的先后来决定,所以 screen、x 和 y 这三个配置项无效,都可以去掉。
 - (2) 由于图标属于文件夹,所以 container 这个配置项无效,<mark>可以去掉</mark>。



3.7 配置文件夹没打开情况下,文件夹内小图标的预览图

3.7.1 简介

文件夹没打开情况下,小图标的预览图,即下图 3.12。



3.10 - 文件夹没打开情况下,文件夹内小图标的预览图

文件夹没打开情况下,文件夹内小图标的预览图默认配置为"3x3",建议配置为"3x3"或者"2x2"。



3.7.2 详细配置

文件夹没打开情况下,文件夹内小图标的预览图的显示和以下三个参数有关:

- (1) "folder icon row num"
 - --参数意义:每一行显示的图标的最大个数。
 - --参数位置: 该配置在文件 "assets\theme\ config.xml"。

```
<interge name="folder icon scale factor" type="" value="22" />
<interge name="folder icon row num" type=" " value="3" />
<interge name="folder transform_num" type=" " value="9" />
<interge name="folder front_margin_offset" type="dip" value="4" />
<interge name="folder_front_padding_left" type="dip" value="0" />
<interge name="folder_front_padding_top" type="dip" value="0" />
```

- (2) "folder transform num"
- --参数意义:一共显示多少个小图标。"每一列显示的图标的最大个数"等于"一共显示多少个小图标"除以"每一行显示的图标的最大个数"。
 - --参数位置: 该配置在文件 "assets\theme\ config.xml"。

```
<interge name="folder_icon_scale_factor" type="" value="22" />
<interge name="folder_icon_row_num" type=" " value="3" />
<interge name="folder_transform_num" type=" " value="9" />
<interge name="folder_front_margin_offset" type="dip" value="4" />
<interge name="folder_front_padding_left" type="dip" value="0" />
<interge name="folder_front_padding_top" type="dip" value="0" />
```

- (3) "config folder preview icon scale"
 - --参数意义:每一个小图标相对于原来图标大小的缩放值。
 - --参数位置: 该配置在文件 "assets\theme\ config.xml"。

```
<interge name="folder_icon_scale_factor" type="" value="22" />
<interge name="folder_icon_row_num" type=" " value="3" />
<interge name="folder_transform_num" type=" " value="9" />
<interge name="folder_front_margin_offset" type="dip" value="4" />
<interge name="folder_front_padding_left" type="dip" value="0" />
<interge name="folder_front_padding_top" type="dip" value="0" />
```

- (4) "folder front margin offset"
 - --参数意义:两个小图标之间的间距。
 - --参数位置: 该配置在文件 "assets\theme\ config.xml"。

第3部分 常用配置详细说明

```
<interge name="folder_icon_scale_factor" type="" value="22" />
<interge name="folder_icon_row_num" type=" " value="3" />
<interge name="folder_transform_num" type=" " value="9" />
<interge name="folder_front_margin_offset" type="dip" value="4" />
<interge name="folder_front_padding_left" type="dip" value="0" />
<interge name="folder_front_padding_top" type="dip" value="0" />
```

- (5) "folder front padding left"
 - --参数意义:小图标显示区域的左边距。
 - --参数位置: 该配置在文件 "assets\theme\ config.xml"。
 - --备注:这个值可以为正值也可以为负值:正值右移,负值左移;配置为0时,左右居中。

```
<interge name="folder_icon_scale_factor" type="" value="22" />
<interge name="folder_icon_row_num" type=" " value="3" />
<interge name="folder_transform_num" type=" " value="9" />
<interge name="folder front margin offset" type="dip" value="4" />
<interge name="folder front_padding_left" type="dip" value="0" />
<interge name="folder_front_padding_top" type="dip" value="0" />
```

- (6) "folder_front_padding_top"
 - --参数意义:小图标显示区域的上边距。
 - --参数位置: 该配置在文件 "assets\theme\ config.xml"。
 - 一备注:这个值可以为正值也可以为负值:正值下移,负值上移;配置为0时,上下居中。

```
<interge name="folder_icon_scale_factor" type="" value="22" />
<interge name="folder_icon_row_num" type=" " value="3" />
<interge name="folder_transform_num" type=" " value="9" />
<interge name="folder_front_margin_offset" type="dip" value="4" />
<interge name="folder_front_padding_left" type="dip" value="0" />
<interge name="folder_front_padding_top" type="dip" value="0" />
```



3.8 默认配置快捷方式时,美化中心相关图标的特殊配置(配置打开美化中心中特定的 tab 页面)

3.8.1 简介


在桌面配置默认快捷方式图标的时候,关于美化中心的相关图标,我们可以配置某个快捷方式图标,打开美化中心中的特定 tab 页面。

现在 phenix 桌面支持配置打开以下界面: 主题、锁屏和壁纸。

第3部分 常用配置详细说明

3.8.2 详细配置

在快捷方式图标的配置参数 uri 中添加一个配置参数 "currentTab"。主题、锁屏和壁纸的相应配置为: tagTheme、tagLock 和 tagWallpaper。



3.8.3 例子

下图 3.13, 是配置快捷方式打开美化中心中"主题"tab 页面的例子:

3.11 - 桌面默认配置快捷方式中,配置美化中心相关图标打开美化中心中特定的 tab 页面的例子



3.9 当默认配置中的"应用"图标配置为浏览器时,配置默认主页的方法。默认主题壁纸外置的配置

3.9.1 简介

当默认配置中的"应用"图标(default_workspace.xml 中的"favorite"标签)配置为浏览器时,现在支持每一个图标单独配置默认主页,即打开浏览器时默认打开的网址。

不论是以下面哪种方式将"应用"图标配置为浏览器应用,都可配置默认 主页

<favorite

```
launcher:container="-100"
launcher:screen="1"
launcher:x="0"
launcher:y="0"
launcher:packageName="com.android.browser"
launcher:className="com.android.browser.BrowserActivity"
/>
```

3.12 - 以"包名类名"方式将"应用"图标配置为浏览器应用

≺favorite

```
launcher:container="-100"
launcher:screen="1"
launcher:x="0"
launcher:y="0"
launcher:matchIntent=
        "intent:http://www.google.cn#Intent;action=android.intent.action.VIEW;end"
/>
```

3.13 - 以"matchIntent"方式将"应用"图标配置为浏览器应用

第3部分 常用配置详细说明

3.9.2 详细配置

现在添加一个新的配置项"launcher:browserDefaultUri",用来配置默认主页。对于非浏览器应用请去掉该配置项。



3.9.3 例子

```
≺favorite
    launcher:container="-100"
    launcher:screen="1"
    launcher:x="0"
    launcher:y="0"
    launcher:packageName="com.android.browser"
    launcher:className="com.android.browser.BrowserActivity"
    launcher:browserDefaultUri="www.baidu.com"
    />
<favorite
    launcher:container="-100"
    launcher:screen="1"
    launcher:x="0"
   launcher:y="0"
    launcher:matchIntent=
        "intent:http://www.google.cn#Intent;action=android.intent.action.VIEW;end"
    launcher:browserDefaultUri="www.baidu.com"
```

3.14 - 当默认配置中的"应用"图标配置为浏览器时,配置默认主页的例子



3.10 当默认配置中的"快捷方式"图标配置为浏览器时,配置默认主页的方法。

3.10.1 简介


当默认配置中的"快捷方式"图标(default_workspace.xml 中的"shortcut"标签)配置为浏览器时,现在支持每一个图标单独配置默认主页,即打开浏览器时默认打开的网址。



3.10.2 详细配置


现在只需要对快捷方式的配置参数"launcher: uri"进行修改即可。 主要修改一下两点:

- (1) 添加网址。在"intent:"和"#"之间插入以"http://"开头的网 址。例如 http://www.baidu.com。
- (2) 修改 action 参数。将该参数由"android.intent.action.MAIN" 改为"android.intent.action.VIEW"。



3.10.3 例子

3.15 - 当默认配置中的"快捷方式"图标配置为浏览器时,配置默认主页的例子



3.11 配置切页特效

3.11.1 桌面特效配置


首先明确一点,在单层和双层模式下桌面特效使用相同的配置,但单层和 双层分别可以选择不同的特效,互相没有影响。

设计桌面特效配置的是解包之后不同语言环境下以"values"开头的文件夹下的"arrays. xml"文件,具体的配置流程为:

<string-array name="workspace effect configs values">

这个字段表示切页特效的实际效果和显示顺序,即调整该字段的顺序,桌面实际显示效果即为调整后列表的显示效果,不需要的特效直接删除即可。

<item>跃动</item>
<item>跃动</item>
<item>经典</item>
<item>层叠</item>
<item>内立方体</item>
<item>立方体</item>
<item>扇面</item>
<item>翻转</item>
<item>风车</item>
<item>聚散</item>
<item>聚散</item>
<item>障机</item>
<item>随机</item>



3.11.2 主菜单特效配置

这个是配置双层模式主菜单特效,和桌面特效的配置流程基本一样,主菜单的配置关键字是"applist",因此主菜单配置的起点是

<string-array name="applist_effect_configs_values">

这个字段表示切页特效的实际效果和显示顺序,即调整不同的字段顺序,桌面实际显示效果即为调整后列表的显示效果,不需要的特效直接删除即可。

```
<item>跃动</item>
<item>跃动</item>
<item>经典</item>
<item>层叠</item>
<item>内立方体</item>
<item>动方体</item>
<item>扇面</item>
<item>翻转</item>
<item>风车</item>
<item>又车</item>
<item>聚散</item>
<item>聚散</item>
<item>聚散</item>
<item>碳蛇</item>
<item>碳蛇</item>
<item>碳蛇</item>
<item>碳蛇</item>
<item>碳蛇</item>
<item>碳蛇</item>
<item>碳蛇</item>
<item>碳и</item>
<item>碳и</item>
<item>碳и</item>
```



3.12 默认主题壁纸外置的配置

3.12.1 简介


现在支持将默认主题的壁纸外置在另一个 apk (比如 framework-res. apk)中。

3.12.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2、修改配置。
 - a) 打开文件\res\values\ strings.xml;
 - b) 将参数 "config_custom_default_wallpaper_package_name" 的 值 由 " " 改 为 " 包 名 " ; 将 参 数 "config_custom_default_wallpaper_resource_name"的值由 ""改为"资源名称";
 - c) 保存文件。
- 3、打包 apk。

3.12.3 例子



3.16 - 默认主题壁纸外置的配置的例子



3.13 隐藏特定的 activity 界面

3.13.1 简介

现在支持配置隐藏特定的 activity 界面。

3.13.2 详细配置


步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2、修改配置。
 - a) 打开文件\res\values\ arrays. xml;
 - b) 将参数 "config_hide_app_list"的值由

- c) 保存文件。
- 3、打包 apk。

3.13.3 说明

- 1、格式为: "包名;类名"。
- 2、类名配置为空(即:"包名;"):隐藏整个 apk 中所有支持显示到桌面的 activity。
- 3、类名配置不为空(即:"包名;类名"):隐藏整个 apk 中特定支持显示到 桌面的 activity。



3.14 配置特定的 activity 的显示名称

3.14.1 简介

现在支持配置特定的 activity 的显示名称。

3.14.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、修改配置。
 - a) 打开文件\res\values\ arrays.xml;
 - b) 将参数 "config_app_replace_title_list"的值由

<array name="config_app_replace_title_list" /> 改为

- c) 保存文件。
- 3、打包apk。
- 3.14.3 说明
 - 1、格式为: "包名/类名;字符串资源名称"。



3.15 在桌面、底边栏或者文件夹特定位置配置默认"虚图标"

3.15.1 简介

桌面默认配置的文件是位于"\res\xml"的文件"default workspace.xml"。

配置默认"虚图标"图标,就是配置某一个特定界面的入口图标,当该应用没安装时,下载该应用;该应用已经安装时,直接打开该应用。配置的图标的名字和图片都在我们的桌面里面配置。

在桌面或者底边栏特定位置配置默认"虚图标"图标, 其配置的基本配置参数如下图 3.16

<virtual

launcher:container=""
launcher:screen=""
launcher:x=""
launcher:y=""
launcher:title=""
launcher:icon=""
launcher:uri=""
/>

- 3.15 在桌面、底边栏或者文件夹特定位置默认"虚图标"图标的基本配置参数
- 3.15.2 详细说明
 - (1) "launcher:container"
 - --参数意义:标记图标属于底边栏还是桌面。
 - (1) 对于底边栏:配置为"-101"。
 - (2) 对于桌面: 配置为"-100"。
 - (3) 对于文件夹: 图标属于文件夹, 可以去掉该配置项。
 - (2) "launcher:screen"
 - --参数意义:图标所属于的页面数。
 - (1) 对于底边栏:底边栏没有页面的概念。可以去掉该配置项。
 - (2)对于桌面:从1开始。该参数不可大于手机出厂时最大页面数(可以先不做任何配置,运行下桌面,看看最大页数)
 - (3) 对于文件夹:文件夹没有页面的概念。可以去掉该配置项。
 - (3) "launcher:x"
 - --参数意义:图标的横向位置。屏幕"最左边"为"0"。
 - (1)对于底边栏:为了使用同一个配置适配单双层,我们现在底边栏的顺序是 0、1、3、4; "2" 留给双层模式主菜单入口。
 - (2) 对于桌面: 从 0 开始。

第3部分 常用配置详细说明

- (3) 对于文件夹:横向位置由配置的顺序决定。<mark>可以去掉该配置</mark> 项。
- (4) "launcher:y"
 - --参数意义:图标的纵向位置。屏幕"最上面"为"0"。
 - (1) 对于底边栏:底边栏纵向只有一行。可以去掉该配置项。
 - (2) 对于桌面: 从0开始。
 - (3) 对于文件夹:纵向位置由配置的顺序决定。<mark>可以去掉该配置</mark> 项。
- (5) "launcher: title"
 - --参数意义: 虚图标的显示名称。
 - --配置方法:配置为"@string/XXX",其中 XXX 为 res 目录中以"values" 开头的文件夹中的字符串名称。
- (6) "launcher: icon"
 - --参数意义:虚图标的显示图片。
 - --配置方法:

配置为"@drawable/XXX", 其中 XXX 为 res 目录中以"drawable"开头的文件夹中的图片名称。

- (7) "launcher: uri"
- 一参数意义:点击虚图标后,需要进入或者下载的包名类名、虚图标是否可删除(mIsCanUninstall)、虚图标的类型(mVirtualType,现在仅支持配置为0)以及"mIsIconFollowTheme"图标是否跟随主题(从主题中读取相应图标。true 为跟随主题; false 为不跟随主题。默认为 true。)。
 - --配置方法: 配置为


"intent:#Intent;action=android.intent.action.MAIN;component=包名/类名;B.mIsCanUninstall=false;i.mVirtualType=0;

B. mIsIconFollowTheme=false; end".

第3部分 常用配置详细说明

3.15.3 例子

3.15 - 在桌面、底边栏或者文件夹特定位置默认"虚图标"图标的例子



3.16 主菜单排序和配置空位

3.16.1 简介

支持主菜单配置包类名和空位,把配置的包类名和空位显示在主菜单前几页。配置页中,图标显示在前面,空位显示在后面。

3.16.2 详细配置


步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2、修改配置。
 - a) 打开\res\values 路径下的 arrays.xml 文件
 - b) 配置〈string-array name="applist_default_components"〉 中的 item
 - c) item 内容为包名/类名表示配置的应用, none 表示空位。
 - d) 保存文件。
- 3、打包 apk。
- 4、配置 item 例子:

注:配置效果受主菜单每一页应用个数、配置 item 应用顺序、配置 item 空位个数 共同影响。配置前请确认手机主菜单每一页应用个数(每页应用个数默认根据手机屏幕大小、图标大小、间距等值自动计算)。

或者结合主**菜单配置几行几列(**见文档: Phenix 桌面"配置项"说明.pdf)。

共同作用, 达到理想效果。



3.17 未接电话和未读短信的包类名

3.17.1 简介

更新未接电话和未读短信的数目时,需要根据包类名去匹配,然后重绘对应的 Icon,显示最新的数目。如果配置错误,未接电话和未读短信的数目可能不会更新或在错误的图标上更新。所以配置这两个字段时,要确保是桌面所运行的手机的包类名。

3.17.2 修改配置

详细步骤:

- 1. 解包
- 2. 打开\res\values\strings. xml,

参数 config_unread_call_component 表示当前桌面所在运行手机电话应用的包类名,中间用"/"隔开。

参数 config_unread_sms_component 表示当前桌面所在运行手机短信应用的包类名,中间用"/"隔开。

3. 修改完成后打包 apk。



- 3.18 当"未读短信"和"未接电话"有变化时,延迟更新的时间间隔(实时更新时,在性能差的手机上,连续更新会导致无响应)
- 3.18.1 简介

实时更新时,在性能差的手机上,连续更新会导致无响应。 默认为 1000(即 1s)。

- 3.18.2 修改配置
 - 1. 解包
 - 2. 打开\res\values\integers. xml,

参数 config_refresh_unread_info_delay 代表更新线程的延迟时间,修改这个参数即可。

3. 配置完成后打包 apk。



3.19 配置隐藏特定的 widget 插件

3.19.1 简介

现在支持配置隐藏特定的 widget 插件。


3.19.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、修改配置。
 - a) 打开文件\res\values\ arrays.xml;
 - b) 将参数 "config_hide_widget_list" 的值由

<array name="config hide widget list" /> 改为

- c) 保存文件。
- 3、打包 apk。
- 3.19.3 说明
 - 1、格式为: "包名;类名"。
- 2、类名配置为空(即:"包名;"):隐藏整个 widget 的 apk 中所有支持显示到桌面的 widget 插件。
- 3、类名配置不为空(即:"包名;类名"):隐藏 widget 的 apk 中特定支持显示到桌面的 widget 插件。



3.20 配置隐藏特定的快捷方式插件

3.20.1 简介

现在支持配置隐藏特定的快捷方式插件。

3.20.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2、修改配置。
 - d) 打开文件\res\values\ arrays. xml;
 - e) 将参数 "config_hide_shortcut_list" 的值 由

<array name="config hide shortcut list" /> 改为

- f) 保存文件。
- 3、打包 apk。

3.20.3 说明

- 1、格式为: "包名;类名"。
- 2、类名配置为空(即:"包名;"):隐藏整个 apk 中所有支持显示到桌面的快捷方式插件。
- 3、类名配置不为空(即:"包名;类名"):隐藏整个 apk 中特定支持显示到桌面的快捷方式插件。



3.21 图标名称配置单行多行

3.21.1 配置图标名称单行显示还是多行显示。

(默认单行有渐隐效果。可配置多行时末尾显示...)

3.21.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2、修改配置。
 - 2.1 打开文件\res\values\ styles.xml;
 - 2.2 找到<style name="WorkspaceIcon">下面的
 <item name="android:singleLine">true</item>

true 表示单行,false 表示多行。

<item name="android:ellipsize">marquee</item>

marquee 单行情况下的渐隐效果, end 多行情况下的末尾省略

- 号。渐隐效果只在单行时有效!!!
- 2.3 打开文件\res\values\ integers.xml;
- 2.4 找到 config_icon_text_lines 该值表示文字行数,默认效果为1。
- 2.4 保存文件。
- 2.5 例子

单行渐隐效果:

多行省略号效果:

第3部分 常用配置详细说明

3、打包 apk。

注: 例子中三个属性,必须一起对应配置。图中的标示:

- 1 表示是否单行
- 2 配置行数
- 3 配置末尾效果

行数只有在多行时有效, marquee 渐隐效果只在单行有效。!!!



3.22 桌面运营某些内置应用的某些界面

3.22.1 简介

现在支持桌面运营某些内置应用的某些界面。

现在运营的方式为:在桌面配置需要运营的包名类名和时间间隔(单位是秒)。当前时间和手机注册时间(现在每个手机在第一次联网时,会上传数据到我们的服务器,服务器会记录下该时间,该时间为手机注册时间。)的差值大于时间间隔时,会在桌面(从第一页找空位)显示该配置的应用。

3.22.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、修改配置。
 - a) 打开文件\res\values\ arrays.xml;
 - b) 将参数 "delay_show_app_list" 的值 由

<array name="config delay show app list" />
改为

- c) 保存文件。
- 3、打包 apk。

3.22.3 说明

格式为: "包名/类名:时间间隔"。



3.23 默认配置文件支持本地化

3.23.1 简介

默认配置文件"default_workspace.xml"支持本地化(路径/system/launcher/default_workspace.xml)。

如果本地有文件/system/launcher/default_workspace.xml,根据本地文件,显示默认配置。

如果本地没有文件/system/launcher/default_workspace.xml,则使用apk中的\res\default_workspace.xml文件,显示默认配置。

3.23.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、 修改配置。
 - 1. 复制一份文件\res\xml\default workspace.xml
 - 2. 修改复制出来的 default workspace. xml 并保存
- 3. push 修改后的 default_workspace.xml 文件到/system/launcher 目录下
 - 4. push 成功后,本地化配置完成。
- 3、 安装 apk, 就会达到预期效果。

注意:由于是本地配置,所以 launcher:icon 和 launcher:title 的值必须 是 apk 资源里存在的。否则取不到值,会导致默认配置失败。



3.24 默认壁纸本地化

3.24.1 简介

默认壁纸支持本地化配置。即:在手机某个目录下放图片,配置路径后,则使用该图片做为默认壁纸。

3.24.2 详细配置

步骤如下:


- 1、解包apk。
- 2、 修改文件\res\values\Strings.xml

<string name="config_custom_default_wallpaper_name"></string>

默认配置空,如需本地化配置壁纸,则填上对应的目录和图片名。

如:/system/default_wallpaper.jpg 表示在手机 system 目录下放一张 default_wallpaper.jpg 图片作为默认壁纸。

- 3、保存文件
- 4、打包 apk。



3.25 和兴六部自定义布局

3.25.1 简介

和兴六部自定义布局

目前该功能仅支持单层模式下的大小切换。双层模式,底边栏多一个allApp 按钮,未适配。

3.25.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、详细配置见下:
- 2.1、如果需要打开该功能,修改文件\res\values\bools.xml

2.2、隐藏搜索栏

res/values/bools.xml

<bool name="switch_enable_search_bar_common_page">false</bool>
true 显示, false 不显示。

2.3、底边栏显示应用名称

res/values/bools.xml

2.4、页面指示器大小

修改文件 res/values/dimens. xml

<dimen name="dynamic_grid_page_indicator_height">8dp</dimen>
请将配置值改为 8dp (根据文档)

2.5、页面指示器间距

请参考文档中页面指示器边距配置

建议修改值 3dp (根据文档)

2.6、修改默认替换图标

请参考文档中修改默认主题的可替换列表的图标

2.7、卸载框高度调节

修改文件 res/values/dimens. xml

<dimen name="dynamic_grid_search_bar_height">48dp</dimen>

2.8、关闭桌面设置里的单双层切换



修改文件 res/values/bools.xml

<bool

name="switch_enable_show_launcher_style_menu_in_launcher_setting">false</bool>

true 显示单双层切换, false 不显示。

2.9、其他尺寸配置

下列配置,分为大图标配置和小图标配置两种。大图标 apk 里已经配好,小图标尺寸需要测试或 fae 手动配置。

默认值已经配置成文档中的效果,如非特殊需求,请勿随意更改。

大图标尺寸配置: (已经配配置好)

<!-- 桌面图标大小 -->

<dimen name="config_app_icon_size_big_icon">64dp</dimen>

<!-- workspace 上边距 -->

<dimen name="dynamic_grid_workspace_padding_top_big_icon">16.5dp</dimen>

<!-- 文字大小 -->

<string name="config_icon_text_size_big_icon">13.0</string>

<!-- 边距的基础值 -->

<dimen name="dynamic grid edge margin big icon">8dp</dimen>

<!-- bubbleTextView和文件夹的文字与图标的间距 -->

<dimen name="config_icon_padding_gop_text_and_icon_big_icon">10dp</dimen>

<!-- cell 格子的横向间距 -->

<dimen name="config cell width gap small icon">8dp</dimen>

<dimen name="config cell width gap big icon">8dp</dimen>

<!-- cell 格子的纵向边距 -->

<dimen name="config cell height gap small icon">6.7dp</dimen>

<dimen name="config cell height gap big icon">6.7dp</dimen>

<!-- 底边栏边距 -->

<dimen name="dynamic_grid_hotseat_bottom_padding_big_icon">3dp</dimen>

<dimen name="dynamic grid hotseat top padding big icon">0dp</dimen>

<!-- 图标和格子的间距 -->

<dimen name="dynamic_grid_icon_x_padding_big_icon">8dp</dimen>

<dimen name="dynamic_grid_icon_top_padding_big_icon">8dp</dimen>


<dimen name="dynamic_grid_icon_bottom_padding_big_icon">8dp</dimen>

小图标配置: (需要修改的配置)

<!-- 桌面图标大小 -->

```
<dimen name="app icon size">54dp</dimen>
<!-- workspace 边距 -->
<dimen name="dynamic_grid_workspace_celllayout_x_padding">0dp</dimen>
<dimen name="dynamic_grid_workspace_padding_top">16.5dp</dimen>
<dimen name="dynamic_grid_workspace_padding_bottom">0dp</dimen>
<!-- 文字大小 -->
<string name="config_icon_text_size">13.0</string>
<!-- 边距的基础值 -->
<dimen name="dynamic grid edge margin">13dp</dimen>
<!-- bubbleTextView 和文件夹的文字与图标的间距 -->
<dimen name="config_default_gap_between_icon_and_text">10dp</dimen>
<!-- 底边栏边距 -->
<dimen name="dynamic grid hotseat bottom padding">3dp</dimen>
<dimen name="dynamic grid hotseat top padding">0dp</dimen>
<!-- 图标和格子的间距 -->
<dimen name="dynamic_grid_icon_x_padding">13dp</dimen>
<dimen name="dynamic_grid_icon_top_padding">13dp</dimen>
<dimen name="dynamic_grid_icon_bottom_padding">13dp</dimen>
〈!-- 页面指示器高度 -->
<dimen name="dynamic_grid_page_indicator_height">8dp</dimen>
〈!-- 页面指示器边距 -->
<dimen name="dynamic_grid_page_indicator_y_padding">16dp</dimen>
3、保存文件
```

打包 apk。



3.26 桌面配置默认空位

3.26.1 简介

桌面支持配置默认空位。

3.26.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、修改文件\res\xml\default_workspace.xml

<empty seat

launcher:screen="1"
launcher:cellX="0"
launcher:cellY="2" />

桌面默认空位配置例子

详细说明:

empty_seat 表示空位

launcher:screen="1" 表示第1页

launcher:cellX="0" 表示第0列

launcher:cel1Y="2" 表示第2行

如上配置,表示第1页第0列第2行为空位,可配置多个空位,实现达到预期效果。

3、 保存并打包 apk。



3.27 禾苗版配置

禾苗防原生 launcher 配置说明。

- 1、打开新手引导界面 见文档: Phenix 桌面"配置项"说明。
- 2、隐藏顶部搜索栏 见文档: Phenix 桌面"配置项"说明。
- 3、单双层模式配置 见文档: Phenix 桌面"配置项"说明。
- 4、编辑模式下底部图标配置
 - 4.1、关于显示个数

res/values/layout/overview panle.xml

不想显示某一个, 直接删除即可

4.2、关于图片

```
<TextView
    style="@style/OverviewPanelButtonStyle"
    android:drawableTop="@drawable/overview panel button beauty center selector"
    android:onClick="enterBeautyCenterTabTheme"
    android:text="@string/overview_panel_button_beauty_center_string" />
<TextView
    style="@style/OverviewPanelButtonStyle"
    android:drawableTop="@drawable/overview_panel_button_widgets_selector"
    android:onClick="enterWidgets"
    android:text="@string/overview_panel_button_widgets_string" />
<TextView
    style="@style/OverviewPanelButtonStyle"
    android:drawableTop="@drawable/overview_panel_button_system_settings_selector"
    android:onClick="enterSystemSettings"
    android:text="@string/overview panel button system settings string" />
<TextView
    style="@style/OverviewPanelButtonStyle"
    android:drawableTop="@drawable/overview panel button launcher settings selector"
    android:onClick="enterLauncherSettings"
    android:tag="-1;0"
    android:text="@string/overview_panel_button_launcher_settings_string" />
这四个 TextView 分别依次表示: 美化中心、小部件、设置、桌面设置。
```

65

" android:drawableTop="@drawable/overview_panel_button_beauty_center_selector" android:drawableTop="@drawable/overview_panel_button_widgets_selector" android:drawablePadding="4.0ditrue" android:drawableTop="@drawable/overview_panel_button_system_settings_selector" androine="true" android:drawableTop="@drawable/overview_panel_button_launcher_settings_selector"

在 res/drawable 下找到对应的 xml 文件: 例如美化中心换图

normal 结尾表示未按下时的图片, focus 表示手指按上时的图片

4.3、关于文字

ontent" android:text="@string/overview_panel_button_beauty_center_string" android:s
" android:text="@string/overview_panel_button_widgets_string" android:singleLine="t
_content" android:text="@string/overview_panel_button_system_settings_string" andro
ap_content" android:text="@string/overview_panel_button_launcher_settings_string" a

在不同语言下的 strings. xml 中分别找到要修改的文字,修改保存即可

- 5、文件夹打开后的样式,配置为全屏样式 见文档: Phenix 桌面"配置项"说明。
- 6、主菜单行列数 见文档: Phenix 桌面"配置项"说明。
- 7、默认图标替换 请参考 修改默认主题的可替换列表的图标
- 8、文件夹缩略图样式,配置为宫格 见文档: Phenix 桌面"配置项"说明。
- 9、原生壁纸设置界面壁纸配置 请参考 3.49 原生壁纸设置界面配置
- 10、特效设置 请参考 3.11 配置切页特效



3.28 主菜单入口图片支持主题配置

3.28.1 简介

主菜单入口图片支持主题配置。

3.28.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包主题 apk。
- 2、目录\assets\theme\hotseatbar 添加要配置的主菜单入口图片,图片名称为:
 hotseat_all_apps_button_icon_focus.png 按下时的图片
 hotseat all apps button icon normal.png 未按下时的图片
- 3、保存文件

打包 apk。

3.28.3 说明

查找图片的逻辑如下

- 1、当前主题为默认主题
 - 1.1、没有本地化配置,使用 res 相应分辨率中的

 $\verb|hotseat_all_apps_button_icon_normal.webp| \\ \# \\$

hotseat all apps button icon focus. webp

- 1.2、有本地化配置
 - 1.2.1、优先读取本地化目录下 theme/hotseatbar 文件夹中的 hotseat_all_apps_button_icon_normal.png 和

hotseat_all_apps_button_icon_focus.png

1.2.2、在上述步骤中(1.2.1)没找到相应资源,则使用 res 相应分辨率中的

hotseat_all_apps_button_icon_normal.webp 和

hotseat all apps button icon focus. webp

- 2、当前主题为非默认主题
 - 2.1、优先读取主题 apk 的 assets/theme/hotseatbar 文件夹中的 hotseat_all_apps_button_icon_normal.png 和

hotseat_all_apps_button_icon_focus.png

- 2.2、在上述步骤中(2.1)没有同时找到两张图片的相应资源,则读取 assets/theme/hotseatbar/s3app.png
 - 2.3、在上述步骤中(2.2)没有同时找到相应资源,则使用 res 相应分辨率中的 hotseat_all_apps_button_icon_normal.webp 和 hotseat_all_apps_button_icon_focus.webp



3.29 phenix1.1 稳定版移植酷生活

3.29.1 简介

phenix1.1稳定版移植酷生活。

3.29.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、目录\res\bools

是否使用酷生活, true 启用, false 不启用; 默认 true。

<bool name="switch_enable_ search_bar_common_page">true/bool>

是否显示普通页搜索, true 显示, false 不显示; 默认 true。

 $\label{local_page_solution} $$\bool name="switch_enable_search_bar_favorites_page">$true</bool>$$$


是否显示-1 屏搜索, true 显示, false 不显示; 默认 true。

3、保存文件

打包 apk。

ps: 关于搜索框

- 1、桌面显示搜索,-1 屏显示搜索,(配置)
 - 则桌面显示自己的搜索, -1 屏显示桌面的搜索; (效果)
- 2、桌面显示搜索, -1 屏不显示搜索, (配置) 则桌面显示自己的搜索, -1 屏不显示搜索; (效果)
- 3、桌面不显示搜索, -1 屏显示搜索, (配置) 则桌面不显示搜索, -1 屏显示自己的搜索。(效果)
- 4、桌面不显示搜索, -1 屏不显示搜索, (配置) 则都不显示搜索。(效果)



3.30 佳润鑫老人桌面

3.30.1 简介

佳润鑫老人桌面,配置开关 herunxin_big_launcher

3.30.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、目录\res\bools,相关配置项修改成如下情况

<bool name="herunxin_big_launcher">true</bool>

3、目录\res\bools\dimens.xml,相关配置项修改成如下情况

<dimen name="config_app_icon_size_small_icon">68.0dip</dimen>

<dimen name="config_workspace_padding_top_small_icon">30.0dip

</dimen>

<dimen name="config_icon_padding_gop_text_and_icon_small_icon">

5.0dip</dimen>

<dimen name="config page indicator margin bottom small icon">

2.0dip</dimen>

<dimen name="config page indicator margin top small icon">

0.0dip</dimen>

<dimen name="config hotseat margin bottom small icon">

 $-5.0 \text{dip} \langle / \text{dimen} \rangle$

<dimen name="config hotseat margin top small icon">

0.0dip</dimen>

<dimen name="config_cell_height_gap_small_icon">18.0dip

- 4、修改文件 res\xml\default_workspace. xml 将时钟插件改成 3X2
- 5、替换资源文件,来源 phenix\customer\佳润鑫_320x480


替换几个目录下的文件

drawable-hdpi

drawable-mdpi

drawable-xhdpi

layout



3、保存文件 打包 apk。



3.31 高仿 Android6.0 (主菜单、文件夹、桌面布局、图标大小、搜索栏)

3.31.1 简介

高仿 Android6. 0 项目,涉及到主菜单、文件夹、桌面布局、图标大小、搜索栏。

3.31.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2、修改文件目录\res\bools.xml,相关配置项修改成如下情况

<integer name="config_launcher_style">1</integer>

<bool name="switch enable title shadow">false</bool>

<bool name="switch_enable_marshmallow_mainmenu">true</pool>

<bool

name="switch_enable_search_bar_show_voice_button">true</bool>

3、修改文件\res\integers.xml,相关配置项修改成如下情况

<integer name="config_applist_rows">4</integer>

<integer name="config applist columns">4</integer>

<integer name="config folder style">0</integer>


<integer name="config_folder_icon_preview_style">3</integer>

4、修改文件\res\dimens.xml 文件

<dimen name="dynamic_grid_search_bar_height">36dp</dimen>

<dimen name="app icon size">54dp</dimen>

5、替换资源文件,文件所在目录如下



6、将主菜单背景修改为白色(可选)

修改\res\ values\colors.xml 文件

<color name="quantum_panel_bg_color">#FFFFFFF<//color>

7、修改主菜单 ICON 图标字体颜色

修改\res\ values\colors.xml 文件

<color name="quantum panel text color">#000</color>

8、 修改主菜单中,图标区域距离左右的位置


修改\res\values\ dimens.xml 中

<dimen name=" container_bounds_inset">8dp</dimen>

9、修改主菜单中, SearchBar 距离左右的位置

修改\res\values\ dimens. xml 中

<dimen name="all_apps_search_bar_padding_inset">8dp</dimen>



3.32 动态图标配置

3.32.1 简介

动态图标配置,包含动态时钟,动态日历两个

3.32.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、修改文件目录 res\values\arrays. xml, 相关配置项修改成如下情况

<array name="icon_house_title" /> 修改为

 $\verb| \langle string-array name="icon_house_title" \rangle|$

<item>日历</item>

<item>时钟</item>

</string-array>

删除图标替换中关于日历, 时钟两项的配置



3.33 配置双层模式下主菜单图标位置

3.33.1 简介

双层模式下,主菜单图标的位置支持配置。

配置主菜单位置要响应改变底边栏的位置,需要结合起来配置才能显示正常。

可配置:-1(自适应居中)、0(底边栏第一个图标)、1(底边栏第二个图标)等等(必须小于底边栏列数 config hotseat columns double)。

当配置为-1 时:底边栏列数为奇数则为居中,底边栏列数为偶数则第"底边栏列数除以 2,再加 1"个图标。

3.33.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、目录\res\integers

<integer name="config_allapps_position_in_hotseat">-1</integer>
默认配置-1,则根据底边栏个数计算中间位置。

例子:

配置主菜单图标在第一个位置显示

1. 配置主菜单图标的下标

<integer name="config_allapps_position_in_hotseat">-1</integer>

2. 修改底边栏默认配置 (cellx 和 screen 的值)

res/values/xml/default workspace double.xml

使主菜单图标的下标和底边栏图标 cellx (screen) 连续起来, 0、1、2、3、4。

```
<favorite
    launcher:cellX="1"
    launcher:cellY="0"
    launcher:className=""
    launcher:container="-101"
    launcher:packageName=""
    launcher:screen="1" />
<favorite
    launcher:cellX="2"
    launcher:cellY="0"
    launcher:className=""
    launcher:container="-101"
launcher:packageName=""
    launcher:screen="2" />
<favorite
    launcher:cellX="3"
    launcher:cellY="0"
    launcher:className=""
    launcher:container="-101"
    launcher:packageName=""
    launcher:screen="3" />
<favorite
    launcher:cellX="4"
    launcher:cellY="0"
    launcher:className=""
    launcher:container="-101"
launcher:packageName=""
launcher:screen="4" />
```

其他位置参照修改即可。

3、保存文件 打包 apk。



3.34 支持智科双开应用

3.34.1 简介

默认配置图标,通过发送添加删除快捷方式的广播控制。

3.34.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包apk。
- 2、 修改配置
- 2.1、目录\res\strings.xml中:

添加:

<string name="zhys_whatsapp_title">WhatsApp Mate</string>
<string name="zhys_facebook_title">Facebook Mate</string>
配置:

<string

name="config_zhike_shortcut_componentName">com. excelliance. dualaid. c
hengkai.wa/com. excelliance. kxqp. ShortCutActivity</string>

<string

name="config_zhike_shortcut_intent_extra_key">gamelib</string>

- 2.2、目录\res\xml\default_workspace.xml中:配置默认图标和快捷方式,参考附件中的配置。
 - 2.3、目录\res\drawable-xhdpi 中添加:

zhys_whatsapp_icon.png

zhys_facebook_icon.png

2.4、目录\res\arrays.xml中:

配置:

<string-array name="zhike_shortcut_config values list">


<item >com. whatsapp, whatsapp_mate, zhys_whatsapp_title</item>

 $\mbox{\tt item}$ >com. facebook.katana, facebook_mate, zhys_facebook_title</item>

</string-array>

3、保存文件

打包 apk。



3.35 仿 S5 配置

3.35.1 简介 仿 S5 配置

3.35.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2.1、页面指示器配置

删除桌面原有的、所有分辨率下面的页面指示器资源。 把新的页面指示器放入 xhdpi。

2.2、编辑模式背景配置

删除桌面原有的、所有分辨率下的编辑模式背景资源。 把新的编辑模式背景图放入 xhdpi。

2.3、编辑模式页面大小

修改文件目录\res\integers.xml

<integer</pre>

name="config_workspaceOverviewShrinkPercentage">75</integer>编辑模式缩放比,0-100;数字越大,编辑模式页面越大。

2.4、编辑模式页面位置

修改文件目录\res\dimens.xml

<dimen name="overview_mode_page_offset">130dp</dimen>
编辑模式下,页面和顶部的距离。数字越大,页面越靠下。

2.5、单双层独立默认配置文件

内部路径

res\xml\目录下

外部路径为

\system\launcher\

default_workspace.xml 单层默认配置文件 default workspace double.xml 双层默认配置文件

2.6、编辑模式底部按钮位置

res\values\dimens.xml

<dimen name="overview_panel_bottom_padding">10dp</dimen>
编辑模式底部按钮底边距, 数字越小, 越靠下。

2.7、编辑模式底部按钮配置

配置文件: res\layout\overview panel.xml

公版默认

美化中心、小部件、设置、桌面设置四个按钮

客户需求

墙纸、小部件、主题、主屏幕设置

配置方案:

小部件不变、美化中心对应主题

墙纸和主屏幕设置见 3.43 编辑模式底边栏配置打开特定界面

2.8、主菜单图标缩放比

res\values\strings.xml

<string name="config allapps icon scale">1.13</string>

1.13表示,主菜单图标比桌面图标大1.13倍。

2.9、双层主菜单位置以及底边栏配置


双层主菜单位置,配置方法见: 3.33 配置双层模式下主菜单图标

位置

底边栏配置文件位置如下:

res\xml\default workspace double.xml

改为下图右边所示内容



<integer

name="config_default_hotseat_allapps_rank">3</integer>3 表示主菜单图标的位置。

<integer</pre>

name="config_hotseat_columns_double">4</integer>双层底边栏图标个数

2.10、编辑模式切页松手后是否继续滚动



<bool name="switch enable overview freeScroll">true</bool>

2.11、编辑模式是否显示页面指示器

bool

name="switch enable overview show pageIndicator">true</bool>

2.12、非当前页页面指示器缩放比

<string

name="switch enable pageIndicator scale">1.0</string>

2.13、友情提示

以上配置为客户需求中功能配置,数字为建议配置值。效果版本其他 配置如下:

桌面图标大小:

<dimen name="app icon size">50dp</dimen>

主菜单界面页面指示器底边距:

<dimen

name="apps_customize_page_indicator_margin_apps">24dp</dimen> 主菜单界面页面底边距:

<dimen

name="apps_customize_page_indicator_offset_apps">36dp</dimen> 主菜单行列数:

<integer name="config_applist_rows">3</integer>

<integer name="config_applist_columns">4</integer>

所有图标一样大小:

<bool

底边栏显示应用名称:

bool

 $\verb|name="switch_enable_hotseat_item_show_title"> true </bool>$

图标和文字间距:

<dimen

name="config default gap between icon and text">4dp</dimen>

3.35.3 保存文件

打包安装



3.36 是否显示一键换壁纸

3.36.1 简介

是否显示一键换壁纸功能。true 显示, false 为不显示。默认为 false

3.36.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2、修改配置。
 - (1) 打开文件\res\values\ bools.xml;
 - (2) 修改配置项

- (3) 保存 bools.xml。
- (4) 打开 Android Manifest. xml 文件, 找到一下这一段


```
≺activity
```

```
android:name="com.cooee.wallpaper.host.CreatShortcutActivity"
    android:icon="@drawable/onekeychangewallpaper"
    android:label="@string/default_change_wallpaper"
    android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar" >
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.CREATE_SHORTCUT" />
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    </intent-filter>
</activity>
<activity
    android:name="com.cooee.wallpaper.host.WallpaperMainActivity"
    android:icon="@drawable/onekeychangewallpaper"
    android:label="@string/default_change_wallpaper"
    android:launchMode="singleInstance"
    android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar" >
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    </intent-filter>
</activity>
```

- (5) 修改配置项: 当 switch_onekey_change_wallpaper 关闭时,删除这一段; 当 switch_onekey_change_wallpaper 打开时,保留这一段
 - (6) 保存 AndroidManifest.xml。
- (7) 打开目录\res\xml 下的文件 default_workspace_double. xml 和 default_workspace. xml, 找到一下这一段

```
<favorite
    launcher:cellX="0"
    launcher:cellY="2"
    launcher:className="com.cooee.wallpaper.host.WallpaperMainActivity"
    launcher:container="-100"
    launcher:packageName="com.cooee.phenix"
    launcher:screen="1" />
```

- (8) 修改配置项: 当 switch_onekey_change_wallpaper 关闭时,删除这一段;当 switch_onekey_change_wallpaper 打开时,保留这一段
 - (9)保存default_workspace_double.xml和default_workspace.xml。
- 2、打包 apk。



3.37 配置时钟插件位置为居中

3.37.1 简介

配置桌面默认时钟插件为居中,默认是左对齐

- 3.37.2 详细配置
 - (1) 打开文件\res\layout\widget_time_layout_cn. xml, 找到以下代码段, 并按照提示操作。

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <!-- //luomingjun add whole file
                                       //桌面时钟 -->
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
        android:layout_width="match_parent"
      android:layout_width= "match_parent"
android:layout_marginStart="@dimen/widget_time_left_width"

删除此行
      android:gravity="center_vertical" 将值修改为center android:orientation="vertical" >
 10
        <LinearLayout</pre>
           android:layout_width="wrap_content"
12
            android:layout_height="wrap_content"
 13
            android:orientation="horizontal" >
 14
         <LinearLayout</pre>
            android:layout_width="wrap_content"
             android:layout height="wrap content"
           56
              android:orientation="horizontal" >
 57
≙59
            android;id="@+id/widget_date"
 60
                  android:layout_width="wrap_content"
 61
                 android:layout_height="wrap_content"
                 android:text="04,903 #"
 63
                 android:textColor="@android:color/white"
 64
                 android:textSize="16sp" />
 65
         </LinearLayout>
```

(2) 打开文件\res\layout\widget_time_layout.xml, 找到以下代码段,并按照提示操作。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <!-- //luomingjun add whole file //溪面討钟--> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    8
           android:layout_width="wrap_content"
           android:lavout height="wrap content
         android:layout_marginStart="@dimen/widget_time_month_left_width"
                                                                        删除此行代码
 37
           android:orientation="horizontal
 38
 39
           <TextView
              android:id="@+id/widget date"
 40
              android:layout_width="wrap_content"
 41
              android:layout_height="wrap_content"
              android:textColor="@android:color/white"
              android:textSize="16sp" />
      </LinearLayout>
```



3.38 配置文件本地化

3.38.1 开关、icon 关联、功能页配置本地化

在手机/system/launcher/目录下放置文件 launcher_default_config.xml, 该文件在测试发布版本时一同发出。开关的说明在"Phenix 桌面"配置项"说明.pdf"中已有说明,launcher_default_config.xml 中也有描述,不赘述。

3.38.2 显性运营文件夹

1. 显性运营文件夹配置

解包 apk, 在 assets/operate_folder 文件夹下放入default_config.ini,里面内容如何添加,见该文件夹下的default_config.example文件。对应的运营 icon 的图片放在assets/operate_folder/icon/文件夹中,icon命名与配置的中一致。

2. 显性运营文件夹本地化

若开关没有本地化,则解包 apk,修改 res/values/string.xml 中的该字串。


默认配置空,如需本地化运营文件夹,则填上配置放置的路径。

如: 在/system/launcher/ operate_folder 的目录下放置了default_config.ini,图片也放在default_config.ini的同级目录,图片命名格式与 7.21 中一致,此时需配置〈string name="config_custom_theme_path"〉/system/launcher/operate_folder 〈/string〉

3.38.3 主题本地化

若开关配置也本地化,直接修改 launcher_default_config.xml 中字串 <string name="config_custom_theme_path"></string>。

若开关没有本地化,则解包 apk,修改 res/values/string.xml 中的该字串。默认配置空,如需本地化主题,则填上对应的主题图片放置的位置。



每个文件夹下对应不同的模块的图片


3.38.4 默认壁纸本地化

- 1、解包 apk。
- 2、 修改文件\res\values\Strings.xml

<string name="config_custom_default_wallpaper_name"></string>

默认配置空,如需本地化配置壁纸,则填上对应的目录和图片名。

如:/system/default_wallpaper.jpg 表示在手机 system 目录下放一张 default_wallpaper.jpg 图片作为默认壁纸。



3.39 主菜单支持配置显示特定 activity

3.39.1 简介

现在主菜单支持配置显示特定 activity。

3.39.2 详细配置

步骤如下:


- 1、解包 apk。
- 2、修改配置。
 - a) 打开文件\res\values\ arrays. xml;
 - b) 将参数 "config_apps_show_in_applist" 的值由

Karray name=*"config_apps_show_in_applist"/>* 改为

- c) 保存文件。
- 3、打包 apk。

3.39.3 说明

- 1、格式为: "包名/类名"。
- 2、只显示已经安装的应用的界面。如果应用没安装的话,不显示该图标。
- 3、不替换 activity 的名称。如需替换名称,请和config_app_replace_title_list配合使用。



3.40 配置搜索栏的 UI 效果

3.40.1 简介

现在支持配置搜索栏的 UI 效果。



现在可配置的有以下三部分:

- 1、背景图
- 2、搜索按钮的图标
- 3、语音按钮的图标


3.40.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2、修改配置。
 - a) 替换背景图: 删除\res\drawable\search_bar_bg_shape.xml, 在对应分辨率 drawable 中添加图片 search_bar_bg_shape.png (jpg、webp 皆可)
 - b) 替换搜索按钮的图片: 替换对应分辨率 drawable 中search_bar_search_button_icon_fallback_focus(点中时的图片)和 search_bar_search_button_icon_fallback_normal(未点中时的图片)即可
 - c) 替换语音按钮的图片: 替换对应分辨率 drawable 中 s search_bar_voice_button_icon_fallback即可
- 3、打包 apk。

3.40.3 说明

当 config_search_bar_type 配置为 1 时,若手机版本为 5.1 及其以上的版本,则搜索栏显示的是搜索插件,不支持配置搜索栏 UI 效果。



编辑模式底边栏的配置 3, 41

3.41.1 简介

编辑模式底边栏,默认显示如下



现在编辑模式底边栏按钮支持配置下面三个方面:

- 1、按钮名称
- 2、按钮图标
- 3、按钮点击时,打开的界面

其配置在文件"\res\layout\overview panel.xml"中,详细配置如下

按钮图片 android:drawableTop="@drawable/overview panel button beauty center selector

按钮点击时,打开的界面 android:onClick="enterBeautyCenterTabTheme

按钮名称 | android:text="@string/overview_panel_button_beauty_center_string"

- 3.41.2 配置"按钮名称"
 - 1、按钮名称对应着一个字符串资源名称。

android:text="@string/ 字符串资源名称

2、修改按钮名称有两种方法:

- (1) 修改按钮对应的字符串资源名称所对应的内容
- (2) 将按钮对应的字符串资源名称替换为另一个
- 3.41.3 配置"按钮图标"
 - 1、按钮图标对应着一个 drawable 资源(位于 "res\drawable") 名称。

android:drawableTop="@drawable/ drawable簽願名称"

2、一个 drawable 资源如下

其中

xxx_norma 为按钮未点中效果 xxx focus 为按钮点中效果

- 3、修改按钮图标有两种方法:
 - (1) 替换按钮对应的图标资源名称所对应图片资源中的未点中图片 和点中图片
 - (2) 将按钮对应的图标资源名称替换为另一个
- 3.41.4 配置"按钮点击时,打开的界面"
 - 1、按钮点击时,打开的界面对应着一个方法名称。

- 2、现在支持的方法名称有以下几个:
 - (1) "enterBeautyCenterTabTheme"打开美化中心主题界面
 - (2) "enterBeautyCenterTabWallpaper" 打开壁纸界面

备注:现在支持打开"美化中心的壁纸界面"、"launcher3的壁纸选择界面"、"uni3的壁纸选择界面"和"用户自定义的壁纸界面"。

配置方法详见【Phenix 桌面"配置项"说明. pdf】中的【4.29 编辑模式底边栏按钮配置为壁纸时,打开不同的壁纸选择界面】

- (3) "enterBeautyCenterTabLock"打开美化中心锁屏界面
- (4) "enterWidgets" 打开小组件界面
- (5) "enterSystemSettings" 打开系统设置界面
- (6) "enterLauncherSettings"打开桌面设置界面

备注:现在支持打开"桌面设置的一级界面"和"桌面设置的二级界面"。配置方法详见【Phenix 桌面"修改配置"说明.pdf】中的【3.42编辑模式底边栏配置打开桌面设置的二级界面】


(7) "enterOverviewPanelButtonFallback 1" (需和

config_overview_panel_button_fallback_2_intent 配合使用)和 "enterOverviewPanelButtonFallback_2"(需和

config_overview_panel_button_fallback_2_intent 配合使用)打开用户自定义界面

备注:配置方法详见【Phenix 桌面"修改配置"说明.pdf】中的【3.43 编辑模式底边栏配置打开特定界面】

3、按钮点击时,打开的界面的方法为:将按钮对应的方法替换为上述8个方法名称其中之一



3.42 编辑模式底边栏配置打开桌面设置的二级界面

3.42.1 简介

现在支持配置编辑模式底边栏配置打开桌面设置的某些二级界面。现在支持配置如下二级界面:

- 1、单层桌面,桌面切页特效
- 2、桌面模式(单双层切换)
- 3、智能分类
- 4、双层桌面,桌面切页特效
- 5、双层桌面,主菜单切页特效

3.42.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2、修改配置。
 - a) 打开 res\layout\overview panel. xml
 - b) 找到如下内容,对应的配置项

<TextView

style="@style/OverviewPanelButtonStyle"

android:drawableTon="@drawable/overview_panel_button_launcher_settings_selector"
android:onClick="enterLauncherSettings"

android:onClick="enterLauncherSettings
android:tag="-1;0"

android:text="@string/overview_panel_button_launcher_settings_string" />

- c) 修改 "android:tag" 后面的 "-1" 和 "0"
 - <1>"-1"可配置为:
 - 0: 单层桌面,桌面切页特效
 - 1: 桌面模式(单双层切换)
 - 2: 智能分类
 - 3: 双层桌面,桌面切页特效
 - 4: 双层桌面,主菜单切页特效
 - <2>"0"可改为:
 - 0: 点击返回键或者界面上的返回按钮,返回到桌面设置的一级菜单
 - 1:点击返回键或者界面上的返回按钮,直接退出桌面设置
 - <3>android:tag="-1;0",这个默认配置表示打开桌面设置

的一级菜单。

3、打包 apk。

3.42.3 说明

编辑模式的底边栏,可以配置多个桌面设置的入口

- 1、将对应按钮的配置中 android:onClick 的内容, 改为 enterLauncherSettings。
- 2、对应按钮的配置中添加 android: tag 并配置不同入口。



3.43 编辑模式底边栏配置打开特定界面

3.43.1 简介

目前编辑模式的底边栏有四个按钮: 美化中心、小组件、系统设置和桌面设置。现在预留两个可配置的 button, 这两个 button 配置包类名即可打开特定界面。

3.43.2 详细配置

步骤如下:

- 1、解包 apk。
- 2、修改配置。
 - a) 这两个入口在"\res\layout"目录文件 overview_panel.xml 中配置,可参考已经存在的四个入口配置;
 - b) "android:id=" 这 个 参 数 一 定 要 是 "overview_panel_button_fallback_1_id" 或 者 "overview panel button fallback 2 id"
 - c) "android:drawableTop" 这个参数需要参考目录 "res\drawable"中的文件
 - "overview_panel_button_beauty_center_selector.xml" 创建文件
 - "overview_panel_button_fallback_1_selector.xml" 或者
 "overview_panel_button_fallback_2_selector.xml"。
 - d) 需要参考 "res\drawable-(不同分辨率)" 相应目录下 "overview_panel_button_beauty_center_icon_focus" 和 "overview_panel_button_beauty_center_icon_normal",添 加两张图片,并修改 c)中添加的 xml 文件中的图片名称
 - e) "android:text"这个参数需要添加新的字符串
 - f) "android:onClick" 这个参数需要对应的写为 "enterOverviewPanelButtonFallback_1" 或者 "enterOverviewPanelButtonFallback 2"
 - g) 打开文件\res\values\ strings.xml, 修改配置配置项 "config_overview_panel_button_fallback_1_intent"和
 - "config_overview_panel_button_fallback_2_intent", 将

<string name="config_overview_panel_button_fallback_1_intent" />
<string name="config_overview_panel_button_fallback_2_intent" />

改为

<string name="config_overview_panel_button_fallback_1_intent" >要打开界面的intent</string>
<string name="config_overview_panel_button_fallback_2_intent" >要打开界面的intent</string>

3、打包 apk。