# phenix "桌面菜单"功能简介和配置说明

# 一 简介

phenix 现在支持"桌面菜单"功能,即:点击菜单键,出现如下菜单:



### 二菜单功能详解

### 1、小组件

点击后打开系统小组件界面(界面样式由系统用决定),并可给当前页添加小组件。



#### 备注:

"系统小组件界面"的标题,可以配置,现在为字符串"pick\_widget\_activity\_title" 配置的内容。如果字符串配置为无内容,即

string\_name="pick\_widget\_activity\_title"></string>, 则显示系统的名称。

#### 2、壁纸

- (1) 壁纸的配置和编辑模式下配置的壁纸,效果保持一致,通过参数
  - "config\_edit\_mode\_button\_enter\_wallpaper\_style"来配置。有以下几种可配置的情况:
  - ——0 为美化中心的壁纸 tab。
  - ——1 为 launcher3 的壁纸选择界面。
  - ——2 为 uni3 的的壁纸选择界面。

- ——3 为客户自定义的的壁纸选择界面(需配"config\_customer\_wallpaper\_component\_name")。
- ——4 为系统的选择壁纸应用的界面。
- (2) 现在配置为 4, 系统的选择壁纸应用的界面, 效果如下:



(3) "系统壁纸界面"的标题,可以配置,现在为字符串"pick\_wallpaper\_activity\_title" 配置的内容。如果字符串配置为无内容,即

<string\_name="pick\_wallpaper\_activity\_title"></string>, 则显示系统的名称。

### 3、主题

打开美化中心的主题 tab 页,没有安装美化中心时,弹出下载询问界面。

### 4、编辑模式

进入桌面编辑模式。

### 5、桌面设置

打开桌面的设置界面。

### 6、系统设置

打开系统的设置界面。

# 三 UI 修改

### 1、菜单的左右间距



上图红色区域的部分,可通过 dimens.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_content\_margin\_x"来修改。可配置为大于等于 0 的数。

# 2、菜单以外的区域的背景色



上图红色区域部分的颜色值,可通过 colors.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_bg\_color"来修改。

### 3、菜单区域的背景色



上图红色区域部分的颜色值,可通过 colors.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_content\_bg\_color"来修改。

### 4、菜单区域边框



上图红色区域部分可以修改颜色值、宽度和左上角右上角的圆角弧度。

#### (1) 颜色值

——可通过 colors.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_content\_bg\_stroke\_color" 来修改。

#### (2) 宽度

- ——可通过 dimens.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_content\_bg\_stroke\_width"来修改。可配置为大于等于 0 的数。
- ——要同时修改 dimens.xml 中参数
- "workspace\_menu\_vertical\_list\_content\_bg\_stroke\_bottom\_offset", 该值为"workspace\_menu\_vertical\_list\_content\_bg\_stroke\_width"的相反值(比如"8"和"-8")。
- (3) 左上角右上角的圆角弧度
  - ——可通过 dimens.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_content\_bg\_top\_radius"来修改。可配置为大于等于 0 的数。

### 5、菜单区域分割线



上图红色区域部分可以修改颜色值和宽度。

- (1) 颜色值
  - ——可通过 colors.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_content\_divider\_color" 来修改。
- (2) 宽度
  - ——可通过 dimens.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_content\_divider\_height"来修改。可配置为大于等于 0 的数。

### 6、菜单区域中每一项的 UI



关于菜单区域中每一项,可以修改以下几个方面:

- (1) 每一行的行高
  - ——可通过 dimens.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_item\_height"来修改。可配置为大于等于 0 的数。
- (2) 边框和图标的间距
  - ——可通过 dimens.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_item\_icon\_margin\_left"来修改。可配置为大于等于 0 的数。
- (3) 图标和文字的间距
  - ——可通过 dimens.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_item\_title\_padding\_left"来修改。可配置为大于等于 0 的数。
- (4) 文字和边框的间距
  - ——可通过 dimens.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_item\_title\_padding\_right。可配置为大于等于 0 的数。
  - ——当文字过长时,文字渐隐。

# 小组件123456789小组件123

- (5) 图标(选中和未选中)
  - ——未选中: res 对应分辨率图片 "workspace\_menu\_vertical\_list\_item\_icon\_xxx\_normal"。
  - ——选中: res 对应分辨率图片 "workspace\_menu\_vertical\_list\_item\_icon\_xxx\_focus"。
- (6) 图标大小
  - ——可通过 dimens.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_item\_icon\_size" 来修改。可配置为大于等于 0 的数。
  - ——修改这个值,最好同时修改图片的大小,否则图片会模糊。
- (7) 文字
  - ——可通过 strings.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_item\_title\_xxx" 来修改。
- (8) 文字大小
  - ——可通过 dimens.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_item\_title\_text\_size"来修改。可配置为大于等于 0 的数。
- (9) 文字颜色值
  - ——未选中: colors.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_item\_title\_text\_normal\_color"。
  - ——选中: colors.xml 中参数 "workspace\_menu\_vertical\_list\_item\_title\_text\_focus\_color"。

## 7、菜单显示和隐藏的动画时长

可通过 integers.xml 中参数 "config\_workspace\_menu\_vertical\_list\_show\_or\_hide\_animation\_duration 来修改。可配置为大于等于 0 的数。单位为毫秒。

## 四 配置显示菜单中的哪些项和显示顺序

可通过\res\values\ arrays.xml 中参数 "config\_workspace\_menu\_vertical\_list\_order" 来修改

### 备注:

不要修改中文文字的内容,否则会显示不了。