# **Bài 3: Load View Trong Codeigniter**

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách load view trong CI, nội dung bao gồm:

- Tạo Mới Một View Trong Codeigniter
- Load View Trong Controller

## 1. Tạo Mới Một View Trong Codeigniter

Trong CI, view được đặt trong thư mục application/views. Các bạn vào folder đó tạo một file tên là login view.php, trong view các bạn tạo một form login như sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
charset=UTF-8">
   </head>
   <body>
        <form method="POST" action="">
            Username : <input type="text" name="username" value=""/>
<br/>
           Password : <input type="password" name="password"
value=""/> <br/>
            <input type="submit" name="submit login" value="Login"/>
        </form>
    </body>
</html>
```

## 2. Load View Trong Controller

Có rất nhiều cách load view trong Cl, dưới đây là những cách load thông dụng

#### **Load View**

Sau khi có view login\_view.php ở trên, bạn vào tạo một controller mới với tên là Login có nội dung như sau:

```
class Login extends CI_Controller
{
    // Hàm load form login
    public function load_form()
    {
        // Load view
        $this->load->view('login_view');
    }
}
```

Controller Login dùng để xử lý login, hàm (action) load\_form dùng để load form login cho người dùng nhập dữ liệu.

Cú pháp để load view là:

```
$this->load->view('tên view');
```

Bạn ra trình duyệt gõ URL "localhost/codeigniter/login/form\_login" nếu xuất hiện một form login thì bạn đã load view trong controller thành công rồi đấy.

#### Load Nhiều View

Để load nhiều view bạn chỉ cần dùng cú pháp load view nhiều lần, ví dụ:

```
$this->load->view('view1');
$this->load->view('view2');
$this->load->view('view3');
$this->load->view('view4');
$this->load->view('view5');
```

### Load View & Sub Folder

Thông thường ta sẽ lưu các view liên quan với nhau trong một folder riêng, ví dụ:

- application/views/product/lists.php
- application/views/product/add form.php
- application/views/product/add\_edit.php

Vậy để load view nằm ở sub folder dạng này ta dùng cú pháp sau:

```
$this->load->view('subfolder/view1');
```

## Load View Ở Dạng Biến

Nếu bạn muốn load một view ở dạng biến thì bạn dùng cú pháp sau:

```
$var = $this->load->view('view_name', ", true);
```

#### Ví dụ:

```
class Login extends CI_Controller
{
    // Hàm load form login
    public function form()
    {
        // Load view lưu vào một biến
        $login_form = $this->load->view('login_view', '', true);

        // Xuất view ra màn hình
        echo $login_form;
    }
}
```

## Truyền Dữ Liêu Qua View

Để truyền dữ liệu qua view thì tất cả dữ liệu bạn phải đưa vào một **mảng kết hợp** \$data, Controller sẽ tự động tạo các biến bên view tương ứng với các key và các value trong mảng \$data đó. Mỗi dữ liệu có thể ở các kiểu như: float, double, int, string, object, array.

### Ví dụ:

Trong controller Login: (File application/controllers/Login.php)

Trong View Login\_form (File application/views/login\_view.php):
Bạn xóa hết nội dung cũ và gõ vào đoạn code PHP sau:

```
// Tương ứng với $data['title'] bên controller
echo $title;

// Tương ứng với $data['message'] bên controller
echo $message;
```