PASS – Année 2022/2023



UE1.1 CHIMIE

Fiche de cours : THERMOCHIMIE

LISTE DES SYMBOLES DES FICHES DE COURS		
•	 Notion tombée au concours PASS : Une étoile → 1 seule fois Deux étoiles → 2 fois Trois étoiles → 3 fois ou plus 	
*	 Notion tombée au concours PACES : ○ Une étoile ★ → 1 seule fois ○ Deux étoiles ★ ★ → 2 fois ○ Trois étoiles ★ ★ → 3 fois ou plus 	
NEW	■ Nouveauté au programme cette année	
	■ Partie de cours renvoyant à un outil de méthodologie	



PLAN DU COURS

Généralités – Définitions

Fonctions d'état

Energie interne U

Notion de système Convention de signe Variables et équation d'état Types de transformations Unités

Echange d'énergie sous forme de chaleur

La capacité calorifique molaire à pression constante = C_p La calorie La chaleur spécifique = capacité calorifique massique = c La chaleur latente = L

Premier Principe de la Thermodynamique

Enthalpie H Application aux systèmes chimiques Réactions de combustion des composés organiques Variation d'enthalpie standard de formation d'un composé = $\Delta_f H^\circ$ Enthalpie (ou énergie de liaison) = $\Delta_L H = E_L$ Détermination des variations d'enthalpie Méthode théorique : Loi de HESS

Deuxième et Troisième Principe de la Thermodynamique

Critères de spontanéité d'une réaction L'entropie : S Calcul de la variation d'entropie Cas d'une réaction chimique

Transformation à Pression constante et Température variable Transformation avec changement d'état à Température constante

L'enthalpie libre : G (énergie libre de Gibbs)



GÉNÉRALITES-DÉFINITIONS		
Thermochimie	 Branche de la thermodynamique qui se focalise sur le dégagement ou l'absorption d'énergie calorifique au cours de processus chimiques 	
Système	 Partie de l'univers prise en considération 	Paroi réelle système milieu extérieur
Milieu extérieur	Le reste de l'univers	Univers
Système thermodynamique	 Ensemble de constituants pouvant évoluer au cours d'une transformation 	


GÉNÉRALITES-DÉFINITIONS SYSTÈME THERMODYNAMIQUE		
Homogène	■ Constitué d'une seule phase : ○ Solide, liquide ou gazeux	
Hétérogène	 Constitué de plusieurs phases : Plusieurs gaz = une seule phase gazeuse Plusieurs solides = autant de phases que de solides Plusieurs liquides = nombre de phases dépendant de leur miscibilité 	

GÉNÉRALITES-DÉFINITIONS		
2 TYPES DE VARIABLES POUR TOUT SYSTÈME		
Extensives	 Variables proportionnelles à la quantité de matière que contient le système : Chaleur, travail, volume, énergie interne, enthalpie, entropie :	
Intensives	 Variables indépendantes de la quantité de matière que contient le système : Pression, température, concentration, fraction molaire, densité :	



GÉNÉRALITES-DÉFINITIONS	
COMPOSITION D'UN SYSTÈME	
Quantité de matière	 Nombre de moles de chaque constituant Masse de chaque constituant
Fraction	$\mathbf{x_i} = \frac{\mathbf{n_i}}{\sum_i \mathbf{n_i}}$ (sans dimension)
molaire	 n_i = nombre de moles du constituant A_i ∑n_i = nombre de moles total (<u>RQ</u> : ∑x_i = 1)
	• Ou molarité d'un constituant (unité = mol.L-1)
Concentration molaire	$C_i = \frac{n_i}{V} = [A_i]$
	 n_i = nombre de moles du constituant A
	■ V = volume de la phase
	 Pour un constituant Ai gazeux
Pression partielle	Pi = x _i x P _{Totale} (unité Si= Pa)
	 X_i = fraction molaire du constituant A_i
	• P_{Totale} = pression totale (\underline{RQ} : $\Sigma P_i = P_{Totale}$)

NOTION DE SYSTÈME DIFFÉRENTS TYPES DE SYSTÈMES		
	Échanges avec le milieu extérieur	Exemples
Système ouvert ★	Matière et énergie ★	Cellule vivante
Système fermé ★	Énergie uniquement	■ Réaction chimique ★ : Transfert d'énergie uniquement sous forme de chaleur
Système isolé	Ni matière ni énergie	UniversAmpoule scellée





GÉNÉRALITÉS – DÉFINITIONS			
VARIABLES ET ÉQUATION D'ÉTAT			
Variables d'état	 Un système à l'état d'équilibre thermodynamique peut être décrit par un certain nombre de grandeurs appelées variables d'état : Température (T en Kelvin) - 0°C ≈ 273 K Pression (P en Pa) - 1 atm ≈ 1 bar ≈ 10⁵ Pa ≈ 760 mm Hg Quantité de matière : nombre de moles (n) ou masse (m) Concentration (en mol.L⁻¹) Volume (V en m³) - 1 L ≈ 10⁻³ m³ 		
Equation d'état	 Equation d'état des gaz parfaits : P = pression (Pa) ou (atm) V = volume (m³) ou (L) R = cste des gaz parfaits (8,31 J.mol⁻¹.K⁻¹) ou (0,082 L.atm.mol⁻¹.K⁻¹) 		
Etat d'un système	o retat physique (5, 1, ou g) de chaque constituant		

GÉNÉRALITÉS – DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSFORMATIONS	
Isochore ■ Volume (V) = constante ; ΔV = 0	
Isobare	■ Pression (P) = constante ; $\Delta P = 0$
Isotherme	■ Température (T) = constante ; $\Delta T = 0$
Adiabatique	 Une transformation adiabatique est effectuée sans qu'aucun transfert thermique n'intervienne entre le système étudié et le milieu extérieur. Cela n'implique pas pour autant que la température du système reste constante, contrairement au cas isotherme.
Réversible	 Succession d'états d'équilibre infiniment proches permettant un éventuel retour à l'état antérieur. À tout instant, le système est si près de l'équilibre que le sens de la transformation peut être inversé par une modification infinitésimale d'une variable d'état.
Irréversible	 Pas de succession d'états d'équilibre. Retour en arrière impossible. Généralement rapide.
Inversible	 Peut se produire dans les deux sens. Aucun contrôle possible de ce type de réaction (⇒ jamais utilisée).
Etat d'équilibre	 A l'état d'équilibre thermodynamique, le système ne participe à aucun échange avec le milieu extérieur. ○ la température, la pression et la composition du système sont les mêmes en tous points du système et restent fixes avec le temps ○ il est symbolisé par : ∠ ou ⊆



GÉNÉRALITES-DÉFINITIONS	
CONVENTIONS POUR LE SENS D'UNE	
RÉACTION CHIMIQUE	
Sens 1	Sens 1 = sens direct
26112 1	■ Symbole : →
Comp 2	Sens 2 = sens indirect
Sens 2	■ Symbole : ←

GÉNÉRALITES-DÉFINITIONS UNITÉS (SI)	
Joule (J)	■ Equivalent : J = Pa x m³
Electron volt (eV)	■ 1 eV = 1,6.10 ⁻¹⁹ J
Calorie (cal)	■ 1 cal = 4,18 J



GÉNÉRALITÉS – DÉFINITIONS FONCTIONS D'ÉTAT	
Définition	 Une fonction d'état F est une fonction des seules variables d'état Sa valeur ne dépend que de celles des variables d'état et elle est <u>indépendante</u> de la transformation subie par le système pour parvenir à cet état
Variation	 Sa variation ΔF = F₂ - F₁ est indépendante du chemin suivi pour passer de l'état 1 à l'état 2, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final

ÉCHANGE D'ÉNERGIE SOUS FORME DE CHALEUR	
Capacité calorifique molaire à pression Constante (C _P)	 C_P = quantité de chaleur nécessaire pour élever de <u>1 K</u>, à une température donnée, la température d'<u>1 mole</u> d'un composé à pression constante. ★ Unité: J.mol⁻¹.K⁻¹
La calorie	■ 1 cal = 4,18 J
La chaleur spécifique (c) (= capacité calorifique massique)	 c = quantité de chaleur nécessaire pour élever de <u>1 K</u> la température d'<u>1</u> gramme d'un composé Unité : J.g⁻¹.K⁻¹ ou J.kg⁻¹.K⁻¹
La chaleur latente (L)	 L = quantité de chaleur nécessaire pour faire passer 1 mole (ou 1 g) d'un composé d'un état physique à un autre. Elle s'exprime en J.mol⁻¹ (ou en J.g⁻¹) La température reste constante durant le changement d'état
Changements d'état	Phase Solide - Solidification Phase Liquide Phase Liquide Phase Liquide Phase Gazeuse Vaporisation = - Liquéfaction ou condensation liquide ■ Exemple: Ia fusion et la solidification de l'eau se font à 0°C. H₂O (s) → H₂O (l) : Lfusion = 6 kJ.mol⁻¹ H₂O (l) → H₂O (s) : Lsolidification = - Lfusion = - 6 kJ.mol⁻¹ Lfusion et Lsolidification sont de signes contraires ★ ■ Les chaleurs latentes de changement d'état sont des variations d'enthalpies (chaleurs) molaires de changement d'état. □ Lfusion = ΔHfusion ○ Lvaporisation → ★★★ ○ Lsublimation = ΔH _{sublimation} ★ ■ Un changement d'état se fait toujours à température constante ★



ÉCHANGE D'ÉNERGIE SOUS FORME DE CHALEUR LORS D'UN CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE DE T _i À T _f			
CHALEUR ECHANGÉE GRANDEURS UNITÉS		UNITÉS	
Avec la capacité calorifique molaire (C _P)	$Q_P = n \times C_P \times \Delta T$	 n : nombre de moles C_P : capacité calorifique molaire à pression constante ΔT = T_f - T_i 	 Q_P en J n en mol C_P en J.mol⁻¹.K⁻¹ ΔT = T_f − T_i en K ou °C
Avec la chaleur spécifique (c)	$Q_P = \mathbf{m} \times \mathbf{c} \times \Delta \mathbf{T}$	 m : masse c : chaleur spécifique ΔT = T_f - T_i 	 Q_P en J m en g ou kg c en J.g⁻¹.K⁻¹ ou en J.kg⁻¹.K⁻¹ ΔT = T_f - T_i en K ou °C

ÉCHANGE D'ÉNERGIE SOUS FORME DE CHALEUR LORS D'UN CHANGEMENT D'ÉTAT À TEMPÉRATURE CONSTANTE			
CHALEUR ECHANGÉE		GRANDEURS	UNITÉS
Avec la chaleur latente (L) et n	$Q = n \times L_{changnt}$ ou $Q = n \times \Delta H_{changnt}$	 n: nombre de moles L_{changnt}: chaleur latente du changement d'état ΔH _{changnt}: enthalpie molaire du changement d'état 	 Q en J n en mol L_{changnt} en J.mol⁻¹ ΔH _{changnt} en J.mol⁻¹
Avec la chaleur latente (L) et m	$Q = m \times L_{changnt}$ ou $Q = m \times \Delta H_{changnt}$	 m: masse L_{changnt}: chaleur latente du changement d'état ΔH _{changnt}: enthalpie molaire du changement d'état 	 Q en J m en g L_{changnt} en J.g⁻¹ ΔH _{changnt} en J.g⁻¹

ÉCHANGE D'ÉNERGIE SOUS FORME DE CHALEUR **EXEMPLE DE DÉTERMINATION DE CHALEUR SPÉCIFIQUE**

NEW

- Enoncé : On plonge un bloc de titane de masse $m_1 = 100 \text{ g}$ porté à la température $T_1 = 100^{\circ}\text{C}$ dans 500 mL (m_2) d'eau à 20°C ($c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$).
 - La température d'équilibre thermique de l'ensemble T_e = 22°C.
- Déterminer la chaleur massique (c) du titane.
- Résolution: $|Q_{\text{dégagée}}|$ par $|T_1| = |Q_{\text{reçue}}|$ par $|H_2O|$ \Rightarrow $|M_1.C.(T_e T_1)| = |M_2.C_{\text{eau}}.(T_e T_2)|$ $|T_e T_1| = |Q_{\text{reçue}}|$ $|T_e T_1| = |Q_{\text{reçue}}|$ $|T_e T_1| = |Q_{\text{reque}}|$ $|T_e T_1| = |Q_{$



PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

- C'est la loi de conservation de l'énergie totale.
- L'énergie peut être :
 - o Convertie d'une forme en une autre
 - o Transférée d'un système à un autre :
 - Soit sous forme de travail (W)
 - Soit sous forme de chaleur (Q)
- La quantité de chaleur totale reste toujours invariable

PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE		
	ÉNERGIE INTERNE (U)	
Énergie interne (U)	 Energie interne (U) = Fonction d'état Energie interne = énergie possédée par un système Représente la somme de toutes les formes d'énergie possibles Constitue une « réserve » d'énergie dont on ne mesurera que la variation :	
(0)	 Si un système effectuant une transformation entre deux états 1 et 2 échange : un travail : W_{1→2} une quantité de chaleur : Q_{1→2} ⇒ dU = δQ + δW = chaleur + travail 	
	W et Q ne sont pas des fonctions d'état	
	■ Dans le cas d'une transformation isochore (△V = 0) :	
Cas d'une transformation Isochore (V = cste)	 ΔU_{1→2} = Q_V ΔU = variation d'énergie interne Q_V = Quantité de chaleur dégagée ou absorbée à volume constant Unité : J.mol⁻¹ (ou kJ.mol⁻¹) mol⁻¹ signifie « par mole d'avancement de la réaction » 	



	PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE ENTHALPIE (H)	
Enthalpie (H)	 Enthalpie (H) = Fonction d'état ★★ Enthalpie = part énergétique obtenue sous forme d'énergie calorifique H = U + PV ⇒ ΔH = ΔU + Δ(PV) ΔH dépend uniquement de l'état initial et de l'état final du système et non du chemin suivi 	
Cas d'une transformation Isobare (P = cste)	 Dans le cas d'une transformation isobare (ΔP = 0): Δ_rH = Q_P	

PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE $ \textbf{RELATION ENTRE } \Delta_r \textbf{H et } \Delta_r \textbf{U} $		
Relations	$\Delta_{\rm r} H = \Delta_{\rm r} U + P.\Delta V$	 Δ_rH = variation d'enthalpie de la réaction (en J.mol⁻¹) Δ_rU = variation d'énergie interne de la réaction (en J.mol⁻¹) P = pression (en Pa) ΔV = V_{Produits} - V_{Réactifs} = variation de volume (en m³) Ne pas utiliser dans les exercices
Relations	$\Delta_{r}H = \Delta_{r}U + RT.\Delta n_{Gaz}$	 R = constante des gaz parfaits = 8,31 J.mol⁻¹.K⁻¹ T = température (en K) ∆n_{Gaz} = (n_{Gaz})_{Produits} - (n_{Gaz})_{Réactifs} n_{Gaz} : coefficient stoechiométrique du gaz dans l'équation de la réaction C'est la relation à utiliser dans les exercices.
Remarques	 La différence entre ΔH et ΔU Cas particulier où Δ_rH = Δ_r si la réaction ne prése si (n_{Gaz})_{Produits} = (n_{Gaz} 	vU : ente aucun constituant gazeux ★



PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE		
	VARIATION D'ENTHALPIE STANDARD (ΔH°)	
État standard	 Quel que soit l'état physique d'un composé, l'état standard correspond à une pression standard P° fixée à 1 bar = 10⁵ Pa A chaque température correspond un état standard particulier : il y a autant d'états standard que de températures T considérées. La température peut être quelconque et doit être précisée : le plus souvent les états standard sont définis à 298 K. La notion d'état standard d'un constituant à la température T n'implique pas que l'état physique de ce constituant soit le plus stable, à cette température. Exemple : à 50°C sous 1 bar, la phase stable de l'eau est l'eau liquide, mais on peut définir l'état standard, à cette température, des 3 phases : H₂O_{gazeuse} , H₂O_{solide} , H₂O_{liquide} 	
État standard de référence	 L'état standard de référence d'un élément à la température T est l'état standard du corps simple le plus stable, dans l'état physique le plus stable, à cette température. Convention internationale: La pression standard P°est égale à 1 bar = 10⁵ Pa La température T peut être quelconque et doit être précisée : le plus souvent elle est de 298 K Tous les gaz sont considérés comme parfaits Les corps sont purs et dans un état physique qui doit être précisé Si un solide a plusieurs formes allotropiques (= formes solides différentes d'un même composé), on choisit la variété la plus stable 	
Etat standard de référence à connaitre	■ Dans les conditions standard (P=1 bar ; T=298 K) : ○ l'état standard de référence du carbone est le graphite : C(graphite) = C(gr)★ = C(s) ★ ○ le dihydrogène est gazeux : H ₂ (g) ★ ★ ★ ○ le diazote est gazeux : N ₂ (g) ○ le difluor est gazeux : F ₂ (g) ○ le dichlore est gazeux : Cl ₂ (g) ★ ○ le dibrome est liquide : Br ₂ (I) ★ ○ le diiode est solide : I ₂ (s) ○ le soufre est solide : Na (s) ○ le cuivre est solide : Cu (s) ○ le zinc est solide : Zn (s) ★	



PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE APPLICATION AUX SYSTÈMES CHIMIQUES			
Variation d'enthalpie	 Calculs des chaleurs de réactions à press Une réaction chimique qui dégage (= liberéaction exothermique ★★Φ Une réaction qui absorbe (= reçoit) de la réaction endothermique ★★ Réaction Exothermique : Δ_rH° < 0 H	ère) de la chaleur présente un $\Delta_r H < 0$:	

	APPLICATION AUX SYSTÈMES CHIMIQUES VARIATION D'ENTHALPIE DE COMBUSTION (ΔcH)
Définition	C'est la variation d'enthalpie au cours d'une réaction de combustion : ΔcH
Réaction de Combustion	 Une réaction de combustion d'un composé contenant C, H, O, N est une réaction d'oxydation totale ★ par l'air (O₂ (g)) ★ avec dégagement de CO₂ (g) et/ou formation de H₂O (I) et/ou d'un autre composé gazeux. Elle s'écrit généralement :



APPLICATION AUX SYSTÈMES CHIMIQUES $ {\bf VARIATION~D'ENTHALPIE~STANDARD~DE~FORMATION~(} \Delta_f H^{\circ} {\bf)} $		
Définition	 C'est la variation d'enthalpie au cours de la réaction de formation, à pression constante, d'une mole d'un composé à partir des corps simples pris dans leur état standard de référence. ★ ★ Exemple 1 : C (gr) + O₂ (g) → CO₂ (g) : Δ_f H° (CO₂) = réaction de formation de CO₂ (g) ★ = réaction de combustion du C (gr) ★ = réaction d'oxydation du C (gr) Exemple 2 : H₂ (g) + ½ O₂ (g) → H₂O (I) : Δ_f H° (H₂O) = réaction de formation de H₂O (I) ★ = réaction de combustion du H₂ (g) ★ Savoir écrire et équilibrer une réaction de formation ★ ★ ★ 	
Corps purs	 Un corps pur est seul dans sa phase. Il est obtenu après séparation des substances d'un mélange. Il peut être : Un corps simple Un corps composé 	
Corps purs	Corps simple Un corps simple est constitué d'un seul type d'élément Exemples : O ₂ , H ₂ , C _(graphite) , Al,	
	Corps composé Un corps composé est constitué de plusieurs types d'éléments Exemples : CO ₂ , H ₂ O, NH ₃ ,	
$\Delta_f \pmb{H}^\circ$ d'un corps simple	• Variation d'enthalpie standard de formation d'un corps simple : $\Delta_f H^\circ \text{ (corps simple dans son \'etat standard de r\'ef\'erence)} = 0 \star \star \star$ • Cas particulier : $\Delta_f H^\circ \text{ (H}_3 O^+_{(aq)} = H^+_{(aq)}) = 0$	



APPLICATION AUX SYSTÈMES CHIMIQUES ENTHALPIE OU ÉNERGIE DE LIAISON ($\Delta_L H$ ou E_L) Elle correspond à l'apport d'énergie calorifique requis pour rompre une mole de liaison A-B à l'état gazeux. $\Delta_{L}H = E_{L}$ Elle est associée à la réaction suivante : A-B_(g) → A_(g) + B_(g) Conditions: A-B est à l'état gazeux Enthalpie \circ A et B sont des atomes isolés gazeux : O (g), H (g), C (g) ou énergie de liaison Elle est toujours positive: l'enthalpie des produits (A (g) et B (g)) est supérieure à $(\Delta_{\mathbf{L}}\mathbf{H} = \mathbf{E}_{\mathbf{L}})$ l'enthalpie du réactif (A-B_(g)) croissante Produits = A et B Absorption de chaleur Réactif = A - B $\Delta_1 H > 0$ Soit la réaction (1) : $H_2O_{(g)} \rightarrow 2 H_{(g)} + O_{(g)}$: $\Delta_r H = 927 \text{ kJ.mol}^{-1}$ Exemple \Rightarrow Energie d'une liaison O-H = $\Delta_L H$ = E_L = 927 / 2 = 463,5 kJ.mol⁻¹



DÉTERMINATION DES VARIATIONS D'ENTHALPIE		
Méthodes théoriques	 On déduit la variation d'enthalpie d'une réaction à partir d'autres variations d'enthalpie connues : Loi de Hess : méthode par combinaison d'équations les variations d'enthalpie relatives aux équations chimiques sont additives Loi de Hess : méthode par cycle thermodynamique La variation d'enthalpie d'une réaction est indépendante du nombre et de la nature des réactions intermédiaires Calcul d'une variation d'enthalpie de réaction à partir des énergies de liaisons 	

DÉTERMINATION DES VARIATIONS D'ENTHALPIE : MÉTHODES THÉORIQUES LOI DE HESS: MÉTHODE PAR COMBINAISON D'ÉQUATIONS <u>Exemple</u>: Calculer la variation d'enthalpie de la réaction (1) à partir des données ci-dessous: (1) : $A + B \rightarrow 2C$: $\Delta_r H^{\circ}_{(1)}$? (2): A + B \rightarrow 2D + 2E : $\Delta_r H^{\circ}_{(2)}$ (3) : $C \rightarrow D + E$: $\Delta_r H^{\circ}_{(3)}$ Méthode $A + B \rightarrow 2D + 2E : \Delta_r H^{\circ}_{(2)}$ (2) par $2D + 2E \rightarrow 2C$: $-2 \times \Delta_r H^{\circ}_{(3)}$ -2 x (3) combinaison d'équations $A + B \rightarrow 2C$: $\Delta_r H^{\circ}_{(1)}$? (1) ** $\Delta_r H^{\circ}_{(1)} = \Delta_r H^{\circ}_{(2)} - 2 \times \Delta_r H^{\circ}_{(3)} \star$ Remarque: chaque équation peut être multipliée par un nombre (positif ou négatif) si cela aide à retrouver l'équation inconnue. En revanche, il est impératif de multiplier son $\Delta_r H$ par le même nombre !




DÉTERMINATION DES VARIATIONS D'ENTHALPIE : MÉTHODES THÉORIQUES

LOI DE HESS

■ Loi de Hess:

 $\Delta_{\mathbf{r}}\mathbf{H}^{\circ} = \Sigma \, \mathbf{n}.\Delta_{f}\mathbf{H}^{\circ} \, (Produits) - \Sigma \, \mathbf{n}.\Delta_{f}\mathbf{H}^{\circ} (Réactifs)$

- Avec:
 - o $\Delta_r H^\circ$ = variation d'enthalpie standard de la réaction (le plus souvent en kJ.mol⁻¹)
 - o n = coeff. stoechiométrique de chaque produit et chaque réactif dans l'équation de la réaction
 - o $\Delta_f H^\circ$ = variation d'enthalpie standard de formation de chaque produit et chaque réactif de la réaction (le plus souvent **en kJ.mol**⁻¹)
- Elle se rapporte au cycle thermodynamique : ★




Loi de Hess Méthode Directe

Exemple: Calculer la variation d'enthalpie $\Delta_r H^{\circ}$ de la réaction (1) à partir des données: $\Delta_f H^{\circ}$ (PCl₃) et $\Delta_f H^{\circ}$ (PCl₅).

(1) :
$$PCl_{3(l)} + Cl_{2(g)} \rightarrow PCl_{5(s)} : \Delta_r H^{\circ}$$

Loi de Hess Méthode par cycle thermodynamique



Voie 1 = Voie 2

$$\Delta_f H^{\circ} (PCl_3) + \Delta_f H^{\circ} (Cl_2) + \Delta_r H^{\circ} = \Delta_f H^{\circ} (PCl_5)$$

 $\Rightarrow \Delta_r H^{\circ} = \Delta_f H^{\circ} (PCl_5) - \Delta_f H^{\circ} (PCl_3)$ car $\Delta_f H^{\circ} (Cl_2) = 0$ (corps simple)



DÉTERMINATION DES VARIATIONS D'ENTHALPIE : MÉTHODES THÉORIQUES


CALCUL D'UNE VARIATION D'ENTHALPIE DE RÉACTION À PARTIR DES ÉNERGIES DE LIAISONS

Pour une réaction où tous les réactifs et les produits sont gazeux :

$$\Delta_{\rm r} H^{\circ} = \sum E_{\rm L}$$
 (Réactifs) $-\sum E_{\rm L}$ Produits)

• Avec :

- \circ $\Delta_r H^\circ$ = variation d'enthalpie standard de la réaction (le plus souvent en kJ.mol⁻¹)
- E_L = énergie de liaison (le plus souvent **en kJ.mol**⁻¹)
- Elle se rapporte au cycle thermodynamique :



Calcul de $\Delta_r H^\circ$ à partir des énergies de liaisons $(E_L = \Delta_L H)$



DEUXIÈME ET TROISIÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE		
Critères de	■ Hypothèse de Berthelot (1860) : « Toutes les réactions spontanées sont exothermiques » $(\Delta_r H^\circ < 0)$	
	$_{\odot}$ Mais il existe des réactions endothermiques de changement d'état qui sont spontanées ($\Delta_r H^{^{\circ}}$ > 0)	
spontanéité d'une	 Hypothèse de Gibbs : « La spontanéité d'un processus chimique dépend de la variation d'énergie mais également d'un autre paramètre : l'entropie » 	
réaction	 Un processus spontané est un processus qui se déclenche sans qu'il y ait apport d'énergie en provenance d'une source extérieure 	
	 Un processus spontané dépend de : la variation d'enthalpie avec ΔH qui peut être négatif, positif ou nul la variation d'entropie ΔS 	

DEUXIÈME ET TROISIÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE L'ENTROPIE : S		
Définition	 L'entropie d'une substance est une mesure quantitative du désordre qui caractérise cette substance. Désordre ⇒ Entropie ⇒ Plus le désordre augmente, plus l'entropie d'un système est élevée, et moins le système peut fournir du travail. L'entropie s'exprime en J.mol⁻¹.K⁻¹ Entropie standard d'un composé = S° = entropie de ce composé dans son état standard (sous une pression de 1 bar) 	
Caractéristiques	 L'entropie (S) est une fonction d'état ★ Sa variation ne dépend pas du chemin suivi 	
A pression constante	Au cours d'une transformation spontanée réversible s'effectuant à pression constante : $\Delta S = \int_{Ti}^{Tf} \frac{dQ}{T} \text{avec T en K}$	



DEUXIÈME ET TROISIÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE ÉNONCÉS DES DEUXIÈME ET TROISIÈME PRINCIPES					
Deuxième Principe (= principe d'évolution)	 ■ Tout système <u>isolé</u> qui évolue spontanément voit son entropie augmenter. L'entropie ne se conserve pas (contrairement à l'énergie) △S = S_F - S_I > 0 ■ Pour un système <u>isolé</u>, une transformation spontanée qui aboutirait à une production d'entropie négative est impossible. 				
Troisième Principe	 L'entropie est associée au désordre : « pas de désordre, pas d'entropie » L'entropie molaire standard S° d'une substance parfaitement cristalline est nulle au zéro absolu soit T = 0 K ★ ★ ★ S° (T=0 K) = 0 				
Complément	 S est une grandeur toujours positive qui augmente avec la T° et est d'autant plus élevée que la matière est désorganisée : Pour un composé donné : S° (Gaz) > S° (Liquide) > S° (Solide) ★★ + il y a d'atomes dans une molécule, + l'entropie augmente + la masse molaire d'un atome augmente + l'entropie molaire standard S° augmente - Ex : gaz rares : S°(He) < S°(Ne) < S°(Ar) < S°(Kr) < S°(Xe) RQ : l'entropie molaire standard (S°) d'un corps simple dans son état standard de référence n'est pas nulle S°_{298 K} (H⁺) = 0 				



CALCUL DE LA VARIATION D'ENTROPIE						
Cas d'une Réaction Chimique	$\Delta_{\mathbf{r}}\mathbf{S}^{\circ} = \Sigma \upsilon \mathbf{S}^{\circ}_{\mathbf{Produits}} - \Sigma \upsilon \mathbf{S}^{\circ}_{\mathbf{R\'eactifs}} \bigstar \bigstar$ Avec υ = coefficients stæchiométriques					
Signe de ΔS	 Une transformation pour laquelle ΔS < 0 s'accompagne d'une diminution de désordre (S_{Produits} < S_{Réactifs}) ★ Une transformation pour laquelle ΔS > 0 s'accompagne d'une augmentation de désordre (S_{Produits} > S_{Réactifs}) ★ 					
Transformation à pression cste et T° variable	$\Delta S = \text{n.C}_{P}.\text{ln}\left(\frac{T_{F}}{T_{i}}\right) \bigstar \bigstar$ $\Delta S = \text{m.c.ln}\left(\frac{T_{F}}{T_{i}}\right) \bigstar \bigstar$ $\Delta S = \text{m.c.ln}\left(\frac{T_{F}}{T_{i}}\right) \bigstar \bigstar$ $n : \text{nombre de moles}$ $C_{P} : \text{capacité calorifique molaire en J.mol}^{-1}.K^{-1}$ $m : \text{masse en g}$ $c : \text{chaleur spécifique en J.g}^{-1}.K^{-1}$ $T_{i} \text{ et } T_{F} : \text{températures initiale et finale } \underline{\text{en } K}$					
Transformation avec changement d'état à T° constante	ΔS = n.L ★ ★ ■ ΔS : variation d'entropie en J.mol ⁻¹ .K ⁻¹ ■ n : nombre de moles ■ L : chaleur latente (ou ΔH) de changement d'état en J.mol ⁻¹ ■ T : température de changement d'état en K ■ La température reste constante pendant toute la durée du changement d'état ■ Lors d'une transition de phase (fusion, vaporisation), l'entropie augmente brusquement					



L'ENTHALPIE LIBRE G						
Définition	 L'enthalpie libre (G) est une fonction d'état appelée fonction de Gibbs. Elle représente la réserve de travail utile d'un système Elle s'exprime en J.mol⁻¹ ou en kJ.mol⁻¹ Fonction souvent utilisée pour savoir si une réaction est spontanée 					
Variation d'enthalpie libre standard à T constante	Δ _r G° : variation d'enthalpie libre standard en J.mol⁻¹ ou kJ.mol⁻¹ Δ _r G° : variation d'enthalpie standard en J.mol⁻¹ ou kJ.mol⁻¹ Δ _r S° : variation d'enthalpie standard en J.mol⁻¹.K⁻¹ ou kJ.mol⁻¹.K⁻¹ T : température en K Δ _r G° = Σ ν _P .Δ _f G° (Produits) − Σ ν _R .Δ _f G° (Réactifs) Δ _r G° : variation d'enthalpie libre standard en J.mol⁻¹ ou kJ.mol⁻¹ Δ _r G° : variation d'enthalpie libre standard de formation d'un composé à partir des corps simples pris dans leur état standard de référence en J.mol⁻¹ ou kJ.mol⁻¹ ν _P et ν _R = coefficients stœchiométriques des produits et des réactifs RQ : cette relation rappelle la loi de HESS					
Cas d'un corps simple	Par convention : Variation d'enthalpie libre standard de formation d'un corps simple : $\Delta_f \textbf{\textit{G}}^\circ \text{ (corps simple dans son \'etat standard de r\'ef\'erence)} = 0$					
Signe de $\Delta_{\mathbf{r}}\mathbf{G}^{^{\circ}}$	■ $\sin \Delta_{\bf r} {\bf G}^{\circ} < {\bf 0}$: réaction EXERGONIQUE $\bigstar \bigstar$ ■ $\sin \Delta_{\bf r} {\bf G}^{\circ} > {\bf 0}$: réaction ENDERGONIQUE $\bigstar \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $					
Remarque	■ La détermination d'un $\Delta_{\mathbf{r}}\mathbf{G}^{\circ}$ est possible par combinaison d'équation \bigstar					



L'ENTHALPIE LIBRE G CRITÈRES D'ÉVOLUTION D'UNE RÉACTION							
Critère énergétique d'une réaction	 Si ∆H < 0, la réaction est favorisée d'un point de vue énergétique ★ Si ∆H > 0, la réaction est défavorisée d'un point de vue énergétique ★ 						
Critère entropique d'une réaction	 Si ΔS > 0, la réaction est favorisée d'un point de vue entropique ★★ Si ΔS < 0, la réaction est défavorisée d'un point de vue entropique ★ 						
	Signe de ∆H	Signe de ∆S	Signe de ∆G	Conclusion			
Critère de	θ	Ф	θ	Réaction toujours spontanée			
spontanéité d'une réaction	⊕	θ	Φ	Réaction jamais spontanée ★★			
$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$	Ф	= ΔH – T.ΔS	⊕	θ	Spontanéité de la réaction dépend de la T° et des		
***		В	si : T.ΔS > ΔH	grandeurs relatives de ΔH et ΔS ★			
	Φ	Θ	Θ	Spontanéité de la réaction dépend de la T° et des			
			si : ΔH > T.ΔS	grandeurs relatives de ΔH et ΔS			



L'ENTHALPIE LIBRE G

CRITÈRES D'ÉVOLUTION D'UNE RÉACTION

Soit une réaction chimique d'équation : $\alpha A_{(g)} + \beta B_{(g)} \rightarrow \gamma C_{(g)} + \delta D_{(g)}$

$$\alpha A_{(g)} + \beta B_{(g)} \rightarrow \gamma C_{(g)} + \delta D_{(g)}$$

• $\Delta_{\mathbf{r}}\mathbf{G} = \Delta_{\mathbf{r}}\mathbf{G}^{\circ} + \mathbf{RT.ln} \mathbf{Q}$ avec Q le quotient de réaction

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{a_C^{\gamma} \cdot a_D^{\delta}}{a_A^{\alpha} \cdot a_D^{\beta}} \end{pmatrix}$$
 coefficients stoechiométriques en exposant

- a = activité du constituant, sans unité
 - o Solide: a =1 ○ Liquide: a = 1
 - O Gaz: $a = P_A (Pa)/10^5 Pa ou P_A (atm)/1 atm$
 - Soluté: a = concentration/C₀ avec C₀ = 1 mol.L⁻¹
- Sens 1 (\rightarrow) = sens direct
- Sens 2 (←) = sens indirect

Cas n°1: a = 1 et ln Q = 0

- Seul cas étudié en PASS
- Le signe de $\Delta_{\mathbf{r}}\mathbf{G}^{\circ}$ permet de prédire l'évolution de la réaction :
 - $\sin \Delta_r G^{\circ} < 0$: la réaction est spontanée dans le sens 1 (→) $\star \star \star \odot \odot$
 - $\sin \Delta_r G^{\circ} > 0$: la réaction est non-spontanée dans le sens 1 (→) mais, elle est spontanée dans le sens 2 (←) ★★★
 - si $\Delta_{\mathbf{r}}\mathbf{G}^{\circ} = \mathbf{0}$: réaction en équilibre $\star \star \star \diamond \diamond \diamond$

Cas n°2: $a \neq 1$ et $ln Q \neq 0$

- Non étudié en PASS
- Le signe de $\Delta_{\mathbf{r}}\mathbf{G}$ permet de prédire l'évolution de la réaction selon les mêmes critères que ci-dessus