本文由 <u>简悦 SimpRead</u> 转码, 原文地址 <u>www.imooc.com</u>

这一小节我们介绍一下 Docker 安装与运行,在开始之后,我们需要明白的时候,Docker 有两个版本:一个是商业版收费的:Enterprice Edition,一般简称 Docker EE;另一个是社区版,也就是Community Edition,一般简称为 Docker CE。

这里安装我们会介绍在 Linux 平台、Mac 平台、Windows 平台的安装。重点会介绍一下在 Linux 平台的安装,Linux 平台又会细分两个:Centos 和 Ubuntu。

1. Linux 安装

Linux 下安装 Docker 我们将主要介绍 Centos 和 Ubuntu 系统

Centos

我们这里的示例 OS 版本是 Centos 7.4,使用命令 1sb_release -a 可以看到系统版本。

LSB Version: :core-4.1-amd64:core-4.1-noarch

Distributor ID: CentOS

Description: CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)

Release: 7.4.1708 Codename: Core

在 Centos 下面安装我们可以采用两种安装方式,一种是 yum 安装,一种是下载 rpm 包进行安装。

yum 安装

yum 安装需要确保 yum 源里面含有 Docker 软件包,国内的话推荐使用阿里云的 yum 源。如果要查看自己的系统的 yum 源,可以在目录 /etc/yum.repos.d/ 下查看,下面是我自己的阿里云的 ecs 虚拟机 yum 源文件,包含两个部分:Centos-Base.repo 和 epel.repo 。内容分别如下

```
[base]
name=CentOS-$releasever
enabled=1
failovermethod=priority
baseurl=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
[updates]
name=CentOS-$releasever
enabled=1
failovermethod=priority
baseurl=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgkey=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
[extras]
name=CentOS-$releasever
enabled=1
failovermethod=priority
baseurl=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos/$releasever/extras/$basearch/
```

gpgcheck=1

gpgkey=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

[epel]

name=Extra Packages for Enterprise Linux 7 - \$basearch

enabled=1

failovermethod=priority

baseurl=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/epel/7/\$basearch

gpgcheck=0

gpgkey=http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL-7

使用阿里云的 yum 源安装 Docker 非常简单,强烈建议各位同学配置阿里云的 yum 源。安装使用下面一条命令即可:

执行完之后,可以通过如下命令查看 Docker 的版本:

client:

Version: 1.13.1 API version: 1.26

Package version:

Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker

daemon running?

这个输出表示 Docker 的版本是 1.13.1。细心的同学会注意到最后一句提示,是因为 Docker Daemon 进程还没有启动,启动命令如下:

或者:

systemctl start docker.service

启动完之后,我们就可以通过 docker 的命令来查看 Docker 是不是运行正常了,比如使用 docker images 查看本地所有的镜像。如下输出是正常的。

REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED

SIZE

下载 rpm 包安装

Index of linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/

```
../
containerd.io-1.2.0-1.2.beta.2.el7.x86_64.rpm
containerd.io-1.2.0-2.0.rc.0.1.el7.x86_64.rpm
containerd.io-1.2.0-2.2.rc.2.1.el7.x86_64.rpm
containerd.io-1.2.0-3.el7.x86_64.rpm
containerd.io-1.2.10-3.2.el7.x86 64.rpm
containerd.io-1.2.2-3.3.el7.x86_64.rpm
containerd.io-1.2.2-3.el7.x86_64.rpm
containerd.io-1.2.4-3.1.el7.x86_64.rpm
containerd.io-1.2.5-3.1.el7.x86_64.rpm
containerd.io-1.2.6-3.3.el7.x86_64.rpm
docker-ce-17.03.0.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
docker-ce-17.03.1.ce-1.el7.centos.x86 64.rpm
docker-ce-17.03.2.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
docker-ce-17.03.3.ce-1.el7.x86 64.rpm
docker-ce-17.06.0.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
docker-ce-17.06.1.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
docker-ce-17.06.2.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
docker-ce-17.09.0.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
docker-ce-17.09.1.ce-1.el7.centos.x86 64.rpm
docker-ce-17.12.0.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
docker-ce-17.12.1.ce-1.el7.centos.x86 64.rpm
docker-ce-18.03.0.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
docker-ce-18.03.1.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
docker-ce-18.06.0.ce-3.el7.x86_64.rpm
docker-ce-18.06.1.ce-3.el7.x86_64.rpm
docker-ce-18.06.2.ce-3.el7.x86_64.rpm
docker-ce-18.06.3.ce-3.el7.x86_64.rpm
docker-ce-18.09.0-3.el7.x86_64.rpm
docker-ce-18.09.1-3.el7.x86_64.rpm
docker-ce-18.09.2-3.e17.x86_64.rpm
docker-ce-18.09.3-3.e17.x86_64.rpm
docker-ce-18.09.4-3.el7.x86_64.rpm
docker-ce-18.09.5-3.el7.x86 64.rpm
docker-ce-18.09.6-3.el7.x86_64.rpm
docker-ce-18.09.7-3.el7.x86 64.rpm
docker-ce-18.09.8-3.e17.x86_64.rpm
docker-ce-18.09.9-3.el7.x86 64.rpm
docker-ce-19.03.0-3.e17.x86_64.rpm
docker-ce-19.03.1-3.el7.x86 64.rpm
```

```
2019-10-18 21:56:46 22.1 MiB
2019-10-18 21:56:46 22.1 MiB
2019-10-18 21:56:46 22.1 MiB
2019-10-18 21:56:46 23.1 MiB
2019-10-18 21:56:47 22.1 MiB
2019-10-18 21:56:47 22.1 MiB
2019-10-18 21:56:47 22.1 MiB
2019-10-18 21:56:47 22.1 MiB
2019-10-18 21:56:47 25.9 MiB
2019-10-18 21:56:47 18.6 MiB
2019-10-18 21:56:47 18.6 MiB
2019-10-18 21:56:47 18.6 MiB
2019-10-18 21:56:47 18.6 MiB
2019-10-18 21:56:47 20.6 MiB
2019-10-18 21:56:48 20.6 MiB
2019-10-18 21:56:48 20.6 MiB
2019-10-18 21:56:48 21.1 MiB
2019-10-18 21:56:48 21.1 MiB
2019-10-18 21:56:48 30.4 MiB
2019-10-18 21:56:49 30.4 MiB
2019-10-18 21:56:49 34.6 MiB
2019-10-18 21:56:49 34.6 MiB
2019-10-18 21:56:49 40.7 MiB
2019-10-18 21:56:49 40.7 MiB
2019-10-18 21:56:50 40.7 MiB
2019-10-18 21:56:50 40.7 MiB
2019-10-18 21:56:50 18.7 MiB
2019-10-18 21:56:50 18.7 MiB
2019-10-18 21:56:51 18.7 MiB
2019-10-18 21:56:52 18.7 MiB
2019-10-18 21:56:52 21.2 MiB
2019-10-18 21:56:52 24.3 MiB
2019-10-18 21:56:52 24.3 MiB
```

其中 containerd 和 docker-ce-cli 是 docker-ce 安装的前置条件,也就是要安装 docker-ce,需要先安装 containerd 和 docker-ce-cli。版本之间保证 docker-ce 和 docker-ce-cli 的版本一致,containerd 的版本尽可能新就 ok。下载到本地之后,使用 yum 安装。

```
yum install <pkg_name>.rpm
```

我这里选的版本是:

- docker-ce-cli-19.03.5-3.el7.x86_64.rpm
- containerd.io-1.2.6-3.3.el7.x86_64.rpm
- docker-ce-19.03.5-3.el7.x86_64.rpm

按上面的顺序安装之后启动 docker

```
systemctl start docker.service
```

我们看一下 docker version:

```
Client: Docker Engine - Community

Version: 19.03.5

API version: 1.40

Go version: gol.12.12

Git commit: 633a0ea

Built: Wed Nov 13 07:25:41 2019

OS/Arch: linux/amd64

Experimental: false
```

Server: Docker Engine - Community

Engine:

Version: 19.03.5

API version: 1.40 (minimum version 1.12)

Go version: go1.12.12 Git commit: 633a0ea

Built: Wed Nov 13 07:24:18 2019

OS/Arch: linux/amd64

Experimental: false

containerd:

Version: 1.2.6

GitCommit: 894b81a4b802e4eb2a91d1ce216b8817763c29fb

runc:

Version: 1.0.0-rc8

GitCommit: 425e105d5a03fabd737a126ad93d62a9eeede87f

docker-init:

Version: 0.18.0 GitCommit: fec3683

这个要比阿里云的 Yum 源中的 Docker 版本高很多,如果需要新的版本的 feature 的话,建议自己下载对应的 rpm 包进行安装。

Ubuntu

我们知道 ubuntu 的包管理是通过 apt-get 来做的,但是默认的 apt-get 里面是没有包含 docker 的软件包的,我们需要将 Docker 的官方仓库加进来。

apt-get 安装

更新 ubuntu 的 apt 源索引

安装包允许 apt 通过 HTTPS 使用仓库

```
sudo apt-get install \
   apt-transport-https \
   ca-certificates \
   curl \
   software-properties-common
```

添加 Docker 官方 GPG key

```
curl -fssL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
```

设置 Docker 稳定版仓库

```
sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
```

添加仓库后,更新 apt 源索引

安装 Docker CE, 不如过不输入 Version,则默认安装最新版本

```
sudo apt-get install docker-ce=<VERSION>
```

启动 Docker

```
systemctl start docker.service
```

使用这种方式安装的最大劣势就是 Docker 官方仓库和我们国内的机器网速捉急,相比之下将 deb 包下载到本地再进行安装往往是一种更好的安装方式。

deb 软件包安装

Index of linux/ubuntu/dists/artful/pool/stable/amd64/

```
      docker-ce 17.12.0-ce-0-ubuntu amd64.deb
      2018-06-08 17:59:05 28.4 MiB

      docker-ce 17.12.1-ce-0-ubuntu amd64.deb
      2018-06-08 17:59:05 28.4 MiB

      docker-ce 18.03.0-ce-0-ubuntu amd64.deb
      2018-06-08 17:59:05 32.3 MiB

      docker-ce 18.03.1-ce-0-ubuntu amd64.deb
      2018-06-08 17:59:06 32.3 MiB

      docker-ce 18.06.0-ce-3-0-ubuntu amd64.deb
      2018-06-08 22:51:33 38.3 MiB

      docker-ce 18.06.1-ce-3-0-ubuntu amd64.deb
      2018-07-18 22:51:33 38.4 MiB

      docker-ce 18.06.2-ce-3-0-ubuntu amd64.deb
      2019-02-11 18:11:11 38.3 MiB

      docker-ce 18.06.3-ce-3-0-ubuntu amd64.deb
      2019-02-21 17:34:21 38.3 MiB
```

然后我们选择一个 docker-ce 版本,直接本地安装即可。

```
sudo dpkg -i <deb pkg name>
```

2. Mac 安装

• stable: 稳定版


• edge: 最新的 release, 稳定性不保障

Edge channel Stable channel This installer is fully baked and tested. This is the best This installer provides the latest Edge release of Docker for channel to use if you want a reliable platform to work Mac and Engine, and typically offers new features in with. These releases follow the Docker Engine stable development. Use this channel if you want to get releases. experimental features faster, and can weather some instability and bugs. We collect all usage data on Edge On this channel, you can select whether to send usage releases across the board. statistics and other data. Edge builds are released once per month. Stable builds are released once per quarter. Get Docker for Mac (Stable) Get Docker for Mac (Edge)

然后我们通过上图中 "Get Docker for Mac" 链接获取 dmg 安装文件。

启动 Docker

启动,找到你的 Application 中的下面这个 Docker 图标,点击运行即可。



启动之后,我们可以在导航栏上发现这么一个小图标,就表示 Docker 运行成功了。



3. Windows 安装

}