# 10강. 가상 메모리 II


방송대 컴퓨터과학과 김진욱 교수



# 목차

01 다양한 페이지 교체기법

02 프로세스별 페이지 집합 관리




# 다양한 페이지 교체기법

#### 응페이지 교체기법

#### ■ 페이지 교체기법

- 모든 페이지 프레임이 사용되고 있을 때 새로 적재되어야 할 페이지를 위하여 어느 페이지를 교체할 것인가를 결정
- 교체 대상 선택 → 보조기억장치에 보관 → 새로운 페이지를 적재






#### 응페이지 교체기법

#### ■ 페이지 교체기법


- 모든 페이지 프레임이 사용되고 있을 때 새로 적재되어야 할 페이지를 위하여 어느 페이지를 교체할 것인가를 결정
- 교체 대상 선택 → 보조기억장치에 보관 → 새로운 페이지를 적재



#### 응페이지 교체기법

#### ■ 페이지 교체기법

- 모든 페이지 프레임이 사용되고 있을 때 새로 적재되어야 할 페이지를 위하여 어느 페이지를 교체할 것인가를 결정
- 교체 대상 선택 → 보조기억장치에 보관 → 새로운 페이지를 적재



# 응교체 대상 선택

#### ■ 최적화의 원칙

- 앞으로 가장 오랫동안 사용되지 않을 페이지를 교체 대상으로 선택
- 이론적으로는 최적이나 미래를 예측할 수 없어 실현 불가능

#### ■ 선택을 위한 기본 정책

• 대체로 좋은 결론을 내리면서 시간 및 공간의 오버헤드가 적은 방법

# ■ 교체 제외 페이지

• 페이징을 위한 슈퍼바이저 코드 영역, 보조기억장치 드라이버 영역, 입출력장치를 위한 데이터 버퍼 영역 등


#### 응페이지 교체 알고리즘

- FIFO 페이지 교체기법
- LRU 페이지 교체기법
- LFU 페이지 교체기법
- NUR 페이지 교체기법
- 2차 기회 페이지 교체기법
- 클럭 페이지 교체기법
- 워킹세트 알고리즘, PFF 알고리즘

#### 응FIFO (First-In First-Out) 페이지 교체기법


■ 메모리 내에 가장 오래있었던 페이지를 교체








■ 메모리 내에 가장 오래있었던 페이지를 교체




## 응FIFO (First-In First-Out) 페이지 교체기법

■ 메모리 내에 가장 오래있었던 페이지를 교체



■ 메모리 내에 가장 오래있었던 페이지를 교체



#### **%FIFO (First-In First-Out) 페이지 교체기법**

- 메모리 내에 가장 오래있었던 페이지를 교체
- 구현: FIFO 큐 이용

#### ■ 단점

- 오래 전에 적재되어 반복적으로 사용되는 페이지가 교체될 수 있음
- Belady의 이상현상 발생
  - ➡ 프로세스에 더 많은 수의 페이지 프레임을 할당할 경우 오히려 페이지 부재가 더 많이 발생할 수 있는 현상

#### **%FIFO (First-In First-Out) 페이지 교체기법**

#### ■ Belady의 이상현상 예




#### **%LRU (Least Recently Used) 페이지 교체기법**

- 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체
- 구현: 참조시간 이용 또는 리스트 이용

시간	2	3	4	5	6	7
참조 A 페이지	В	Α	С	Α	С	D

#### **CANTION OF SEASON SEA**

- 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체
- 구현: 참조시간 이용 또는 리스트 이용




#### **&LRU (Least Recently Used) 페이지 교체기법**

- 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체
- 구현: 참조시간 이용 또는 리스트 이용

시간	2	3	4	5	6	7
참조 <sub>A</sub> 페이지	В	A	С	A	С	D

- □ 리스트의 끝에 있는 페이지를 교체

- 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체
- 구현: 참조시간 이용 또는 리스트 이용



- 리스트의 끝에 있는 페이지를 교체

- 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체
- 구현: 참조시간 이용 또는 리스트 이용

- ■특징
  - Belady의 이상현상 발생하지 않음
  - 많은 경우 최적화 원칙에 근사한 선택을 함
  - 국부성(locality)에 기반
    - → 어느 한순간에 특정 부분을 집중적으로 참조

♥ 시간 국부성

현재 참조된 기억장소는 가까운 미래에도 계속 참조될 가능성이 높음

♥ 공간 국부성

하나의 기억장소가 참조되면 근처의 기억장소가 계속 참조될 가능성이 높음

- 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체
- 구현: 참조시간 이용 또는 리스트 이용

- ■특징
  - Belady의 이상현상 발생하지 않음
  - 많은 경우 최적화 원칙에 근사한 선택을 함
  - 국부성(locality)에 기반
    - ➡ 어느 한순간에 특정 부분을 집중적으로 참조

- 단점
  - 경험적 판단이 맞지 않는 상황도 존재
  - 막대한 오버헤드


#### **%LFU (Least Frequently Used) 페이지 교체기법**

- 참조된 횟수가 가장 적은 페이지를 교체
- 구현: 참조횟수 이용

시간 ㅣ	2	3	4	5	6	7
참조 A 페이지	В	Α	С	Α	С	D

#### **%LFU (Least Frequently Used) 페이지 교체기법**

- 참조된 횟수가 가장 적은 페이지를 교체
- 구현: 참조횟수 이용



- 참조횟수가 가장 적은 페이지를 교체

## **%LFU (Least Frequently Used) 페이지 교체기법**


- 참조된 횟수가 가장 적은 페이지를 교체
- 구현: 참조횟수 이용

#### ■ 단점

- 가장 최근에 메모리로 옮겨진 페이지가 교체될 가능성 높음
- 초기에 매우 많이 사용된 후 더 이상 사용되지 않는 페이지는 교체가능성 낮음
- 막대한 오버헤드


#### **NUR (Not Used Recently) 페이지 교체기법**

- 참조 여부와 수정 여부에 따른 우선순위에 따라 적합한 페이지를 교체
- 구현: 페이지마다 참조 비트 r과 수정 비트 m 이용



#### 응NUR (Not Used Recently) 페이지 교체기법

- 참조 여부와 수정 여부에 따른 우선순위에 따라 적합한 페이지를 교체
- 구현: 페이지마다 참조 비트 r과 수정 비트 m 이용



# 응NUR (Not Used Recently) 페이지 교체기법


- 참조 여부와 수정 여부에 따른 우선순위에 따라 적합한 페이지를 교체
- 구현: 페이지마다 참조 비트 r과 수정 비트 m 이용

#### ■특징

- 적은 오버헤드로 적절한 성능을 낼 수 있음
- LRU와 유사하면서도 실제로 자주 쓰임
- 동일 그룹 내에서의 선택은 무작위
- 모든 참조 비트 r을 주기적으로 0으로 변경

 FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체

■ 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용



 FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체

■ 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용



페이지 B 참조

 FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체

■ 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용



페이지 C 참조

 FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체

■ 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용

- 교체 대상 선택 방법
  - l) 큐의 선두를 꺼내 참조 비트 조사
  - 2) 참조 비트가 0이면 교체 대상으로 선택
  - 3) 참조 비트가 이면 0으로 바꿔 큐의 뒤에 넣음




페이지 C 참조

 FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체

■ 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용

- 교체 대상 선택 방법
  - l) 큐의 선두를 꺼내 참조 비트 조사
  - 2) 참조 비트가 0이면 교체 대상으로 선택
  - 3) 참조 비트가 이면 0으로 바꿔 큐의 뒤에 넣음



 FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체

■ 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용

- 교체 대상 선택 방법
  - l) 큐의 선두를 꺼내 참조 비트 조사
  - 2) 참조 비트가 0이면 교체 대상으로 선택
  - 3) 참조 비트가 이면 0으로 바꿔 큐의 뒤에 넣음



페이지 C 참조

 FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체

■ 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용


- 교체 대상 선택 방법
  - l) 큐의 선두를 꺼내 참조 비트 조사
  - 2) 참조 비트가 0이면 교체 대상으로 선택
  - 3) 참조 비트가 이면 0으로 바꿔 큐의 뒤에 넣음



페이지 C 참조

- FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체
- 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용

- 교체 대상 선택 방법
  - l) 큐의 선두를 꺼내 참조 비트 조사
  - 2) 참조 비트가 0이면 교체 대상으로 선택
  - 3) 참조 비트가 이면 0으로 바꿔 큐의 뒤에 넣음



 FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체

■ 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용

- 교체 대상 선택 방법
  - l) 큐의 선두를 꺼내 참조 비트 조사
  - 2) 참조 비트가 0이면 교체 대상으로 선택
  - 3) 참조 비트가 이면 0으로 바꿔 큐의 뒤에 넣음



페이지 C 참조

 FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체

■ 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용

- 교체 대상 선택 방법
  - l) 큐의 선두를 꺼내 참조 비트 조사
  - 2) 참조 비트가 0이면 교체 대상으로 선택
  - 3) 참조 비트가 이면 0으로 바꿔 큐의 뒤에 넣음




페이지 C 참조

## 응2차 기회 (second chance) 페이지 교체기법

 FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체

■ 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용

- 교체 대상 선택 방법
  - l) 큐의 선두를 꺼내 참조 비트 조사
  - 2) 참조 비트가 0이면 교체 대상으로 선택
  - 3) 참조 비트가 이면 0으로 바꿔 큐의 뒤에 넣음



## 응2차 기회 (second chance) 페이지 교체기법

- FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체
- 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용

- 교체 대상 선택 방법
  - l) 큐의 선두를 꺼내 참조 비트 조사
  - 2) 참조 비트가 0이면 교체 대상으로 선택
  - 3) 참조 비트가 이면 0으로 바꿔 큐의 뒤에 넣음



페이지 C 참조

## 응2차 기회 (second chance) 페이지 교체기법

 FIFO 페이지 교체기법과 참조 여부에 따른 우선순위를 고려하여 적합한 페이지를 교체

■ 구현: FIFO 큐와 참조 비트 이용


- 교체 대상 선택 방법
  - l) 큐의 선두를 꺼내 참조 비트 조사
  - 2) 참조 비트가 0이면 교체 대상으로 선택
  - 3) 참조 비트가 이면 0으로 바꿔 큐의 뒤에 넣음



페이지 C 참조


## 응클럭 (clock) 페이지 교체기법


- 2차 기회 페이지 교체를 원형 큐를 이용하여 구현한 것
- 교체가 필요한 경우 큐에서의 삭제 및 삽입 대신 포인터 이동으로 간단히 구현



## 응클럭 (clock) 페이지 교체기법

- 2차 기회 페이지 교체를 원형 큐를 이용하여 구현한 것
- 교체가 필요한 경우 큐에서의 삭제 및 삽입 대신 포인터 이동으로 간단히 구현






# 프로세스별 페이지 집합 관리

## 응프로세스별 페이지 집합 관리


- 프로세스별 페이지 집합
  - 프로세스마다 페이지 프레임에 적재된 페이지들의 집합
- 프로세스별 페이지 집합의 크기가 적은 경우
  - 메모리에 적재할 수 있는 프로세스의 수 많아짐 → 시스템 처리량 증대
  - 각 프로세스별 페이지 부재 많아짐 → 성능 저하
- 페이지 집합 관리 알고리즘
  - 워킹세트 알고리즘
  - PFF 알고리즘

- 워킹세트(working set)
  - 하나의 프로세스가 자주 참조하는 페이지의 집합
  - 워킹세트 W(t, w): 시간 t-w로부터 시간 t까지의 프로세스 시간 간격 동안 참조된 페이지의 집합




- 프로세스 시간:그 프로세스가 CPU를 점유하고 있는 시간
- **♡** *t*: 현재 시간
- ☆ W: 워킹세트 윈도 크기

- 데닝(Denning)이 제안
- 페이지 부재 비율을 감소시키기 위한 방법
- 원칙: 실행 중인 프로그램의 워킹세트를 메모리에 유지(국부성)
- 프로세스가 실행됨에 따라 워킹세트의 크기는 변함



- 데닝(Denning)이 제안
- 페이지 부재 비율을 감소시키기 위한 방법
- 원칙: 실행 중인 프로그램의 워킹세트를 메모리에 유지(국부성)
- 프로세스가 실행됨에 따라 워킹세트의 크기는 변함



- 운영체제는 충분한 여분의 프레임이 존재하면 새로운 프로세스를 실행시킴
- 반대로 프레임이 부족해지면
  가장 우선순위가 낮은 프로세스를 일시적으로 중지시킴
- 워킹세트가 메모리에 유지되지 못하는 경우
  - 쓰래싱 유발 가능
    - ♥ 쓰래싱(thrashing)

페이지 부재가 비정상적으로 많이 발생하여 프로세스 처리보다 페이지 교체에 너무 많은 시간을 소비하여 시스템 처리량이 급감하는 현상

#### ■ 문제점

- 과거를 통해 미래를 예측하는 것이 정확하지 않음
- 워킹세트를 정확히 알아내고 이를 계속적으로 업데이트하는 것이 현실적으로 어려움
- 워킹세트 윈도의 크기 w의 최적 값을 알기 어려우며 이 역시 변화할 수 있음

## **%PFF (Page Fault Frequency) 알고리즘**

- 프로세스의 상주 페이지 세트를 변경하며 관리
- 페이지 부재가 발생할 때 빈도를 계산하여 상한과 하한을 벗어나는 경우에만 변경
- 페이지 부재 빈도
  - 두 페이지 부재가 일어난 사이의 시간의 역수
- 운영체제는 프레임의 여분 상황에 따라 새로운 프로세스 추가 및 중지 결정

♦ 상주 페이지 세트

프로세스가 페이지 부재 때문에 멈추게 되는 빈도에 기초한 페이지 세트



강의를 마쳤습니다.

다음시간에는 **||강. 장치 관리**