C++ 读写锁

任心愿

pthread_rwlock_t 读写锁函数说明

读写锁

索引:

1. 初始化一个读写锁 pthread rwlock init

2. 读锁定读写锁 pthread_rwlock_rdlock

3. 非阻塞读锁定 pthread_rwlock_tryrdlock

4. 写锁定读写锁 pthread_rwlock_wrlock

5. 非阻塞写锁定 pthread_rwlock_trywrlock

6. 解锁读写锁 pthread_rwlock_unlock

7. 释放读写锁 pthread_rwlock_destroy

具有强读者同步和强写者同步两种形式:

强读者同步: 当写者没有进行写操作, 读者就可以访问;

强写者同步: 当所有写者都写完之后,才能进行读操作,读者需要最新的信息,一些实时性较高的系统可能会用到该所,比如定票之类的。

读写锁使用规则: 1、只要没有写模式下加锁,任意线程都可以进行读模式下的加锁; 2、只有读写锁处于不加锁状态时,才能进行写模式下的加锁。

读写锁的属性设置

```
1.
    /* 初始化读写锁属性对象 */
2.
   int pthread_rwlockattr_init (pthread_rwlockattr_t *__attr);
3.
4.
    /* 销毁读写锁属性对象 */
5.
    int pthread_rwlockattr_destroy (pthread_rwlockattr_t *__attr);
6.
7.
    /* 获取读写锁属性对象在进程间共享与否的标识*/
8.
    int pthread_rwlockattr_getpshared (__const pthread_rwlockattr_t * __restrict __attr,
9.
                          int *__restrict __pshared);
10.
11. /*设置读写锁属性对象,标识在进程间共享与否 */
12. int pthread_rwlockattr_setpshared (pthread_rwlockattr_t *_attr, int __pshared);
```

读写锁的使用

[cpp] view plain copy

```
1.
    /* 读模式下加锁 */
   int pthread_rwlock_rdlock (pthread_rwlock_t *__rwlock);
3.
4.
    /* 非阻塞的读模式下加锁 */
5.
    int pthread_rwlock_tryrdlock (pthread_rwlock_t *__rwlock);
6.
7.
    #ifdef USE XOPEN2K
8.
   /* 限时等待的读模式加锁 */
9.
    int pthread_rwlock_timedrdlock (pthread_rwlock_t *__restrict __rwlock,
10.
                  __const struct timespec *__restrict __abstime);
11. # endif
12.
13. /* 写模式下加锁 */
14. int pthread_rwlock_wrlock (pthread_rwlock_t *__rwlock);
15.
16. /* 非阻塞的写模式下加锁 */
```

17. int pthread_rwlock_trywrlock (pthread_rwlock_t *__rwlock);

```
18.

19. #ifdef _USE_XOPEN2K

20. /*限时等待的写模式加锁*/

21. int pthread_rwlock_timedwrlock (pthread_rwlock_t *_restrict _rwlock,

22. __const struct timespec *_restrict _abstime);

23. #endif

24.

25. /*解锁*/
```

(1) pthread rwlock rdlock()系列函数

26. int pthread_rwlock_unlock (pthread_rwlock_t *__rwlock);

pthread_rwlock_rdlock()用于以读模式即共享模式获取读写锁,如果读写锁已经被某个线程以写模式占用,那么调用线程就被阻塞。在实现读写锁的时候可以对共享模式下锁的数量进行限制(目前不知如何限制)。

pthread_rwlock_tryrdlock()和 pthread_rwlock_rdlock()的唯一区别就是,在无法获取读写锁的时候,调用线程不会阻塞,会立即返回,并返回错误代码 EBU SY。

pthread_rwlock_timedrdlock()是限时等待读模式加锁,时间参数 struct time spec * __restrict __abstime 也是绝对时间,和条件变量的 pthread_cond_time dwait()使用基本一致,具体可以参考 pthread_cond_timedwait() 3条件变量的使用

(2) pthread_rwlock_wrlock()系列函数

pthread_rwlock_wrlock()用于写模式即独占模式获取读写锁,如果读写锁已经被其他线程占用,不论是以共享模式还是独占模式占用,调用线程都会进入阻塞状态。

pthread_rwlock_trywrlock()在无法获取读写锁的时候,调用线程不会进入睡眠,会立即返回,并返回错误代码EBUSY。

pthread_rwlock_timedwrlock()是限时等待写模式加锁,也和条件变量的pthread_cond_timedwait()使用基本一致,具体可以参考pthread_cond_timedwait()3条件变量的使用。

(3) pthread_rwlock_unlock()

无论以共享模式还是独占模式获得的读写锁,都可以通过调用 pthread_rwlock_unlock()函数进行释放该读写锁。

总结(转):

互斥锁与读写锁的区别:

当访问临界区资源时(访问的含义包括所有的操作:读和写),需要上互斥锁;

当对数据(互斥锁中的临界区资源)进行读取时,需要上读取锁,当对数据进行写入时,需要上写入锁。

读写锁的优点:

对于读数据比修改数据频繁的应用,用读写锁代替互斥锁可以提高效率。因为使用互斥锁时,即使是读出数据(相当于操作临界区资源)都要上互斥锁,而采用**读写锁,则可以在任一时刻允许多个读出者存在,提高了更高的并发度,同时在某个写入者修改数据期间保护该数据,以免任何其它读出者或写入者的干扰。**

读写锁描述:

获取一个读写锁用于读称为共享锁,获取一个读写锁用于写称为独占锁,因此这种对于某个给定资源的共享访问也称为共享-独占上锁。

有关这种类型问题(多个读出者和一个写入者)的其它说法有读出者与写入者问题以及多读出者-单写入者锁。