

Antes de empezar: cerrá NukeStudio, Hiero y Nuke. Si quedan abiertos bloquean los archivos y la instalación puede fallar o quedar a medias.

Instalación automática

Extraé el `.zip` completo en cualquier carpeta. El instalador y la carpeta `Startup` tienen que quedar juntos.

Windows

- Doble clic en `installer_win.bat`.

macOS

- Abrió la Terminal en la carpeta donde extrajiste el `.zip`.
- Ejecutá:

```
bash installer_mac.sh
```

- Va con `bash` adelante a propósito: así funciona igual si el `.sh` viajó sin permiso de ejecución adentro del `.zip`, que da *Permission denied*.

Qué hace el instalador

HieroTools no es un plugin de Nuke. Instala dos items sueltos dentro de `~/ .nuke/python/startup/` (en Windows, `%USERPROFILE%\ .nuke\python\startup`):

- `LGA_HieroTools_Startup.py` — el arranque.
- `LGA_HieroTools/` — la carpeta con las herramientas.

Si ya había una instalación previa, guarda backup como `LGA_HieroTools_Startup.py.bak` y `LGA_HieroTools_backup`.

Además **agrega una línea al final de tu `init.py`**, si todavía no está:

```
nuke.pluginAddPath("./python/startup/LGA_HieroTools/LGA_NKS_NukeInit")
```

Sirve para que Nuke Studio deje de imprimir en la consola un aviso `Can't restore panel 'com.lega....'` por cada panel de HieroTools al arrancar. No cambia nada más del archivo, y antes de tocarlo guarda una copia en `~/ .nuke/LGA_init_backups/`. Si no querés esa línea, comentala con `#`: el instalador no la vuelve a agregar.

Instalación manual

Si preferís hacerlo a mano, o el instalador falla, copió los dos items de la carpeta `Startup` dentro de `~/ .nuke/python/startup/` y agregá esa misma línea al `init.py` de tu carpeta `.nuke`. HieroTools funciona igual sin ella: solo vuelven los avisos de la consola.

Documentación completa de cada herramienta y actualizaciones en github.com/legandrop/LGA_HieroTools