



**Antes de empezar:** cerrá Nuke, NukeStudio y Hiero. Si quedan abiertos la instalación puede fallar o quedar a medias.

## Instalación automática

Extraé el `.zip` completo en cualquier carpeta. El instalador y la carpeta `LGA_ToolPack-B` tienen que quedar juntos.

### Windows

- Doble clic en `installer_win.bat`.

### macOS

- Abrió la Terminal en la carpeta donde extrajiste el `.zip`.
- Ejecutá:

```
bash installer_mac.sh
```

- Va con `bash` adelante a propósito: así funciona igual si el `.sh` viajó sin permiso de ejecución adentro del `.zip`, que da *Permission denied*.

## Qué hace el instalador

- Verifica que no haya procesos de Foundry abiertos.
- Copia el pack a `~/ .nuke/LGA_ToolPack-B` (en Windows, `%USERPROFILE%\ .nuke`). Si no encuentra la carpeta `.nuke` te deja indicar otra ruta.
- Si ya había una versión instalada, la renombra a `LGA_ToolPack-B_backup` y te la deja ahí para que puedas volver atrás. La borra sola en la instalación siguiente.
- Agrega la línea necesaria a `init.py`, guardando antes una copia numerada en `~/ .nuke/LGA_init_backups/`, con el nombre del pack que la generó.

## Instalación manual

Si preferís hacerlo a mano, o el instalador falla:

- Copiá la carpeta `LGA_ToolPack-B` a `~/ .nuke` (`%USERPROFILE%\ .nuke` en Windows), de modo que quede `~/ .nuke/LGA_ToolPack-B/` con `menu.py`, `py/` y el resto adentro.
- Con un editor de texto, agregá esta línea al archivo `init.py` que está dentro de la carpeta `.nuke`:

```
nuke.pluginAddPath('./LGA_ToolPack-B')
```

## Activar y desactivar herramientas

Antes de abrir Nuke por primera vez podés editar el `Enabled.default.ini` que viene adentro del pack. Por defecto están todas en `True`; las que pases a `False` no se muestran en el menú y ni siquiera se cargan.

La primera vez que abris Nuke esa configuración se copia a tu carpeta de usuario, en `%APPDATA%\LGA_ToolPack_B\Enabled.ini` (en macOS, bajo `~/Library/Application Support`). De ahí en más el archivo del pack ya no es el lugar donde cambiarlo: se hace desde el menú **TP2 > Enable Tools**, y las actualizaciones no lo pisan.

Documentación completa de cada herramienta y actualizaciones en [github.com/legandrop/LGA\\_ToolPack\\_B-for\\_Nuke](https://github.com/legandrop/LGA_ToolPack_B-for_Nuke)