



Antes de empezar: cerrá Nuke, NukeStudio y Hiero. Si quedan abiertos la instalación puede fallar o quedar a medias.

Instalación automática

Extraé el `.zip` completo en cualquier carpeta. El instalador y la carpeta `LGA_ToolPack-Layout` tienen que quedar juntos.

Windows

- Doble clic en `installer_win.bat`.

macOS

- Abrió la Terminal en la carpeta donde extrajiste el `.zip`.
- Ejecutá:

```
bash installer_mac.sh
```

- Va con `bash` adelante a propósito: los `.sh` pierden el permiso de ejecución al viajar dentro del `.zip`, así que `./installer_mac.sh` daría *Permission denied*.

Qué hace el instalador

- Verifica que no haya procesos de Foundry abiertos.
- Copia el pack a `~/ .nuke/LGA_ToolPack-Layout` (en Windows, `%USERPROFILE%\ .nuke`). Si no encuentra la carpeta `.nuke` te deja indicar otra ruta.
- Si ya había una versión instalada, la renombra a `LGA_ToolPack-Layout_backup` y al terminar te ofrece borrarla.
- Agrega la línea necesaria a `init.py`, guardando antes una copia numerada en `~/ .nuke/LGA_init_backups/`, con el nombre del pack que la generó.

Instalación manual

Si preferís hacerlo a mano, o el instalador falla:

- Copiá la carpeta `LGA_ToolPack-Layout` a `~/ .nuke` (`%USERPROFILE%\ .nuke` en Windows), de modo que quede `~/ .nuke/LGA_ToolPack-Layout/` con `menu.py`, `py/` y el resto adentro.
- Con un editor de texto, agregá esta línea al archivo `init.py` que está dentro de la carpeta `.nuke`:

```
nuke.pluginAddPath(' ./LGA_ToolPack-Layout')
```

Activar y desactivar herramientas

El pack permite activar o desactivar cada herramienta editando el archivo `_LGA_LayoutToolPack_Enabled.ini`. Por defecto están todas en `True`; las que se pasan a `False` se ocultan y evitan cargarse.

Para conservar la configuración entre actualizaciones, copiá ese `.ini` a la carpeta `~/ .nuke/`. Si existen los dos, tiene prioridad el de `~/ .nuke/`.

Documentación completa de cada herramienta y actualizaciones en github.com/legandrop/LGA_ToolPack_Layout-for_Nuke