Оглавление

Глава 1. Введение	3
Глава 2. Установка, обновление, удаление	4
2.1 Требования	4
2.2. Установка, обновление (БСП)	4
2.2.1 Установка	4
2.2.2 Обновление	4
2.3. Установка (для конфигураций без БСП)	4
Глава 3. Основной интерфейс	5
3.1 Основной интерфейс (работа с данными)	5
3.1.1 Описание окна программы	5
Глава 4. Работа с запросом	6
4.1 Редактирование текста запроса вручную	6
4.1.1 Функции форматирования	6
4.1.2 Вставка функций	6
4.1.3 Вставка предопределенных	7
4.1.4 Преобразование выделенного запроса во вложенный	7
4.1.5 Переход к месту ошибки в запросе	8
4.2 Редактирование запроса конструктором	9
4.2.1 Использование конструктора	9
4.2.2 Конструктор (выделенный текст)	9
4.3 Работа с параметрами	10
4.3.1 Получение параметров	10
4.3.2 Типы «Список», «Выражение»	10
4.3.3 Параметры с типом значения «Тип», «МоментВремени», «Уникальн	
4.3.4 Заполнение значений из других запросов	
4.3.5 Переименование параметра	
4.3.6 Помощь заполнения параметров	12
4.4 Пакетные запросы, временные таблицы	12
4.4.1 Просмотр результатов пакета (запросов временных таблиц)	12
4.4.2 Параметр запроса типа таблица значений	13
4.4.3 Автоматический вывод содержимого временной таблицы	14
4.4.4 Использование временных таблиц	14
4.5 Работа с результатом	14
4.5.1 Выделение значений NULL, Пустая ссылка и др	14

4.5.2 Чередование цветов строк, оптимальная ширина колонок14	
4.5.3 Примечание описание типа поля14	
4.5.4 Расшифровка таблицы значений15	
4.5.5 Ограничение количества выводимых строк15	
4.6 Импорт формата q1c16	
4.7 Генерация кода на встроенном языке16	
4.8 Структура запроса в виде дерева17	
4.9 Получение данных из отладки17	
4.10 Анализ плана запроса	
Глава 5. Прочие общие функции18	
5.1 Замер времени выполнение	
5.2 Работа с результатом	
5.2.1 Результат в отдельном окне	
5.2.2 Экспорт результата в Excel	
5.2.3 Выделение активизированной строки	
5.2.4 Сумма выделенных ячеек19	
5.3 Выполнение в фоне	
5.4 Сравнение текстов, результатов	
Список сокрашений	

Глава 1. Введение

Сложность разрабатываемых на платформе 1С продуктов растет для разработчиков просто необходим продвинутый инструментарий. Консоль запросов, СКД пожалуй самые распространённые инструменты после Конфигуратора.

Управляемая консоль отчетов в дальнейшем (УКО) нужна для разработки, отладки запросов и СКД в режиме 1С:Предприятие. Предназначена, для разработчиков конфигураций и специалистов по внедрению, для работы исключительно в управляемых формах интерфейс «Такси».

Глава 2. Установка, обновление, удаление

2.1 Требования

УКО подойдет для любой конфигурации, соответствующей требованиям:


- Режим совместимости 8.3.10 и выше
- Толстый, тонкий клиент (в веб-клиенте не доступно)
- Режим запуска «Управляемое приложение»
- Языки конфигурации: русский, английский, русский + английский

Ограничений на требуемый профиль безопасности нет (в клиент-серверном варианте работы).

2.2. Установка, обновление (БСП)

2.2.1 Установка

Открываем окно расширений Администрирование - Печатные формы отчеты и обработки — Расширения



Нажимаем кнопку «Добавить» в диалоге выбора файла выбираем:


- «УправляемаяКонсольОтчетов <Версия> БСП (rus)» если язык конфигурации Русский
- «УправляемаяКонсольОтчетов <Версия> БСП (eng, rus)» если языки конфигурации Русский
- + Английский

Отключаем безопасный режим. ВАЖНО!

Для того чтобы изменения вступили в силу перезапускаем.

2.2.2 Обновление

Открываем окно расширений Администрирование - Печатные формы отчеты и обработки — Расширения



Выбираем нужное расширение, в контекстном меню «Обновить из файла на диске...»

Далее выбираем нужный файл расширения аналогично разделу 2.2.1


2.3. Установка (для конфигураций без БСП)

Для конфигураций без БСП необходимо использовать внешнюю обработку

Глава 3. Основной интерфейс

3.1 Основной интерфейс (работа с данными)

3.1.1 Описание окна программы




В заголовке окна отображается путь к данным, с которыми производится работа.

Программа позволяет сохранят данные в файлах (свой формат MCR) и системных настройках.

Основная командная панель, содержит основные операции с данными (загрузка/сохранение, выполнение и др.), а также операции с программой (справка, закрытие и пр.).

Часть команд панели будет отличатся в зависимости от выделенного элемента данных



Дерево настройки набора данных, программа позволяет создавать произвольный набор элементов данных Запрос, СКД с возможностью использования групп.

Элементами можно управлять с помощью контекстного меню, командной панели и механизмом переноса Drag & Drop.

Можно отмечать жирным шрифтом важные элементы команда «Выделить»

Панель настройки элемента данных, предназначена для настройки элемента и зависит от типа элемента.

Например. Для запроса это закладки Текст запроса, Параметры, Временные таблицы, Прочее. Закладка прочее общая для всех и позволяет задать представление элемента.

Панель результата выполнения, на ней отображается результат выполнения данных в табличном документа. В заголовке панели отображается сколько таблиц строк выведено. При необходимости можно свернуть панель.


Глава 4. Работа с запросом

4.1 Редактирование текста запроса вручную

4.1.1 Функции форматирования

Редактирование запроса производится на закладке «Текст запроса»

Форматирование через команды элемента текст запроса



Закомментировать – комментирует выделенный текст добавляя «//»


Убрать комментарии – убирает комментарий выделенного текста убирая «//»

Убрать переносы – убирает из всего текста запроса символ переноса строки «|» (бывает нужно при переносе текста запроса и модуля конфигуратора)

4.1.2 Вставка функций

Для облегчения вставки в текст функций запроса аналогично конструктору запросов есть кнопка






Вставка текста производится переносом функции в текст запроса.

4.1.3 Вставка предопределенных



Вызывает окно вставки предопределенных значений типа ЗНАЧЕНИЕ(...), ССЫЛКА



4.1.4 Преобразование выделенного запроса во вложенный


Команда «Преобразовать во вложенный» преобразует выделенный текст дополняя его уровнем вложенности

преобразует в


4.1.5 Переход к месту ошибки в запросе

При редактировании запроса вручную могут возникать ошибки для облегчения их исправления предусмотрен переход к месту ошибки.


После редактирования текста необходимо текст запроса может содержать ошибки




Необходимо нажать «Проверить» если ошибок нет выведено оповещение



В случае обнаружении ошибки будет выведен текст ошибки и переход к месту ошибки в тексте




В некоторых случаях ошибка может возникать при выполнении запроса (при этом проверка текста проходит успешно) в этом случае картинка ошибки дополняется зеленым треугольником.




4.2 Редактирование запроса конструктором

4.2.1 Использование конструктора

Основное редактирование запроса производится конструктором, поэтому конструктор можно вызвать несколькими способами.




Для тонкого клиента доступен только конструктор тонкого клиента, а для толстого клиента можно использовать как конструктор тонкого клиента, так и толстого это управляется настройкой «Использовать конструктор запроса толстого клиента»



4.2.2 Конструктор (выделенный текст)

При необходимости можно редактировать текста запроса для выделенного текста при этом редактируется только выделенный текст




4.3 Работа с параметрами

4.3.1 Получение параметров

Получение параметров производится автоматически при проверке запроса. Значения использованных ранее не удаляются и в случае возобновлении использования они подтягиваются.


Параметры могут быть недоступны если запрос не проверен или содержит ошибки. Редактирование параметров недоступно для вложенных запросов подробнее в 4.8




4.3.2 Типы «Список», «Выражение»

Тип «Список» - список значений (используется для выражение В, В ИЕРАРХИИ в запросе)

Редактируется в диалоге и доступен для простых типов значений (например недоступен для типа «Таблица значений»




Тип «Выражение» - Код на строенном языке для получения значения параметра



Возврат значения производится через переменную Результат (Result)

4.3.3 Параметры с типом значения «Тип», «МоментВремени», «УникальныйИдентификатор»


Программа корректно работает с особыми типами «Тип», «МоментВремени», «УникальныйИдентификатор» и позволяет их редактировать в диалогах



4.3.4 Заполнение значений из других запросов


Функция предназначена для заполнения значений параметров из других запросов.

При выделении одного параметра подбираются параметры с **совместимого типа**, если несколько, то дополнительно **должно совпадать имя**.




4.3.5 Переименование параметра

Для больших текстов можно использовать переименование, программа переименовывает параметр во всем тексте.



4.3.6 Помощь заполнения параметров


Для некоторых типов параметров предусмотрена помощь в заполнении.




4.4 Пакетные запросы, временные таблицы

4.4.1 Просмотр результатов пакета (запросов временных таблиц)

Программа полностью поддерживает пакетные запросы и временные таблицы, при выполнении выводятся результаты всех запросов пакета




При необходимости можно выполнить запрос с результатами временных таблиц



4.4.2 Параметр запроса типа таблица значений

ОАО АКБ "Московский"




4.4.3 Автоматический вывод содержимого временной таблицы

В случае если пакет запросов не содержит запросов с результатом, автоматически при выполнение происходить выполнение с результатами временных таблиц.

4.4.4 Использование временных таблиц

При необходимости можно задавать временные таблицы менеджера временных таблиц закладка «Временные таблицы»




Доступен тип «Выражение» когда значение таблицы формируется из кода на встроенном языке.

4.5 Работа с результатом

4.5.1 Выделение значений NULL, Пустая ссылка и др.

Для удобства в результате выделяются значения NULL, Пустая ссылка и др.



Данная функция замедляет вывод результат в случае необходимости можно выключить в настройках (по умолчанию включено).

4.5.2 Чередование цветов строк, оптимальная ширина колонок


Облегчает чтение результата в случае необходимость можно выключить в настройках. Вывод замедляется незначительно.

4.5.3 Примечание описание типа поля



4.5.4 Расшифровка таблицы значений

Значения типа «РезультатЗапроса» - таблица значений дополнительно расшифровываются




Данная функция **значительно замедляет** вызов результата и потребления памяти. Если доставляет неудобства можно управлять в настройках

Расшифровка таблиц значений:
Отключена
Упрощенная
• Полная (медленная, с указанием количества)

4.5.5 Ограничение количества выводимых строк

Часто результат запроса содержит большое количество строк и выводится долго для решения этой проблемы предусмотрено ограничение количества выводимых строк




Если задано ограничение строк более чем задано не выводится, при необходимости вывести все строки можно использовать «Вывести все».

Ограничение устанавливается в Настройках.

4.6 Импорт формата q1c


Поддерживается импорт данных стандартной консоли от 1С формат q1c

Данные - Файл - Открыть ...




4.7 Генерация кода на встроенном языке

Для переноса данных в конфигуратор есть инструмент «Инструменты – Код на встроенном языке»



4.8 Структура запроса в виде дерева


Для облегчения работы с большими и сложными запросами программа разбирает запрос на составные части и отображает в виде дерева с возможностью выполнить отдельный запрос.



Если данная функция не используется можно отключить в настройках для улучшения быстродействия.

4.9 Получение данных из отладки

Бывает необходимо получить данные запроса из отладки конфигуратора для этого в табло необходимо прописать функцию которую можно получить из Инструмента — Конструктор строки отладки



Дополнительно с данной функцией можно ознакомится из статьи https://infostart.ru/public/934312/


4.10 Анализ плана запроса

Подробно в статье https://infostart.ru/public/940250/

Глава 5. Прочие общие функции

5.1 Замер времени выполнение

При выполнении запросов, СКД производится замер времени выполнения. Замер производится в миллисекундах и отображается на кнопке замер и в подсказке к ней.




При повторном нажатии производится **только** замер без обновления результата. Для запроса замеряется время выполнения запроса Запрос.ВыполнитьПакет().

5.2 Работа с результатом

5.2.1 Результат в отдельном окне

Для анализа результата удобна функция результат в отдельном окне где результат выводится на весь экран.



5.2.2 Экспорт результата в Excel

При необходимости можно экспортировать результат в Excel




5.2.3 Выделение активизированной строки

Для удобства анализа результата текущая строка выделяется фоном.




5.2.4 Сумма выделенных ячеек



5.3 Выполнение в фоне

Длительные операции выполняются в фоне т.е. не вызывают зависания основного окна.

При выполнении операции более 5 секунд появляется окно, отображающее прогресс выполнения, при необходимости можно отменить выполнение.




Если необходимо можно выключить фоновое выполнение в настройках





5.4 Сравнение текстов, результатов


В УКО можно сравнивать тексты, результаты запросов и СКД. Сравнение доступно из многих мест в зависимости от контекста подбираются объекты сравнения:



Диалог настройки сравнения







Список сокращений

УКО – Управляемая консоль отчетов

СУБД – Система управления базами данных

СКД – Система компоновки данных

БСП – Библиотеки стандартных подсистем