

Menu

название

синтаксис

описание

параметры

замечания

предостережения

настройка

файлы

возвращаемые значения

смотрите также

xenial (8) useradd.8.gz

Provided by: passwd_4.2-3.1ubuntu5.4_amd64 🌉

НАЗВАНИЕ

useradd - регистрирует нового пользователя или изменяет информацию по умол пользователях

СИНТАКСИС

useradd [параметры] УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ

useradd -D

useradd -D [<u>параметры</u>]

ОПИСАНИЕ

useradd is a low level utility for adding users. On Debian, administrators
use adduser(8) instead.

При запуске без параметра **-D** команда **useradd** создаёт новую учётную запись по

используя значения из командной строки и системные значения по умолчанию. параметров командной строки, команда **useradd** обновляет системные файлы, а тосоздать домашний каталог нового пользователя и скопировать начальные файлы

По умолчанию, для нового пользователя также создаётся группа (смотрите пара -U и USERGROUPS_ENAB).

ПАРАМЕТРЫ

Параметры команды **useradd**:

-b, --base-dir <u>БАЗОВЫЙ КАТАЛОГ</u>

Базовый системный каталог по умолчанию, если другой каталог не указан с параметра **-d**. Значение <u>БАЗОВЫЙ КАТАЛОГ</u> объединяется с именем учётной запропределения домашнего каталога. Если не указан параметр **-m**, то <u>БАЗОВЫЙ К</u> существовать.

Если этот параметр не задан, то команда **useradd** будет использовать базо указанный в переменной **HOME** в файле /etc/default/useradd иначе /home (по у

-c, --comment <u>КОММЕНТАРИЙ</u>

Любая текстовая строка. Обычно, здесь коротко описывается учётная запис настоящее время используется как поле для имени и фамилии пользователя

-d, --home-dir ДОМАШНИЙ КАТАЛОГ

Для создаваемого пользователя будет использован каталог <u>ДОМАШНИЙ КАТАЛОГ</u> начального каталога. По умолчанию, это значение получается объединением пользователя с <u>БАЗОВЫМ КАТАЛОГОМ</u> и используется как имя домашнего каталог <u>ДОМАШНИЙ КАТАЛОГ</u> необязательно должен существовать, но не будет создан, «

-D, --defaults

Смотрите далее в подразделе «Изменение значений по умолчанию».

-e, --expiredate ДАТА УСТАРЕВАНИЯ

Дата, когда учётная запись пользователя будет заблокирована. Дата задає <u>ГГГГ-ММ-ДД</u>.

Если этот параметр не задан, то команда **useradd** будет использовать дату умолчанию, указанную в переменной **EXPIRE** в файле /etc/default/useradd, ина строку (без устаревания, по умолчанию).

-f, --inactive Д<u>НЕЙ</u>

Если указано значение 0, то учётная запись блокируется сразу после уста при значении -1 данная возможность не используется.

Если этот параметр не задан, то команда **useradd** будет использовать срок по умолчанию, указанный в переменной **INACTIVE** в файле /etc/default/useradd умолчанию).

-g, --gid <u>ГРУППА</u>

Имя или числовой идентификатор первичной группы пользователя. Группа с должна существовать. Идентификатор группы должен указывать на уже сущес

Если не указан, то поведение **useradd** зависит от переменной **USERGROUPS_ENA** /etc/login.defs. Если значение этой переменной равно <u>yes</u> (или в командь указан параметр -U/--user-group), то для пользователя будет создана групименем как его имя для входа. Если значение переменной равно <u>no</u> (или в строке указан параметр -N/--no-user-group), то useradd установит первичну нового пользователя равной значению переменной **GROUP** из файла /etc/defau или 100 (по умолчанию).

-G, **--groups** <u>ΓΡΥΠΠΑ1[,ΓΡΥΠΠΑ2,...[,ΓΡΥΠΠΑΝ</u>]]]

Список дополнительных групп, в которых числится пользователь. Перечисле осуществляется через запятую, без промежуточных пробелов. На указанные действуют те же ограничения, что и для группы указанной в параметре **-g**. пользователь входит только в начальную группу.

-h, --help

Показать краткую справку и закончить работу.

-k, --skel <u>КАТАЛОГ ШАБЛОНОВ</u>

Каталог с шаблонами, который содержит файлы и каталоги для копирования каталог пользователя при создании домашнего каталога командой **useradd**.

Этот параметр можно использовать только с параметром **-m** (или **--create-ho**

Если этот параметр не задан, то каталог шаблонов определяется переменно /etc/default/useradd, или равен /etc/skel (по умолчанию).

Если возможно, выполняется копирование ACL и расширенных атрибутов.

-К, **--key** <u>КЛЮЧ</u>=<u>ЗНАЧЕНИЕ</u>

Заменяет значения по умолчанию из файла /etc/login.defs (UID_MIN, UID_MAX, PASS_MAX_DAYS и других).

Пример: -K PASS MAX DAYS=-1 можно использовать при создании системной учё чтобы выключить устаревание пароля, даже если системная учётная запись пароля. Можно указывать параметр -K несколько раз, например:

-K <u>UID MIN</u>=100 -K <u>UID MAX</u>=499

-l, --no-log-init

Не добавлять пользователя в базы данных lastlog и faillog.

По умолчанию, записи пользователя в базах данных lastlog и faillog сбра избежание повторного использования записи, оставшейся от ранее удалённо пользователя.

For the compatibility with previous Debian's useradd, the -0 option is ϵ

-m, --create-home

Создать домашний каталог пользователя, если он не существует. Файлы и в содержащиеся в каталоге шаблонов (который можно указать с помощью парам option), будут скопированы в домашний каталог.

По умолчанию, если этот параметр не указан и не задана переменная **CREAT** домашний каталог не создаётся.

-M

Не создавать домашний каталог пользователя, даже если значение системно ϕ айле /etc/login.defs (CREATE_HOME) равно <u>yes</u>.

-N, --no-user-group

Не создавать группу с тем же именем как у пользователя, но добавить пол группу, заданную параметром **-g** или переменной **GROUP** из файла /etc/defaul

Поведение по умолчанию (если не указан параметр -g, -N и -U) определяет USERGROUPS_ENAB из файла /etc/login.defs.

-o, --non-unique

Разрешить создание учётной записи с уже имеющимся (не уникальным) UID.

Этот параметр можно использовать только с параметром - ш.

-р, --password <u>ПАРОЛЬ</u>

Шифрованное значение пароля, которое возвращает функция $\operatorname{crypt}(3)$. По ум отключён.

Ubuntu Manpage: useradd - регистрирует нового пользователя или изменяет информацию по умолчанию о ...

Замечание: Этот параметр использовать не рекомендуется, так как пароль (шифрованный пароль) будет видим другими пользователям в списке процесс

Вы должны проверить, что пароль соответствует политике системных пароле

-r, --system

Создать системную учётную запись.

Системные пользователи создаются без информации об устаревании в /etc/s числовые идентификаторы выбираются из диапазона $SYS_UID_MIN-SYS_UID_MAX$, в /etc/login.defs, а не из $UID_MIN-UID_MAX$ (это же касается и части с GID г групп).

Заметим, что **useradd** не создаёт домашний каталог для данного пользовате. от значения по умолчанию в /etc/login.defs (**CREATE_HOME**). Если вы хотите с домашний каталог для системной учётной записи укажите параметр -m.

-R, --root KAT CHROOT

Выполнить изменения в каталоге <u>KAT CHROOT</u> и использовать файлы настройки <u>KAT CHROOT</u>.

-s, --shell <u>ОБОЛОЧКА</u>

Имя регистрационной оболочки пользователя. По умолчанию это поле пусто выбор регистрационной оболочки по умолчанию согласно значению переменно файла /etc/default/useradd, или по умолчанию используется пустая строка.

-u, --uid <u>UID</u>

Числовое значение идентификатора пользователя (ID). Оно должно быть уни не используется параметр **-0**. Значение должно быть неотрицательным. По у используется наименьшее значение ID большее или равное **UID_MIN** и большее остальных пользователей.

Смотрите также описание -r и **UID_MAX**.

-U, --user-group

Создать группу с тем же именем что и у пользователя, и добавить пользог группу.

Поведение по умолчанию (если не указан параметр -g, -N и -U) определяет USERGROUPS_ENAB из файла /etc/login.defs.

-Z, --selinux-user <u>SEUSER</u>

Пользователь SELinux для регистрационной оболочки пользователя. По умол

пусто, что заставляет систему выбрать пользователя SELinux по умолчанию

Изменение значений по умолчанию

При запуске программы только с параметром **-D** команда **useradd** показывает теку по умолчанию. Если программа запускается с параметром **-D** вместе с другими г **useradd** обновляет значения по умолчанию этих указанных параметров. Изменяем

-b, --base-dir <u>БАЗОВЫЙ КАТАЛОГ</u>

Начальная часть пути нового домашнего каталога пользователя. Имя пользовавлено в конец ДОМАШНЕГО КАТАЛОГА для создания имени нового каталога, создании новой учётной записи не указан параметр -d.

Этот параметр изменяет переменную **HOME** в файле /etc/default/useradd.

-e, --expiredate ДАТА УСТАРЕВАНИЯ

Дата, когда учётная запись пользователя заблокирована.

Этот параметр изменяет переменную **EXPIRE** в файле /etc/default/useradd.

-f, --inactive ДНЕЙ

Число дней, которые должны пройти после устаревания пароля, перед тем і запись будет заблокирована.

Этот параметр изменяет переменную **INACTIVE** в файле /etc/default/useradd

-**q**, --**qid** ГРУППА

Имя группы или ID новой первичной группы пользователя (если использует -N/--no-user-group или когда значение переменной USERGROUPS_ENAB равно <u>no</u> (/etc/login.defs). Группа с указанным именем должна существовать, а для чи идентификатора группы должна быть соответствующая запись.

Этот параметр изменяет переменную **GROUP** в файле /etc/default/useradd.

-s, --shell <u>ОБОЛОЧКА</u>

Имя новой регистрационной командной оболочки пользователя.

Этот параметр изменяет переменную **SHELL** в файле /etc/default/useradd.

ЗАМЕЧАНИЯ

Системный администратор сам решает, какие файлы нужно положить в каталог /є любой другой каталог шаблонов, указанный в /etc/default/useradd или в командн

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Нельзя добавить пользователя в группу NIS или LDAP. Это необходимо делать к соответствующем сервере.

Также, если имя пользователя уже существует во внешней базе данных такой ка то **useradd** не станет создавать учётную запись пользователя.

It is usually recommended to only use usernames that begin with a lower case underscore, followed by lower case letters, digits, underscores, or dashes with a dollar sign. In regular expression terms: $[a-z_{-}][a-z_{-}]^{*}[s]$?

On Debian, the only constraints are that usernames must neither start with nor plus ('+') nor tilde ('~') nor contain a colon (':'), a comma (','), or (space: ' ', end of line: '\n', tabulation: '\t', etc.). Note that using a break the default algorithm for the definition of the user's home directory

Имена пользователей могут быть длиной не более 32 знаков.

НАСТРОЙКА

На работу этого инструмента влияют следующие переменные настройки из /etc/l

CREATE_HOME (логический)

Определяет, должен ли создаваться по умолчанию домашний каталог для но пользователей.

Эта переменная не влияет на системных пользователей и может быть переог командной строки.

GID_MAX (число), GID_MIN (число)

Диапазон идентификаторов групп, используемый в программах **useradd**, **group newusers** для создания обычных групп.

Значение по умолчанию для **GID_MIN** (соотв. **GID_MAX**) равно 1000 (соотв. 6

MAIL_DIR (строка)

Почтовый каталог. Данный параметр нужен для управления почтовым ящиком или удалении учётной записи пользователя. Если параметр не задан, то ис значение указанное при сборке.

MAIL_FILE (строка)

Определяет расположение почтовых файлов пользователя относительно домаг

Переменные MAIL_DIR и MAIL_FILE используются командами useradd, usermod и userd создания, перемещения или удаления почты пользователя.

MAX_MEMBERS_PER_GROUP (ЧИСЛО)

Максимальное количество членов в записи о группе. При достижения максимовая запись группы (строка) в /etc/group (с тем же именем, паролем и те

Значение по умолчанию равно 0, означающее, что ограничения на количести группе нет.

Данная возможность (разделение группы) позволяет ограничить длину строю Это полезно для ограничения длины строк групп NIS в 1024 символа.

Если вам нужно такое ограничение, укажите значение 25.

Замечание: разделение групп поддерживается не всеми инструментами (даже инструментов Shadow). Вы не должны использовать эту переменную, если вато ненужно.

PASS_MAX_DAYS (ЧИСЛО)

Максимальное число дней использования пароля. Если пароль старее этого запущена процедура смены пароля. Если значение не задано, то предполага (то есть возможность ограничения не используется).

PASS_MIN_DAYS (ЧИСЛО)

Максимальное число дней между изменениями пароля. Любая смена пароля расрока выполнена не будет. Если значение не задано, то предполагается за есть возможность ограничения не используется).

PASS_WARN_AGE (ЧИСЛО)

Число дней за которое начнёт выдаваться предупреждение об устаревании г значение означает, что предупреждение выдаётся в день устаревания, при значении предупреждение выдаваться не будет. Если значение не задано, г предупреждения отключается.

SUB_GID_MIN (number), SUB_GID_MAX (number), SUB_GID_COUNT (number)

If /etc/subuid exists, the commands useradd and newusers (unless the user subordinate group IDs) allocate SUB_GID_COUNT unused group IDs from the SUB_GID_MIN to SUB_GID_MAX for each new user.

The default values for **SUB_GID_MIN**, **SUB_GID_MAX**, **SUB_GID_COUNT** are respecti 100000, 600100000 and 10000.

SUB_UID_MIN (number), SUB_UID_MAX (number), SUB_UID_COUNT (number)

If /etc/subuid exists, the commands useradd and newusers (unless the user subordinate user IDs) allocate SUB_UID_COUNT unused user IDs from the ra SUB_UID_MIN to SUB_UID_MAX for each new user.

The default values for **SUB_UID_MIN**, **SUB_UID_MAX**, **SUB_UID_COUNT** are respecti 100000, 600100000 and 10000.

SYS_GID_MAX (число), SYS_GID_MIN (число)

Диапазон идентификаторов групп, используемый в программах **useradd**, **group newusers** для создания системных групп.

Значение по умолчанию для SYS_GID_MIN (соотв.SYS_GID_MAX) равно 101 (соот GID_MIN-1).

SYS_UID_MAX (число), SYS_UID_MIN (число)

Диапазон идентификаторов пользователей, используемый в программах **usera** для создания системных пользователей.

Значение по умолчанию для SYS_UID_MIN (соотв. SYS_UID_MAX) равно 101 (со UID_MIN-1).

UID_MAX (число), UID_MIN (число)

Диапазон идентификаторов пользователей, используемый в программах **usera** для создания обычных пользователей.

Значение по умолчанию для **UID_MIN** (соотв. **UID_MAX**) равно 1000 (соотв. 6

UMASK (число)

Задаёт начальное значение маски доступа для создаваемых файлов. Если не маска устанавливается в 022.

Команды **useradd** и **newusers** используют эту маску для установки прав достуг каталогу, который они создают. Она также используется командой **pam_umask** как значение umask по умолчаны

USERGROUPS_ENAB (логический)

Если значение равно <u>yes</u>, то **userdel** удаляет пользовательскую группу, есл больше членов, а **useradd** по умолчанию создаёт группу с именем пользовате

ФАЙЛЫ

/etc/passwd

содержит информацию о пользователях

/etc/shadow

содержит защищаемую информацию о пользователях

/etc/group

содержит информацию о группах

/etc/gshadow

содержит защищаемую информацию о группах

/etc/default/useradd

значения по умолчанию для создаваемой учётной записи

/etc/skel/

каталог, содержащий файлы по умолчанию

/etc/subgid

Per user subordinate group IDs.

/etc/subuid

Per user subordinate user IDs.

/etc/login.defs

содержит конфигурацию подсистемы теневых паролей

ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Команда **useradd** завершая работу, возвращает следующие значения:

0

```
09.10.2024, 16:24
                  Ubuntu Manpage: useradd - регистрирует нового пользователя или изменяет информацию по умолчанию о ...
                  успешное выполнение
              1
                  не удалось изменить файл паролей
              2
                  ошибка в параметрах команды
              3
                  недопустимое значение параметра
              4
                  такой UID уже существует (и не задан параметр -0)
              6
                  указанная группа не существует
              9
                  имя пользователя уже существует
              <u>10</u>
                  не удалось изменить файл групп
              12
                  не удалось создать домашний каталог
              <u>14</u>
                  can't update SELinux user mapping
```

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

```
chfn(1), chsh(1), passwd(1), crypt(3), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8),
login.defs(5), newusers(8), subgid(5), subuid(5), userdel(8), usermod(8).
```

Powered by the Ubuntu Manpage Repository, file bugs in Launchpad
© 2019 Canonical Ltd. Ubuntu and Canonical are registered trademarks of Canonical Ltd.