Поиск:			Вперед		Зарегистрирова	ын как: legioner
сылка	<cstdio></cstdio>	fseek		ı	Учетная	

Информация Руководства Ссылка Статьи

Форум Ссылка

Библиотека С: <cassert> (assert.h) <cctype> (ctype.h) <cerrno> (errno.h) <cfenv> (fenv.h) <cfloat> (float.h) <cinttypes> (inttypes.h) <ciso646> (iso646.h) <cli>its> (limits.h) <clocale> (locale.h) <cmath> (math.h) <csetjmp> (setjmp.h) <csignal> (signal.h) <cstdarg> (stdarg.h) <cstdbool> (stdbool.h) <cstddef> (stddef.h) <cstdint> (stdint.h) <cstdio> (stdio.h) <cstdlib> (stdlib.h) <cstring> (string.h) <ctgmath> (tgmath.h) <ctime> (time.h) <cuchar> (uchar.h) <cwchar> (wchar.h)

<cwctype> (wctype.h)

Контейнеры:

Ввод/вывод: Многопоточность:

Другое: <cstdio> (stdio.h) функции: clearerr fclose feof феррор fflush fgeto fgetpos fgets fonen forintf foutc fputs fread freopen fscanf fseek fsetpos ftell fwrite getc getchar получает perror printf putc putchar ставит удалить переименовать перемотка назад setbuf setvbut snprintf sprintf sscanf tmpfile

tmpnam ungetc vfprintf vfscanf vprintf vscanf vsnprintf vsprintf

функция fseek

<cstdio>

int fseek (FILE * stream, long int offset, int origin);

Индикатор положения потока перемещения

Устанавливает индикатор положения, связанный с потоком, в новое положение.

Для потоков, открытых в двоичном режиме, новая позиция определяется путем добавления смещения к опорной позиции,

Для потоков, открытых в текстовом режиме, смещение должно быть либо нулевым, либо значением, возвращаемым предыдущим вызовом ftell, a origin обязательно должен быть SEEK_SET.

Если функция вызывается с другимизначения для этих аргументов поддержка зависит от конкретной реализации системы и библиотеки (непереносимой).

Внутренний индикатор конца файла потока очищается после успешного вызова этой функции, и все эффекты от предыдущих вызовов ungetc в этом потоке отбрасываются.

В потоках, открытых для обновления (чтение+запись), вызов fseek позволяет переключаться между чтением и записью.

Параметры

Указатель на файловый объект, идентифицирующий поток.

смещение

Двоичные файлы: количество байтов для смещения от источника.

Текстовые файлы: либо ноль, либо значение, возвращаемое ftell.

происхождение

Позиция используется в качестве ссылки для смещения. Он задается одной из следующих констант, определенных в <cstdio> исключительно для использования в качестве аргументов для этой функции:

Константа	Исходное положение
SEEK_SET	Начало файла
SEEK_CUR	Текущее положение указателя файла
SEEK_END	Конец файла *

* Библиотечным реализациям разрешено не поддерживать SEEK_END (поэтому код, использующий его, не имеет реальной стандартной переносимости).

Возвращаемое значение

В случае успеха функция возвращает ноль.

В противном случае она возвращает ненулевое значение.

При возникновении ошибки чтения или записи устанавливается индикатор ошибки (ferror).

Пример

```
1 /* fseek example */
  2 #include <stdio.h>
  4 int main ()
 5 {
        FILE * pFile;
        prile = fopen ( "example.txt" , "wb" );
fputs ( "This is an apple." , pFile );
fseek ( pFile , 9 , SEEK_SET );
fputs ( " sam" , pFile );
fclose ( pFile );
10
11
12
        return 0;
```

Редактировать и запускать

После успешного выполнения этого кода файл example.txt содержит:

This is a sample.

См. Также

ftell	Получить текущую позицию в потоке (функция)
fsetpos	Установить индикатор положения потока (функция)
перемотка назад	Установите положение потока в начало (функция)

ссылка на fseek - C++

vsscanf
objects:
stderr
stdin
stdout
types:
FILE
fpos_t
size_t
macro constants:
BUFSIZ
EOF
FILENAME_MAX
FOPEN_MAX
L_tmpnam
NULL
TMP_MAX

Home page | Privacy policy © cplusplus.com, 2000-2021 - All rights reserved - v3.2 Spotted an error? contact us