

Главная # О библиотеке

Выбор дистрибутива

преимущества Linux/UNIX | основные дистрибутивы | серверный Linux | BSD LiveCDs | прочее

Установка и удаление программ

<u>общие вопросы</u> | <u>каталоги софта</u> | <u>специальные</u> <u>случаи</u>

Настройка и работа

установка, загрузчики | настройка Linux | консоль | файловые системы | процессы | шеллы, русификация, коммандеры | виртуальные машины, эмуляторы

X Window и оконные менеджеры

настройка X Window | GNOME | KDE | IceWM и др.

Работа с текстами

редакторы | офис | шрифты, кодировки и русификация | преобразования текстовых файлов | LaTeX, SGML и др. | словари

Графика

<u>GIMP</u> | фото | обработка изображений | форматы графических файлов

OPEN(2)

НАЗВАНИЕ

open - открыть файл для чтения или записи

CUHTAKCUC

#include <fcntl.h>

int open (path, oflag [, mode])

char *path;

int oflag, mode;

ОПИСАНИЕ

Аргумент path является указателем на маршрутное имя файла. Системный вызов open открывает дескриптор для указанного файла и устанавливает флаги статуса файла в соответствии со значением аргумента oflag. Для файлов, не являющихся псевдоустройствами [см. intro(2)], значение oflag задается как поразрядное ИЛИ флагов из следующего списка (из первых трех флагов можно установить только один):

O RDONLY

Открыть только на чтение.

O_WRONLY

Открыть только на запись.

Сети, администрирование

общие вопросы | Dialup & PPP | брандмауэры | маршрутизация | работа в Windows-сетях | веб-серверы | Арасhе | прокси-серверы | сетевая печать | прочее

Программирование

<u>GCC & GNU make</u> | <u>программирование в UNIX</u> | <u>графические библиотеки</u> | <u>Tcl</u> | <u>Perl</u> | <u>PHP</u> | <u>Java & C#</u> | <u>CYS</u> | <u>прочее</u>

<u># Ядро</u>

Мультимедиа

Интернет

Почта

Безопасность

Железо

Разное

Linux HowTo (как сделать)

Книги и руководства

Материалы на английском языке

O RDWR

Открыть на чтение/запись.

0 NDELAY

Этот флаг может воздействовать на последующие операции чтения и записи [см. read(2) и write(2)].

При открытии именованного канала с установленными флагами O_RDONLY или O_WRONLY:

- 1. Если установлен флаг O_NDELAY, то вызов open только на чтение завершается без задержки, а вызов open только для записи отрабатывает с сообщением об ошибке, если в данный момент нет процесса, открывшего файл для чтения;
- 2. Если не установлен флаг O_NDELAY, то вызов open только на чтение блокируется, пока какой-либо процесс не откроет файл для записи, а вызов open только на запись блокируется, пока какой либо процесс не откроет файл на чтение.

При открытии файла, ассоциированного с линией связи:

- 1. Если установлен флаг O_NDELAY, то вызов open завершается без ожидания несущей.
- 2. Если не установлен флаг O_NDELAY, то вызов open блокируется до появления несущей.

O APPEND

Перед каждой операцией записи устанавливать указатель текущей позиции на конец файла.

O SYNC

При открытии обычного файла этот флаг воздействует на последующие операции записи. Если флаг установлен, то каждый вызов <u>write(2)</u> ожидает физического обновления как данных, так и статуса файла.

O_CREAT

Если файл существует, то флаг игнорируется. В противном случае идентификаторы владельца и группы создаваемого файла устанавливаются равными, соответственно, действующим идентификаторам пользователя и группы процесса, а младшие 12 бит значения режима доступа к файлу устанавливаются равными значению аргумента mode, модифицированному следующим образом [см. creat(2)]:

- 1. Биты, соответствующие единичным битам маски режима создания файлов текущего процесса [см. <u>umask(2)</u>], устанавливаются равными 0.
- 2. Бит навязчивости [см. <u>chmod(2)</u>] устанавливается равным 0.

O TRUNC

Если файл существует, то он опустошается (размер становится равным θ), а режим доступа и владелец не изменяются.

0 EXCL

Если установлены оба флага O_EXCL и O_CREAT, то системный вызов open завершается неудачей, если файл уже существует.

При открытии псевдоустройства значение oflag может задаваться как поразрядное ИЛИ флага O_NDELAY с одним из флагов O_RDONLY , O_WRONLY или O_RDWR . Другие флаги применительно к псевдоустройствам игнорируются. Флаг O_NDELAY воздействует на работу драйверов псевдоустройств и некоторые системные вызовы

[см. getmsg(2), putmsg(2), read(2), write(2)]. Что касается драйверов, то реализация флага O_NDELAY зависит от устройства.

Некоторые флаги могут быть установлены и после открытия файла, посредством системного вызова fent(2) [см. также fent(5)].

Указатель текущей позиции устанавливается на начало файла.

Новый дескриптор файла остается открытым после выполнения системных вызовов exec(2) [см. fcntl(2)].

Системный вызов open завершается неудачей и дескриптор указанного файла не открывается, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

[EACCES]

Нет права на поиск для компонента маршрута.

[EACCES]

Для указанного файла нет прав на выполнение операций, задаваемых значением oflag.

[EAGAIN]

Файл существует и доступ к нему заблокирован [см. $\frac{chmod(2)}{2}$].

[EEXIST]

Флаги O_CREAT и O_EXCL установлены и указанный файл существует.

[EFAULT]

Аргумент path указывает за пределы отведенного процессу адресного пространства.

[EINTR]

Во время выполнения системного вызова перехвачен сигнал. [EIO]

Разрыв связи или ошибка при открытии псевдоустройства.

[EISDIR]

Указанный файл является каталогом и открывается на запись или чтение/запись.

[EMFILE]

Превышается максимально допустимое количество дескрипторов файлов, открытых одновременно в одном процессе.

[EMULTIHOP] Компоненты path требуют многократного обращения к удаленным компьютерам.

[ENFILE]

Переполнение системной таблицы файлов.

[ENOENT]

Флаг O_CREAT не установлен и указанный файл не существует.

[ENOLINK]

Маршрутное имя path указывает на удаленный компьютер, связи с которым в данный момент нет.

[ENOMEM]

Система не в состоянии выделить память под дескриптор пересылки.

[ENOSPC]

Установлены флаги O_CREAT и O_EXCL и нет свободных описателей файлов.

[ENOSR]

Нет места для потока.

[ENOTDIR]

Компонент маршрута не является каталогом.

[ENXIO]

Указанный файл является специальным символьным или блочным файлом, а устройство, ассоциированное с этим специальным файлом, не существует.

[ENXIO]

Установлены флаги O_NDELAY и O_WRONLY, указанный файл является именованным каналом и нет процесса, открывшего файл для чтения.

[ENXIO]

Неудачная попытка выполнить процедуру открытия для модуля или драйвера псевдоустройства.

[EROFS]

Указанный файл расположен в файловой системе, доступной только на чтение, а открывается на запись или чтение/ запись.

[ETXTBSY]

Файл содержит секцию команд, которая в данный момент выполняется.

CM. TAKKE

chmod(2), close(2), creat(2), dup(2), fcntl(2), intro(2),
lseek(2), read(2), getmsg(2), putmsg(2), umask(2), write(2),
fcntl(5).

ДИАГНОСТИКА

При успешном завершении результатом служит дескриптор файла; в случае ошибки возвращается -1, а переменной errno присваивается код ошибки