

С++
Информация
Руководства
Ссылка
Статьи
Форум

Ссылка Библиотека С: <cassert> (assert.h) <cctype> (ctype.h) <cerrno> (errno.h) <cfenv> (fenv.h) <cfloat> (float.h) <cinttypes> (inttypes.h) <ciso646> (iso646.h) <cli>inits> (limits.h) <clocale> (locale.h) <cmath> (math.h) <csetjmp> (setjmp.h) <csignal> (signal.h) <cstdarg> (stdarg.h) <cstdbool> (stdbool.h) <cstddef> (stddef.h) <cstdint> (stdint.h) <cstdio> (stdio.h) <cstdlib> (stdlib.h) <cstring> (string.h) <ctgmath> (tgmath.h) <ctime> (time.h) <cuchar> (uchar.h) <cwchar> (wchar.h) <cwctype> (wctype.h) Контейнеры: Ввод/вывод:

Многопоточность: Другое: <cstdio> (stdio.h) функции: clearerr fclose feof феррор fflush fgeto fgetpos fgets fopen forintf foutc fputs fread freopen fscanf fseek fsetpos ftell fwrite getc getchar получает perror printf putc putchar ставит удалить переименовать перемотка назад setbuf setvbut snprintf sprintf sscanf tmpfile tmpnam ungetc vfprintf vfscanf vprintf vscanf

vsnprintf vsprintf функция fgetpos

<cstdio>

```
int fgetpos ( FILE * stream, fpos_t * pos );
```

# Получить текущую позицию в потоке

Извлекает текущую позицию в потоке.

Функция заполняет объект fpos\_t, на который указывает *pos*, информацией, необходимой из индикатора положения потока, чтобы восстановить *поток* в его текущую позицию (и многобайтовое состояние, если *оно широко ориентировано*) с вызовом fsetpos.

Функция ftell может использоваться для получения текущей позиции в *потоке* в виде целочисленного значения.

### Параметры

поток

Указатель на файловый объект, идентифицирующий поток.

позиция

Указатель на объект fpos\_t. Это должно указывать на уже выделенный объект.

## Возвращаемое значение

При успешном выполнении функция возвращает ноль.

В случае ошибки еггпо устанавливается в положительное значение для конкретной платформы, а функция возвращает ненулевое значение.

### Пример

```
1 /* fgetpos example */
 2 #include <stdio.h>
3 int main ()
 4
5
      FILE * pFile;
      int c:
       int n;
 8
      fpos_t pos;
 9
10
      pFile = fopen ("myfile.txt","r");
11
       if (pFile==NULL) perror ("Error opening file");
12
13
14
         c = fgetc (pFile);
15
16
         printf ("1st character is %c\n",c);
         fgetpos (pFile,&pos);
17
         for (n=0; n<3; n++)
18
         {
19
            fsetpos (pFile,&pos);
20
            c = fgetc (pFile);
printf ("2nd character is %c\n",c);
22
23
         fclose (pFile);
24
25
       return 0;
26 }
```

Редактировать и запускать

Возможный вывод (c myfile.txt содержит ABC):

```
1st character is A
2nd character is B
2nd character is B
2nd character is B
```

Откроется примерmyfile.txt, затем читает первый символ один раз, а затем читает 3 раза один и тот же второй символ.

# См. Также

fsetpos	Установить индикатор положения потока (функция )
ftell	Получить текущую позицию в потоке (функция )
fseek	Индикатор положения потока перемещения (функция )

VSSCANT

OδδΕΚΜΒΙ:
Stderr
Stdin
Stdout

munbi:
ΦΑЙЛ
fpos\_t
size\_t
macro constants:
BUFSIZ
EOF
FILENAME\_MAX
FOPEN\_MAX
L\_tmpnam
NULL
TMP\_MAX

Home page | Privacy policy © cplusplus.com, 2000-2021 - All rights reserved - v3.2 Spotted an error? contact us