DockerCon 2023: Наше ежегодное мероприятие для разработчиков возвращается — онлайн и лично. × Узнать больше.

Главная / Ссылка / Ссылка на файл Dockerfile

Ссылка

Docker может создавать изображения автоматически, читая инструкции из a Dockerfile.

A Dockerfile - это текстовый документ, содержащий все команды, которые пользователь может вызвать в командной строке для сборки изображения. На этой странице описаны команды, которые вы можете использовать в Dockerfile.

Формат

Вот формат Dockerfile:

Comment
INSTRUCTION arguments

Инструкция регистр не учитывается. Однако Конвенция по их данным ЗАГЛАВНЫМИ буквами, чтобы отличить их легко из аргументов.

Docker выполняет инструкции в Dockerfile порядке. A Dockerfile должно начинаться с FROM инструкции. Это может быть после директив синтаксического анализатора, комментариев и аргументов с глобальной областью действия. FROM Инструкция указывает родительский образ ✓, из которого вы создаете. FROM может предшествовать только одна или несколько ARG инструкций, в которых объявляются аргументы, которые используются в FROM строках в Dockerfile.

Docker обрабатывает строки, которые *начинаются* с #, как комментарий, если только строка не является допустимой <u>директивой синтаксического анализатора</u>. # Маркер в любом другом месте строки обрабатывается как аргумент. Это позволяет использовать такие инструкции, как:

omment

```
RUN echo 'we are running some # of cool things'
```

Строки комментариев удаляются перед выполнением инструкций Dockerfile, что означает, что комментарий в следующем примере не обрабатывается командной оболочкой выполнение echo команды, и оба примера ниже эквивалентны:

```
RUN echo hello \
# comment
world
```

```
RUN echo hello \
```

Символы продолжения строки в комментариях не поддерживаются.

Обратите внимание на пробелы

Для обеспечения обратной совместимости вводные пробелы перед комментариями (#) и инструкциями (такими как RUN) игнорируются, но не рекомендуется. В этих случаях начальный пробел не сохраняется, и поэтому следующие примеры эквивалентны:

```
# this is a comment-line
RUN echo hello
RUN echo world
```

```
# this is a comment-line
RUN echo hello
RUN echo world
```

Однако обратите внимание, что пробелы в *аргументах* инструкции, таких как команды следующие RUN, сохраняются, поэтому следующий пример печатается hello world с начальным пробелом, как указано:

```
UN echo "\
```

hello\ world"

Ссылка

Директивы синтаксического анализатора являются необязательными и влияют на способ обработки последующих строк в Dockerfile. Директивы синтаксического анализатора не добавляют слои к сборке и не будут показаны как шаг сборки. Директивы синтаксического анализатора записываются в виде специального типа комментария в форме # directive=value. Одна директива может быть использована только один раз.

После обработки комментария, пустой строки или инструкции конструктора Docker больше не ищет директивы синтаксического анализатора. Вместо этого он обрабатывает все, что отформатировано как директива синтаксического анализатора, как комментарий и не пытается проверить, может ли это быть директивой синтаксического анализатора. Следовательно, все директивы синтаксического анализатора должны находиться в самом верху Dockerfile.

Директивы синтаксического анализатора не чувствительны к регистру. Однако по соглашению они должны быть строчными. По соглашению также следует включать пустую строку после любых директив синтаксического анализатора. Символы продолжения строки не поддерживаются в директивах синтаксического анализатора.

Из-за этих правил все следующие примеры недопустимы:

Недопустимо из-за продолжения строки:

```
# direc \
tive=value
```

Недействителен из-за двойного отображения:

```
# directive=value1
# directive=value2

7M ImageName
```

Рассматривается как комментарий из-за появления после инструкции разработчика:

```
FROM ImageName
# directive=value
```

Обрабатывается как комментарий из-за появления после комментария, который не является синтаксическим анализатором директива:

```
# About my dockerfile
# directive=value
FROM ImageName
```

Неизвестная директива обрабатывается как комментарий из-за того, что она не распознана. В кроме того, известная директива обрабатывается как комментарий из-за того, что она появляется после комментария, который не является директивой синтаксического анализатора.

```
# unknowndirective=value
# knowndirective=value
```

В директиве синтаксического анализатора разрешены пробелы, не разбивающие строку. Следовательно, все следующие строки обрабатываются одинаково:

```
#directive=value
# directive =value
# directive= value
# directive = value
# dIrEcTiVe=value
```

Поддерживаются следующие директивы синтаксического анализатора:

- syntax
- escape

таксическая

Эта функция доступна только при использовании серверной части $\frac{BuildKit}{\square}$ и игнорируется при использовании серверной части classic builder.

Для получения дополнительной информации смотрите $\underline{\text{синтаксис пользовательского файла}}$ Dockerfile \square .

escape

```
# escape=\ (backslash)
Или
                                                                                     Дайте отзыв
  # escape=` (backtick)
escape Директива задает символ, используемый для экранирования символов в а
Dockerfile. Если не указано, то по умолчанию используется экранирующий символ
Управляющий символ используется как для экранирования символов в строке, так и для
экранирования новой строки. Это позволяет | Dockerfile | инструкции занимать несколько
строк. Обратите внимание, что независимо от того, включена ли в escape директива
синтаксического анализатора Dockerfile, экранирование в RUN команде выполняется
только в конце строки.
Установка escape-символа на 🔌 особенно полезна для Windows, где 🛝 это разделитель
                    совместим с Windows PowerShell Li.
пути к каталогу.
Рассмотрим следующий пример, который неочевидным образом приведет к сбою на Windows.
Вторая строка \ в конце второй строки будет интерпретироваться как экранирование для
новой строки, а не как цель экранирования из первой \. Аналогично, \\ в конце
третьей строки, предполагая, что она фактически обрабатывалась как инструкция,
заставила бы ее рассматриваться как продолжение строки. Результатом этого файла
dockerfile является то, что вторая и третья строки считаются одной инструкцией:
```

dir c:\

FROM microsoft/nanoserver COPY testfile.txt c:\\

Результаты в:

```
PS E:\myproject> docker build -t cmd .
 Sending build context to Docker daemon 3.072 kB
 Step 1/2 : FROM microsoft/nanoserver
  ---> 22738ff49c6d
 Step 2/2 : COPY testfile.txt c:\RUN dir c:
 GetFileAttributesEx c:RUN: The system cannot find the file specified.
 PS E:\myproject>
Одним из решений было бы использовать / в качестве цели как COPY инструкция и dir
. Однако этот синтаксис в лучшем случае сбивает с толку, поскольку он не является
естественным для путей в Windows, а в худшем случае подвержен ошибкам, поскольку не
все команды в Windows поддерживают / разделитель путей.
При добавлении escape директивы синтаксического анализа следующее Dockerfile
выполняется, как и ожидалось, с использованием естественной семантики платформы для
путей к файлам на Windows:
 # escape=`
 FROM microsoft/nanoserver
 COPY testfile.txt c:\
 RUN dir c:\
```

Результаты в:

```
PS E:\myproject> docker build -t succeeds --no-cache=true .

Sending build context to Docker daemon 3.072 kB

Step 1/3 : FROM microsoft/nanoserver
---> 22738ff49c6d

Step 2/3 : COPY testfile.txt c:\
---> 96655de338de

Removing intermediate container 4db9acbb1682

Step 3/3 : RUN dir c:\
-> Running in a2c157f842f5

Aume in drive C has no label.
```

```
Volume Serial Number is 7E6D-E0F7
 Directory of c:\
10/05/2016 05:04 PM
                                 1,894 License.txt
10/05/2016 02:22 PM
                        <DIR>
                                       Program Files
10/05/2016 02:14 PM
                        <DIR>
                                       Program Files (x86)
10/28/2016 11:18 AM
                                    62 testfile.txt
10/28/2016 11:20 AM
                        <DIR>
                                       Users
10/28/2016 11:20 AM
                        <DIR>
                                       Windows
           2 File(s)
                              1,956 bytes
           4 Dir(s) 21,259,096,064 bytes free
 ---> 01c7f3bef04f
Removing intermediate container a2c157f842f5
Successfully built 01c7f3bef04f
PS E:\myproject>
```

Ссылка

Переменные среды (объявленные с помощью ENV инструкции) также могут использоваться в определенных инструкциях как переменные, которые будут интерпретироваться Dockerfile . Экранирование также обрабатывается для буквального включения синтаксиса, подобного переменной, в оператор.

Переменные среды обозначаются в Dockerfile либо с помощью \$variable_name, либо \${variable_name}. Они обрабатываются эквивалентно, и синтаксис фигурных скобок обычно используется для решения проблем с именами переменных без пробелов, например \${foo}_bar.

\${variable_name} Синтаксис также поддерживает несколько стандартных bash модификаторов, указанных ниже:

- \${variable:-word} указывает, что если variable задано, то результатом будет это значение. Если variable не задано, то word будет результат.
- \${variable:+word} указывает, что если variable установлено значение, то word будет результат, в противном случае результатом будет пустая строка.

Во всех случаях word может быть любой строкой, включая дополнительные переменные

Пример (проанализированное представление отображается после #):

```
FROM busybox
ENV F00=/bar
WORKDIR ${F00} # WORKDIR /bar
ADD . $F00 # ADD . /bar
COPY \$F00 /quux # COPY $F00 /quux
```

Переменные среды поддерживаются следующим списком инструкций в Dockerfile:

- ADD
- COPY
- ENV
- EXPOSE
- FROM
- LABEL
- STOPSIGNAL
- USER
- VOLUME
- WORKDIR
- ONBUILD (в сочетании с одной из поддерживаемых инструкций выше)

При замене переменной среды будет использоваться одно и то же значение для каждой переменной на протяжении всей инструкции. Другими словами, в этом примере:

```
ENV abc=hello
ENV abc=bye def=$abc
ENV ghi=$abc
```

в результате def будет иметь значение hello, а не bye. Однако, ghi будет иметь значение bye, поскольку оно не является частью той же инструкции, для которой човлено abc значение bye.

Прежде чем docker CLI отправит контекст демону docker, он ищет файл с именем .dockerignore в корневом каталоге контекста. Если этот файл существует, CLI изменяет контекст, чтобы исключить файлы и каталоги, которые соответствуют шаблонам в нем. Это помогает избежать ненужной отправки больших или конфиденциальных файлов и каталогов демону и потенциального добавления их в изображения с помощью ADD или COPY.

Интерфейс командной строки интерпретирует .dockerignore файл как список шаблонов, разделенных новой строкой, аналогичный файловым глобусам оболочек Unix. Для целей сопоставления корневым каталогом контекста считается как рабочий, так и корневой каталог. Например, шаблоны /foo/bar и foo/bar оба исключают файл или каталог, указанный bar в foo подкаталоге PATH или в корне репозитория git, расположенного по адресу URL. Ни то, ни другое не исключает ничего другого.

Если строка в .dockerignore файле начинается с # в столбце 1, то эта строка рассматривается как комментарий и игнорируется до интерпретации CLI.

Вот пример .dockerignore файла:

```
# comment
*/temp*

*/*/temp*
temp?
```

Этот файл вызывает следующее поведение сборки:

Правило	Поведение		
# comment	Игнорируется.		
/temp	Исключите файлы и каталоги, имена которых начинаются с temp, в любом ближайшем подкаталоге корневого каталога. Например, обычный файл /somedir/temporary.txt исключается, как и каталог /somedir/temp.		
//temp*	*/temp* Исключите файлы и каталоги, начинающиеся с temp, из любого подкаталога, котор находится на два уровня ниже корневого. Например, /somedir/subdir/temporary.t исключается.		

Dockerfile reference | Docker Docs Правило Поведение Исключите файлы и каталоги в корневом каталоге, имена которых являются temp? односимвольным расширением temp. Например, исключаются /tempa и /tempb. Сопоставление выполняется с использованием пути к файлу Go.Сопоставьте правила На этапе предварительной обработки удаляются начальные и конечные пробелы и удаляются и ..., использующие путь к файлу Go. Очистите . Строки, которые остаются пустыми после предварительной обработки, игнорируются. Помимо пути к файлу Go.Правила соответствия, Docker также поддерживает специальную строку с подстановочным знаком | ** |, которая соответствует любому количеству каталогов Дайте отзыв-(включая ноль). Например, **/*.go будут исключены все файлы, заканчивающиеся на , которые находятся во всех каталогах, включая корневой контекст сборки. Строки, начинающиеся с !! (восклицательный знак), могут использоваться для создания исключений из исключений. Ниже приведен пример .dockerignore файла, который использует этот механизм: *.md !README.md Все файлы markdown, находящиеся непосредственно в каталоге контекста, *за* README.md исключением исключены из контекста. Обратите внимание, что файлы markdown в подкаталогах по-прежнему включены. Размещение 📳 правил исключения влияет на поведение: последняя строка .dockerignore, которая соответствует определенному файлу, определяет, включен он или исключен. Рассмотрим следующий пример:

.md !README.md README-secret.md

Никакие файлы markdown не включены в контекст, за исключением файлов README, отличных OT README-secret.md.

∴рь рассмотрим этот пример:

```
*.md
README-secret.md
!README*.md
```

Включены все файлы README. Средняя строка не влияет, потому что !README*.md совпадает README-secret.md и идет последней.

Вы даже можете использовать .dockerignore файл для исключения файлов Dockerfile и .dockerignore. Эти файлы по-прежнему отправляются демону, поскольку они нужны ему для выполнения своей работы. Но инструкции ADD и COPY не копируют их в изображение.

Наконец, вы можете указать, какие файлы включать в контекст, а какие исключать. Для достижения этой цели укажите * в качестве первого шаблона, за которым следует один или несколько ! шаблонов исключений.

Примечание

По историческим причинам шаблон . игнорируется.

Π0

```
FROM [--platform=<platform>] <image> [AS <name>]
```

Или

```
FROM [--platform=<platform>] <image>[:<tag>] [AS <name>]
```

Или

```
FROM [--platform=<platform>] <image>[@<digest>] [AS <name>]
```

FROM Инструкция инициализирует новый этап сборки и устанавливает <u>Базовый образ</u> оследующих инструкций. Таким образом, действительный файл Dockerfile должен

начинаться с [FROM] инструкции. Изображение может быть любым допустимым изображением – особенно легко начать с извлечения изображенияиз *общедоступных репозиториев* .

- ARG это единственная инструкция, которая может предшествовать FROM в Dockerfile. Смотрите, как взаимодействуют ARG и FROM.
- FROM может появляться несколько раз в пределах одного Dockerfile для создания нескольких образов или использования одного этапа сборки в качестве зависимости для другого. Просто запишите последний идентификатор изображения, выведенный фиксацией перед каждой новой FROM инструкцией. Каждая FROM инструкция очищает любое состояние, созданное предыдущими инструкциями.
- При необходимости новому этапу сборки можно присвоить имя, добавив его AS name к FROM инструкции. Это имя может использоваться в последующих FROM и СОРУ --from=<name> инструкциях для ссылки на образ, созданный на этом этапе.
- Значения tag или digest являются необязательными. Если вы опустите любое из них, конструктор по умолчанию использует latest тег. Конструктор возвращает ошибку, если не может найти tag значение.

Необязательный --platform флаг может использоваться для указания платформы изображения в случае, если FROM ссылается на многоплатформенный образ. Например, linux/amd64, linux/arm64 или windows/amd64. По умолчанию используется целевая платформа запроса на сборку. В значении этого флага могут использоваться глобальные аргументы сборки, например, автоматические аргументы платформы позволяют вам принудительно перевести этап на собственную платформу сборки (
--platform=\$BUILDPLATFORM) и использовать ее для кросс-компиляции на целевую платформу внутри этапа.

Понять, как ARG и FROM взаимодействуют

FROM инструкции поддерживают переменные, которые объявляются любыми ARG инструкциями, которые встречаются перед первой FROM.

```
ARG CODE_VERSION=latest

FROM base:${CODE_VERSION}

CMD /code/run-app

FROM extras:${CODE_VERSION}

/code/run-extras
```

```
ARG VERSION=latest
FROM busybox:$VERSION
ARG VERSION
RUN echo $VERSION > image_version
```

ВЫПОЛНИТЬ

ЗАПУСК имеет 2 формы:

- RUN <command> (форма *оболочки*, команда выполняется в оболочке, которая по умолчанию находится /bin/sh -c в Linux или cmd /S /C в Windows)
- RUN ["executable", "param1", "param2"] (φορμα *exec*)

RUN Инструкция выполнит любые команды в новом слое поверх текущего изображения и зафиксирует результаты. Полученное зафиксированное изображение будет использовано для следующего шага в Dockerfile.

Многоуровневые RUN инструкции и генерация коммитов соответствуют основным концепциям Docker, где коммиты дешевы, а контейнеры могут быть созданы из любой точки истории изображения, во многом как система управления версиями.

Форма *exec* позволяет избежать переполнения строк оболочки и выполнять RUN команды с использованием базового образа, который не содержит указанного исполняемого файла оболочки.

Оболочка по умолчанию для формы shell может быть изменена с помощью | SHELL | команды.

В форме *оболочки* вы можете использовать \ (обратную косую черту), чтобы продолжить выполнение одной инструкции на следующей строке. Например, рассмотрим эти две строки:

```
RUN /bin/bash -c 'source $HOME/.bashrc && \
'o $HOME'
```

```
RUN /bin/bash -c 'source $HOME/.bashrc && echo $HOME'
```

Чтобы использовать другую оболочку, отличную от '/bin/sh', используйте форму *exec*, передаваемую в желаемую оболочку. Например:

```
RUN ["/bin/bash", "-c", "echo hello"]
```

Примечание

Форма *exec* анализируется как массив JSON, что означает, что вы должны использовать двойные кавычки (") вокруг слов, а не одинарные кавычки (').

В отличие от формы shell, форма exec не вызывает командную оболочку. Это означает, что обычная обработка оболочки не выполняется. Например, RUN ["echo", "\$HOME"] не будет выполнять подстановку переменных в \$HOME. Если вам нужна обработка оболочки, то либо используйте форму оболочки, либо запустите оболочку напрямую, например:

RUN ["sh", "-c", "echo \$HOME"]. При использовании формы ехес и непосредственном выполнении командной строки, как в случае с формой shell, расширение переменной среды выполняет оболочка, а не docker.

Примечание

В форме *JSON* необходимо избегать обратных косых черт. Это особенно актуально в Windows, где обратная косая черта является разделителем путей. В противном случае следующая строка обрабатывалась бы как форма *оболочки* из-за недопустимого JSON и завершалась бы ошибкой неожиданным образом:

```
RUN ["c:\windows\system32\tasklist.exe"]
```

Правильный синтаксис для этого примера:

```
RUN ["c:\\windows\\system32\\tasklist.exe"]
```

Кэш для RUN инструкций не становится недействительным автоматически во время следующей сборки. Кэш для инструкции типа RUN apt-get dist-upgrade -y будет повторно использован во время следующей сборки. Кэш для RUN инструкций можно сделать недействительным, например, с помощью --no-cache флага docker build --no-cache.

Для получения дополнительной информации смотрите $\boxed{ \text{Dockerfile} } \boxed{ \text{Руководство по} }$ $\boxed{ \text{применению лучших практик} \ ^{\square} }$.

Кэш для RUN инструкций может быть аннулирован с помощью ADD и COPY instructions.

ВЫПОЛНИТЬ --смонтировать

Примечание

Добавлено в docker/dockerfile:1.2

RUN --mount позволяет создавать подключения файловой системы, к которым доступна сборка. Это можно использовать для:

- Создание, привязка, подключение к файловой системе хоста или другие этапы сборки
- Доступ к секретам сборки или сокетам ssh-агента
- Используйте постоянный кэш управления пакетами для ускорения сборки

Cинтаксис: --mount=[type=<TYPE>][,option=<value>[,option=<value>]...]

Типы монтирования

Тип	Описание
bind (по умолчанию)	Привязка-монтирование контекстных каталогов (только для чтения).
ne ne	Смонтируйте временный каталог для кэширования каталогов компиляторов и менеджеров пакетов.

Тип	Описание	
secret	Разрешить контейнеру сборки получать доступ к защищенным файлам, таким как закрытые ключи, не запекая их в образ.	
ssh	Разрешить контейнеру сборки получать доступ к SSH-ключам через SSH-агенты с поддержкой парольных фраз.	

ВЫПОЛНИТЬ --смонтировать=тип= привязать

Этот тип монтирования позволяет привязывать файлы или каталоги к контейнеру сборки. По умолчанию монтирование с привязкой доступно только для чтения.

Опция	Описание	
target 1	Путь монтирования.	Дайте
source	Исходный путь в from. По умолчанию используется корень from.	
from	Название этапа сборки или образа для корня исходного кода. По умолчанию используется контекст сборки.	
rw, readwrite	Разрешить запись при монтировании. Записанные данные будут удалены.	

ВЫПОЛНИТЬ --смонтировать=тип=кэш

Этот тип монтирования позволяет контейнеру сборки кэшировать каталоги для компиляторов и менеджеров пакетов.

Опция	Описание	
id	Heoбязательный идентификатор для идентификации отдельных кэшей. По умолчанию используется значение target.	
target 1	Путь монтирования.	
ro, readonly	Доступен только для чтения, если задан.	
charing	Одно из shared, private или locked. Значение по умолчанию равно shared. shared Монтирование кэша может использоваться одновременно несколькими авторами. private создает новое монтирование, если имеется несколько устройств записи.	

Опция	Описание	
	locked приостанавливает второе устройство записи до тех пор, пока первое не освободит монтирование.	
from	Этап сборки для использования в качестве основы для монтирования кэша. По умолчанию используется пустой каталог.	
source	Вложенный путь в from для монтирования. По умолчанию используется корневой каталог from.	
mode	Файловый режим для нового каталога кэша в восьмеричном формате. По умолчанию 0755.	
uid	Идентификатор пользователя для нового каталога кэша. По умолчанию 0.	
gid	Идентификатор группы для нового каталога кэша. По умолчанию 0.	

Содержимое каталогов кэша сохраняется между вызовами builder без аннулирования кэша команд. Монтирование кэша следует использовать только для повышения производительности. Ваша сборка должна работать с любым содержимым каталога кэша, поскольку другая сборка может перезаписать файлы или GC может очистить их, если требуется больше места для хранения.

Пример:

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM golang
RUN --mount=type=cache,target=/root/.cache/go-build \
   go build ...
```


Пример:

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM ubuntu
RUN rm -f /etc/apt/apt.conf.d/docker-clean; echo 'Binary::apt::APT::Keep-Downloaded-
RUN --mount=type=cache,target=/var/cache/apt,sharing=locked \
    --mount=type=cache,target=/var/lib/apt,sharing=locked \
    apt update && apt-get --no-install-recommends install -y gcc
```

Apt необходим эксклюзивный доступ к своим данным, поэтому в кэшах используется опция sharing=locked, которая гарантирует, что несколько параллельных сборок с использованием одного и того же монтирования кэша будут ждать друг друга и не будут обращаться к одним и тем же файлам кэша одновременно. файлы кэша. Вы также могли бы использовать sharing=private, если в этом случае вы предпочитаете, чтобы каждая сборка создавала другой каталог кэша.

ВЫПОЛНИТЬ --mount=type=tmpfs

Этот тип монтирования позволяет монтировать tmpfs в контейнер сборки.



јайте отзыв

ВЫПОЛНИТЬ --смонтировать=тип=секретную

Этот тип монтирования позволяет контейнеру сборки получать доступ к защищенным файлам, таким как закрытые ключи, не запекая их в образ.

Опция	Описание	
id	ИДЕНТИФИКАТОР секрета. По умолчанию используется базовое имя целевого пути.	
target	Путь монтирования. По умолчанию используется значение /run/secrets/ + id.	
required	Если установлено значение true, команда выдает ошибку, когда секрет недоступен. По умолчанию используется значение false.	
mode	Режим файла для секретного файла в восьмеричном формате. По умолчанию 0400.	
uid	Идентификатор пользователя для секретного файла. По умолчанию 0.	
gid	Идентификатор группы для секретного файла. По умолчанию 0.	

Пример: доступ к



```
FROM python:3
RUN pip install awscli
RUN --mount=type=secret,id=aws,target=/root/.aws/credentials \
  aws s3 cp s3://...
```

```
$ docker buildx build --secret id=aws,src=$HOME/.aws/credentials .
```

ВЫПОЛНИТЬ --mount=type=ssh

Этот тип монтирования позволяет контейнеру сборки получать доступ к SSH-ключам через SSH-агенты с поддержкой парольных фраз.

Опция	Описание	
id	ИДЕНТИФИКАТОР сокета или ключа SSH-агента. По умолчанию используется значение "по умолчанию".	
target	Путь к сокету агента SSH. По умолчанию используется значение /run/buildkit/ssh_agent.\${N}	
required	Если установлено значение true, команда выдает ошибку, когда ключ недоступен. По умолчанию используется значение false.	
mode	Режим файла для сокета в восьмеричном формате. По умолчанию 0600.	
uid	Идентификатор пользователя для сокета. По умолчанию 0.	
gid	Идентификатор группы для сокета. По умолчанию 0.	


Пример: доступ к

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM alpine
RUN apk add --no-cache openssh-client
RUN mkdir -p -m 0700 ~/.ssh && ssh-keyscan gitlab.com >> ~/.ssh/known_hosts
RUN --mount=type=ssh \
    ssh -q -T git@gitlab.com 2>&1 | tee /hello
# "Welcome to GitLab, @GITLAB_USERNAME_ASSOCIATED_WITH_SSHKEY" should be printed her
# with the type of build progress is defined as `plain`.
```

```
$ eval $(ssh-agent)
$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
(Input your passphrase here)
$ docker buildx build --ssh default=$SSH_AUTH_SOCK .
```

Вы также можете указать путь к [*.pem] файлу на хосте напрямую вместо [\$SSH_AUTH_SOCK]. Однако файлы рет с парольными фразами не поддерживаются.

ВЫПОЛНИТЬ --сетевая



Ссылка

Тип	Описание
default (по умолчанию)	Запуск в сети по умолчанию.
none	Запуск без доступа к сети.
host	Выполняется в сетевой среде хоста.

ВЫПОЛНИТЬ --сеть=

Что эквивалентно отсутствию флага вообще, команда выполняется в сети по умолчанию для сборки.

ВЫПОЛНИТЬ --network=none

да выполняется без доступа к сети (10 по-прежнему доступна, но изолирована от о процесса)

Пример: изоляция

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM python:3.6
ADD mypackage.tgz wheels/
RUN --network=none pip install --find-links wheels mypackage
```

pip will only be able to install the packages provided in the tarfile, which can be controlled by an earlier build stage.

RUN --network=host

The command is run in the host's network environment (similar to docker build --network=host), but on a per-instruction basis)

Warning

```
Использование —-network=host защищено network.host правом, которое необходимо включить при запуске демона buildkitd с

—-allow-insecure-entitlement network.host флагом или в конфигурации buildkitd

, а также для запроса на сборку с —-allow network.host флагом С. {:.warning}
```

ВЫПОЛНИТЬ --безопасность

Примечание

Пока недоступен в стабильном синтаксисе, используйте docker/dockerfile:1-labs версию.

ВЫПОЛНИТЬ --security=небезопасная

С помощью --security=insecure builder запускает команду без изолированной среды в зопасном режиме, что позволяет запускать потоки, требующие повышенных привилегий имер, containerd). Это эквивалентно запуску docker run --privileged.

Предупреждение

```
Чтобы получить доступ к этой функции, право security.insecure должно быть включено при запуске демона buildkitd с

--allow-insecure-entitlement security.insecure флагом или в конфигурации

buildkitd 

, а также для запроса на сборку с --allow security.insecure флагом

:. {:.warning}
```

Пример:

```
# syntax=docker/dockerfile:1-labs
FROM ubuntu
RUN --security=insecure cat /proc/self/status | grep CapEff
#84 0.093 CapEff: 0000003fffffffff
```

ВЫПОЛНИТЬ

Режим изолированной среды по умолчанию может быть активирован через --security=sandbox, но это не-ор.

СМD Инструкция имеет три формы:

- CMD ["executable", "param1", "param2"] (форма *exec*, это предпочтительная форма)
- [CMD ["param1", "param2"] (в качестве *параметров по умолчанию для ТОЧКИ входа*)
- CMD command param1 param2 (форма *оболочки*)

B CMD а может быть только одна Dockerfile инструкция. Если вы перечислите более одной, CMD то вступит в силу только последняя CMD.

Основная цель а CMD - предоставить значения по умолчанию для исполняемого йнера. Эти значения по умолчанию могут включать исполняемый файл или они могут

не включать исполняемый файл, и в этом случае вы также должны указать ENTRYPOINT инструкцию.

Если CMD используется для предоставления аргументов по умолчанию для ENTRYPOINT инструкции, то обе инструкции CMD и ENTRYPOINT должны быть указаны в формате массива JSON.

Примечание

Форма *exec* анализируется как массив JSON, что означает, что вы должны использовать двойные кавычки (") вокруг слов, а не одинарные кавычки (').

В отличие от формы shell, форма exec не вызывает командную оболочку. Это означает, что обычная обработка оболочки не выполняется. Например, СМD ["echo", "\$HOME"] не будет выполнять подстановку переменных в \$HOME. Если вам нужна обработка оболочки, то либо используйте форму оболочки, либо запустите оболочку напрямую, например:

СМD ["sh", "-c", "echo \$HOME"]. При использовании формы exec и непосредственном выполнении командной строки, как в случае с формой shell, расширение переменной среды выполняет оболочка, а не docker.

При использовании в форматах shell или exec CMD инструкция задает команду, которая будет выполняться при запуске образа.

Если вы используете форму *оболочки* CMD, то <command> будет выполняться в /bin/sh -c:

```
FROM ubuntu
CMD echo "This is a test." | wc -
```

Если вы хотите запустить свой <command> без оболочки, то вы должны выразить команду в виде массива JSON и указать полный путь к исполняемому файлу. Эта форма массива является предпочтительным форматом СМD. Любые дополнительные параметры должны быть индивидуально выражены в виде строк в массиве:

```
FROM ubuntu
["/usr/bin/wc","--help"]
```

If you would like your container to run the same executable every time, then you should consider using ENTRYPOINT in combination with CMD. See ENTRYPOINT.

If the user specifies arguments to docker run then they will override the default specified in CMD.

Note

Не путайте RUN с CMD. RUN на самом деле выполняет команду и фиксирует результат; CMD ничего не выполняет во время сборки, но указывает предполагаемую команду для образа.

ЯРЛЫК

```
LABEL <key>=<value> <key>=<value> ...
```

LABEL Инструкция добавляет метаданные к изображению. А LABEL - это пара ключзначение. Чтобы включить пробелы в LABEL значение, используйте кавычки и обратную косую черту, как при синтаксическом анализе командной строки. Несколько примеров использования:

```
LABEL "com.example.vendor"="ACME Incorporated"

LABEL com.example.label-with-value="foo"

LABEL version="1.0"

LABEL description="This text illustrates \
that label-values can span multiple lines."
```

Изображение может иметь более одной метки. Вы можете указать несколько меток в одной строке. До Docker 1.10 это уменьшало размер конечного изображения, но теперь это не так. Вы все еще можете указать несколько меток в одной инструкции одним из следующих двух способов:

```
LABEL multi.label1="value1" multi.label2="value2" other="value3"
```

```
LABEL multi.label1="value1" \
    multi.label2="value2" \
    other="value3"
```

Note

Be sure to use double quotes and not single quotes. Particularly when you are using string interpolation (e.g. LABEL example="foo-\$ENV_VAR"), single quotes will take the string as is without unpacking the variable's value.

Labels included in base or parent images (images in the FROM line) are inherited by your image. If a label already exists but with a different value, the most-recently-applied value overrides any previously-set value.

```
To view an image's labels, use the docker image inspect command. You can use the --format option to show just the labels;
```

{% raw %}

```
$ docker image inspect --format='{{json .Config.Labels}}' myimage
```

{% endraw %}

```
"com.example.vendor": "ACME Incorporated",
"com.example.label-with-value": "foo",
"version": "1.0",
"description": "This text illustrates that label-values can span multiple lines.",
"multi.label1": "value1",
"multi.label2": "value2",
"other": "value3"
}
```

ПРОВОЖДАЮЩИЙ (устаревший)

MAINTAINER <name>

МАІNTAINER Инструкция задает поле *Автора* сгенерированных изображений. LABEL Инструкция является гораздо более гибкой версией этой программы, и вам следует использовать ее вместо этого, поскольку она позволяет устанавливать любые требуемые метаданные и может быть просмотрена легко, например с помощью docker inspect. Чтобы задать метку, соответствующую полю MAINTAINER, вы могли бы использовать:

```
LABEL org.opencontainers.image.authors="SvenDowideit@home.org.au"
```

Затем это будет видно из docker inspect вместе с другими метками.

Лайте отзыв

ВЫСТАВИТЬ

```
EXPOSE <port> [<port>/<protocol>...]
```

EXPOSE Инструкция информирует Docker о том, что контейнер прослушивает указанные сетевые порты во время выполнения. Вы можете указать, прослушивает ли порт ТСР или UDP, и по умолчанию используется ТСР, если протокол не указан.

EXPOSE Инструкция фактически не публикует порт. Она функционирует как тип документации между пользователем, который создает образ, и пользователем, который запускает контейнер, о том, какие порты предназначены для публикации. Чтобы фактически опубликовать порт при запуске контейнера, используйте —р флаг на docker run для публикации и сопоставления одного или нескольких портов или —Р флаг для публикации всех доступных портов и сопоставления их с портами высокого порядка.

По умолчанию EXPOSE предполагается TCP. Вы также можете указать UDP:

```
EXPOSE 80/udp
```

Чтобы предоставлять доступ как к TCP, так и к UDP, включите две строки:

0SE 80/tcp

EXPOSE 80/udp

В этом случае, если вы используете —P with docker run, порт будет предоставлен один раз для TCP и один раз для UDP. Помните, что —P используется эфемерный хост высокого порядка порт на хосте, поэтому порт не будет одинаковым для TCP и UDP.

Независимо от EXPOSE настроек, вы можете переопределить их во время выполнения, используя -р флаг. Например

```
$ docker run -p 80:80/tcp -p 80:80/udp ...
```

ENV

```
ENV <key>=<value> ...
```

ENV Инструкция присваивает переменной среды <key> значение <value>. Это значение будет в среде для всех последующих инструкций на этапе сборки и может быть заменено встроеннымво многих также. Значение будет интерпретироваться для других переменных среды, поэтому символы кавычек будут удалены, если они не экранированы. Подобно синтаксическому анализу командной строки, кавычки и обратная косая черта могут использоваться для включения пробелов в значения.

Пример:

```
ENV MY_NAME="John Doe"
ENV MY_DOG=Rex\ The\ Dog
ENV MY_CAT=fluffy
```

Инструкция позволяет устанавливать несколько <key>=<value> ... переменных временно, и приведенный ниже пример даст те же чистые результаты в конечном итоге

изображение:

```
ENV MY_NAME="John Doe" MY_DOG=Rex\ The\ Dog \
    MY_CAT=fluffy
```

Переменные среды, установленные с помощью ENV, будут сохраняться при запуске контейнера из результирующего изображения. Вы можете просмотреть значения с помощью docker inspect и изменить их с помощью docker run --env <key>=<value>.

Этап наследует любые переменные среды, которые были установлены с помощью ENV его родительского этапа или любого предка. Обратитесь сюда информации о многоступенчатых сборках.

Сохранение переменной среды может вызвать неожиданные побочные эффекты. Например, настройка ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive изменяет поведение apt-get и может сбить с толку пользователей вашего изображения.

Если переменная среды необходима только во время сборки, а не в конечном изображении, рассмотрите возможность установки значения для одной команды вместо этого:

```
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update && apt-get install -y ...
```

Или использование ARG, которое не сохраняется в конечном изображении:

```
ARG DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
RUN apt-get update && apt-get install -y ...
```

• Альтернативный синтаксис

ENV Инструкция также допускает альтернативный синтаксис ENV <key> <value> , опуская = . Например:

ENV MY_VAR my-value

эт синтаксис не позволяет устанавливать несколько переменных среды в одной дной ENV инструкции и может сбивать с толку. Например, следующее задает

```
единственную переменную среды (ONE) со значением "TWO= THREE=world":
```

```
ENV ONE TWO= THREE=world
```

Альтернативный синтаксис поддерживается для обеспечения обратной совместимости, но не рекомендуется по причинам, изложенным выше, и может быть удален в будущей версии.

Добавить

ДОБАВИТЬ имеет две формы:

```
ADD [--chown=<user>:<group>] [--chmod=<perms>] [--checksum=<checksum>] <src>... <des
ADD [--chown=<user>:<group>] [--chmod=<perms>] ["<src>", ... "<dest>"]
```

Последняя форма требуется для путей, содержащих пробелы.

Примечание

Функции | --chown и | --chmod поддерживаются только в файлах Dockerfile, используемых для сборки контейнеров Linux, и не будут работать в контейнерах Windows. Поскольку концепции владения пользователями и группами не переводятся между Linux и Windows, использование /etc/passwd и /etc/group для перевода имен пользователей и групп в идентификаторы ограничивает эту функцию жизнеспособностью только для контейнеров на базе ОС Linux.

Примечание

--chmod поддерживается начиная с <u>Dockerfile 1.3</u> . В настоящее время поддерживается только восьмеричная система счисления. Поддержка не-восьмеричных чисел отслеживается в moby / buildkit #1951 .



The ADD instruction copies new files, directories or remote file URLs from <src> and adds them to the filesystem of the image at the path <dest>.

Each <src> may contain wildcards and matching will be done using Go's file-path.Match rules. For example:

To add all files starting with "hom":

```
ADD hom* /mydir/
```

В приведенном ниже примере ? заменяется любым отдельным символом, например, "home.txt".

```
ADD hom?.txt /mydir/
```

<dest> Это абсолютный путь или путь относительно WORKDIR, в который исходный файл будет скопирован внутри контейнера назначения.

В приведенном ниже примере используется относительный путь и добавляется "test.txt" к <WORKDIR>/relativeDir/:

```
ADD test.txt relativeDir/
```

Принимая во внимание, что в этом примере используется абсолютный путь и добавляется "test.txt" к /absoluteDir/

```
ADD test.txt /absoluteDir/
```

При добавлении файлов или каталогов, содержащих специальные символы (такие как [] и]), вам необходимо экранировать эти пути, следуя правилам Golang, чтобы предотвратить их обработку как совпадающего шаблона. Например, чтобы добавить файл с эм [аrr[0].txt], используйте следующее;

```
ADD arr[[]0].txt /mydir/
```

Все новые файлы и каталоги создаются с UID и GID, равными 0, если только флаг необязательный —-chown не указывает данное имя пользователя, имя группы или UID / GID комбинация для запроса конкретного владельца добавленного содержимого. Формат —-chown флага допускает использование либо строк username и groupname , либо прямых целых UID и GID в любой комбинации. При указании имени пользователя без groupname или UID без GID будет использоваться тот же числовой UID, что и GID. Если указано имя пользователя или имя группы, корневая файловая система контейнера /etc/passwd и /etc/group файлы будут использоваться для выполнения перевода из name в integer UID или GID соответственно. В следующих примерах показаны допустимые определения для —-chown флага:

```
ADD --chown=55:mygroup files* /somedir/
ADD --chown=bin files* /somedir/
ADD --chown=1 files* /somedir/
ADD --chown=10:11 files* /somedir/
ADD --chown=myuser:mygroup --chmod=655 files* /somedir/
```

Если корневая файловая система контейнера не содержит ни /etc/passwd , ни /etc/group файлов, ни имен пользователей или групп, которые используются в --chown флаге , при ADD операции сборки произойдет сбой. Использование числовых идентификаторов не требует никакого поиска и не будет зависеть от содержимого корневой файловой системы контейнера.

В случае, когда <src> это URL-адрес удаленного файла, у адресата будут разрешения 600. Если извлекаемый удаленный файл имеет HTTP Last-Modified заголовок, временная метка из этого заголовка будет использоваться для установки mtime в целевом файле. Однако, как и любой другой файл, обработанный во время ADD, mtime не будет учитываться при определении того, изменился файл или нет, и кэш должен быть обновлен.

Примечание

Если вы создаете, передавая Dockerfile через STDIN (docker build - < somefile контекст сборки отсутствует, поэтому Dockerfile может содержать только ADD

инструкцию на основе URL. Вы также можете передать сжатый архив через STDIN: (docker build - < archive.tar.gz), Dockerfile находящийся в корне архива, а остальная часть архива будет использоваться в качестве контекста сборки.

Если ваши URL-файлы защищены с помощью аутентификации, вам необходимо использовать RUN wget, RUN curl или использовать другой инструмент из контейнера, поскольку ADD инструкция не поддерживает аутентификацию.

Примечание

Первая встреченная ADD инструкция сделает недействительным кэш для всех последующих инструкций из Dockerfile, если содержимое <src> файла изменилось. Это включает в себя аннулирование кэша для RUN инструкций. Для получения дополнительной информации смотрите Dockerfile Руководство по рекомендациям — Использовать кэш сборки . В струкций инструкций информации смотрите образовать кэш сборки . В струкция сделает недействительным кэш для всех наструкций из Dockerfile, если содержимое <src> файла изменилось. В струкций из Dockerfile образовать кэш сборки . В струкция инструкция из Dockerfile образовать кэш сборки . В струкция из Dockerfile образовать кэш сборки . В струкция из Dockerfile образовать кэш сборки . В струкция из Dockerfile образовать из из Dockerfile образовать

ADD подчиняется следующим правилам:

- <src> Путь должен находиться внутри контекста сборки; вы не можете ADD ../something /something, потому что первым шагом docker build является отправка контекстного каталога (и подкаталогов) демону docker.
- Если <src> это URL-адрес, который <dest> не заканчивается косой чертой, то файл загружается с URL-адреса и копируется в <dest>.
- Если <src> это URL-адрес, который <dest> заканчивается косой чертой в конце, то имя файла выводится из URL-адреса и файл загружается в <dest>/<filename>. Например, ADD http://example.com/foobar / создал бы файл /foobar. URL-адрес должен иметь нетривиальный путь, чтобы в этом случае можно было найти подходящее имя файла (http://example.com не сработает).
- Если <src> является каталогом, копируется все содержимое каталога, включая
 метаданные файловой системы.



- Если <src> это локальный архив tar в распознанном формате сжатия (identity, gzip, bzip2 или xz), то он распаковывается как каталог. Ресурсы с удаленных URL-адресов не распаковываются. Когда каталог копируется или распаковывается, он ведет себя так же, как tar -x, результатом является объединение:
 - 1. Что бы ни существовало в пути назначения и
 - 2. Содержимое дерева исходных текстов с разрешенными конфликтами в пользу "2". по каждому файлу.

Примечание

Идентификация файла как распознанного формата сжатия или нет определяется исключительно на основе содержимого файла, а не имени файла. Например, если пустой файл заканчивается на .tar.gz, он не будет распознан как сжатый файл и не выдаст какое-либо сообщение об ошибке распаковки, скорее файл будет просто скопирован по назначению.

- Если <src> это файл любого другого типа, он копируется отдельно вместе со своими метаданными. В этом случае, если файл <dest> заканчивается косой чертой /, он будет считаться каталогом, и содержимое <src> будет записано в <dest>/base(<src>).
- Если указано несколько <src> ресурсов, либо напрямую, либо благодаря использованию подстановочного знака, то <dest> должен быть каталог, и он должен заканчиваться косой чертой /.
- Если <dest> файл не заканчивается косой чертой, он будет считаться обычным файлом, и содержимое <src> будет записано в <dest>.
- Если <dest> файл не существует, он создается вместе со всеми отсутствующими каталогами в его пути.

Для проверки контрольной суммы удаленного файла ДОБАВЬТЕ ecksum=<контрольная сумма> <http src> <dest>

айте отзыв

Контрольную сумму удаленного файла можно проверить с помощью --checksum флага:

ADD --checksum=sha256:24454f830cdb571e2c4ad15481119c43b3cafd48dd869a9b2945d1036d1dc6

--checksum Флаг в настоящее время поддерживает только HTTP-источники.

Добавление репозитория git ДОБАВЬТЕ <git ref> <dir>

Эта форма позволяет добавлять репозиторий git к изображению напрямую, без использования git команды внутри изображения:

```
ADD [--keep-git-dir=<boolean>] <git ref> <dir>
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM alpine
ADD --keep-git-dir=true https://github.com/moby/buildkit.git#v0.10.1 /buildkit
```

--keep-git-dir=true Флаг добавляет .git каталог. По умолчанию этот флаг равен false.

Добавление

Чтобы добавить частное хранилище через SSH, создайте Dockerfile со следующей формой:

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM alpine
ADD git@git.example.com:foo/bar.git /bar
```

Этот файл Dockerfile может быть создан с помощью docker build --ssh или buildctl build --ssh , например,

\$ docker build --ssh default

```
uildctl build --frontend=dockerfile.v0 --local context=. --local dockerfile=. --s
```

```
DOLVDIALI 1: "
```

Смотрите COPY --link .

СКОПИРУЙТЕ

КОПИРОВАНИЕ имеет две формы:

```
COPY [--chown=<user>:<group>] [--chmod=<perms>] <src>... <dest>
COPY [--chown=<user>:<group>] [--chmod=<perms>] ["<src>", ... "<dest>"]
```

Эта последняя форма требуется для путей, содержащих пробелы

• Примечание

Функции — chown и — chmod поддерживаются только в файлах Dockerfile, используемых для сборки контейнеров Linux, и не будут работать в контейнерах Windows. Поскольку концепции владения пользователями и группами не переводятся между Linux и Windows, использование /etc/passwd и /etc/group для перевода имен пользователей и групп в идентификаторы ограничивает эту функцию жизнеспособностью только для контейнеров на базе ОС Linux.

СОРУ Инструкция копирует новые файлы или каталоги из <src> и добавляет их в файловую систему контейнера по пути <dest>.

Может быть указано несколько | <src>| ресурсов, но пути к файлам и каталогам будут
интерпретироваться как относящиеся к источнику контекста сборки.

Каждый из них $\langle src \rangle$ может содержать подстановочные знаки, и сопоставление будет производиться с использованием <u>пути к файлу Go.Cooтветствует правилам</u> . Например:

Чтобы добавить все файлы, начинающиеся с "hom":

```
/ hom* /mydir/
```

В приведенном ниже примере [?] заменяется любым отдельным символом, например, "home.txt".

```
COPY hom?.txt /mydir/
```

<dest> Это абсолютный путь или путь относительно WORKDIR, в который исходный файл
будет скопирован внутри контейнера назначения.

В приведенном ниже примере используется относительный путь и добавляется "test.txt" к <WORKDIR>/relativeDir/:

```
COPY test.txt relativeDir/
```

Принимая во внимание, что в этом примере используется абсолютный путь и добавляется "test.txt" к /absoluteDir/

```
COPY test.txt /absoluteDir/
```

При копировании файлов или каталогов, содержащих специальные символы (такие как [] и]), вам необходимо избегать этих путей, следуя правилам Golang, чтобы предотвратить их обработку как совпадающего шаблона. Например, чтобы скопировать файл с именем arr[0].txt, используйте следующее;

```
COPY arr[[]0].txt /mydir/
```

Все новые файлы и каталоги создаются с UID и GID, равными 0, если только флаг необязательный —-chown не указывает данное имя пользователя, имя группы или UID / GID комбинация для запроса конкретного владельца скопированного содержимого. Формат —-chown флага допускает использование либо строк username и groupname , либо прямых целых UID и GID в любой комбинации. При указании имени пользователя без groupname или UID без GID будет использоваться тот же числовой UID, что и GID. Если указано имя пользователя или имя группы, корневая файловая система контейнера /etc/passwd и /etc/group файлы будут использоваться для выполнения перевода из пате в integer UID оwn флага:

```
COPY --chown=55:mygroup files* /somedir/
COPY --chown=bin files* /somedir/
COPY --chown=1 files* /somedir/
COPY --chown=10:11 files* /somedir/
COPY --chown=myuser:mygroup --chmod=644 files* /somedir/
```

Если корневая файловая система контейнера не содержит ни /etc/passwd , ни /etc/group файлов, ни имен пользователей или групп, которые используются в --chown флаге , при СОРУ операции сборки произойдет сбой. Использование числовых идентификаторов не требует никакого поиска и не зависит от содержимого корневой файловой системы контейнера.

Примечание

При сборке с использованием STDIN (docker build - < somefile) отсутствует контекст сборки, поэтому СОРУ его нельзя использовать.

Необязательно СОРУ принимает флаг ——from=<name>, который можно использовать для установки исходного местоположения на предыдущий этап сборки (созданный с помощью FROM .. AS <name>), который будет использоваться вместо контекста сборки, отправленного пользователем. В случае, если этап сборки с указанным именем не может быть найден, вместо него пытаются использовать изображение с таким же именем.

СОРУ подчиняется следующим правилам:

- <src> Путь должен находиться внутри контекста сборки; вы не можете СОРУ ../something /something, потому что первым шагом docker build является отправка контекстного каталога (и подкаталогов) демону docker.
- Если (<src> является каталогом, копируется все содержимое каталога, включая метаданные файловой системы.

Примечание

м каталог не копируется, копируется только его содержимое.

- Если <src> это файл любого другого типа, он копируется отдельно вместе со своими метаданными. В этом случае, если файл <dest> заканчивается косой чертой /, он будет считаться каталогом, и содержимое <src> будет записано в <dest>/base(<src>).
- Если указано несколько <src> ресурсов, либо напрямую, либо благодаря использованию подстановочного знака, то <dest> должен быть каталог, и он должен заканчиваться косой чертой /.
- Если <dest> файл не заканчивается косой чертой, он будет считаться обычным файлом, и содержимое <src> будет записано в <dest>.
- Если <dest> файл не существует, он создается вместе со всеми отсутствующими каталогами в его пути.

Примечание

Первая встреченная СОРУ инструкция сделает недействительным кэш для всех последующих инструкций из Dockerfile, если содержимое <src> файла изменилось. Это включает в себя аннулирование кэша для RUN инструкций. Для получения дополнительной информации смотрите Dockerfile Руководство по рекомендациям — Мспользовать кэш сборки .

КОПИРОВАТЬ --link

Примечание

Добавлено в docker/dockerfile:1.4

Включение этого флага в командах СОРУ или ADD позволяет копировать файлы с улучшенной семантикой, при которой ваши файлы остаются независимыми на своем собственном слое и не становятся недействительными при изменении команд на предыдущих слоях.



При использовании —-link ваши исходные файлы копируются в пустой каталог назначения. Этот каталог превращается в слой, который связан поверх вашего предыдущего состояния.

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM alpine
COPY --link /foo /bar
```

Эквивалентно выполнению двух сборок:

```
FROM alpine

FROM scratch
COPY /foo /bar
```

и объединение всех слоев обоих изображений вместе.

Преимущества использования --link

Используется —-link для повторного использования уже созданных слоев в последующих сборках с —-cache-from, даже если предыдущие слои изменились. Это особенно важно для многоступенчатых сборок, где СОРУ —-from инструкция ранее становилась недействительной, если какие—либо предыдущие команды на том же этапе изменялись, что вызывало необходимость повторного построения промежуточных этапов. С ——link слоем, сгенерированным предыдущей сборкой, повторно используется и объединяется поверх новых слоев. Это также означает, что вы можете легко перебазировать свои изображения, когда базовые изображения получают обновления, без необходимости выполнять всю сборку заново. В поддерживаемых бэкэндах BuildKit может выполнять это действие перебазирования без необходимости нажимать или извлекать какие—либо уровни между клиентом и реестром. BuildKit обнаружит этот случай и создаст только новый манифест изображения, который содержит новые слои и старые слои в правильном порядке.

То же поведение, при котором BuildKit может избежать удаления базового образа, также происходить при использовании --link и никаких других команд, которые вали бы доступа к файлам базового образа. В этом случае BuildKit будет создавать

слои только для СОРУ команд и помещать их в реестр непосредственно поверх слоев базового изображения.

Hесовместимости с --link=false

При использовании ——link этих COPY/ADD команд не разрешается считывать какие—либо файлы из предыдущего состояния. Это означает, что если в предыдущем состоянии каталог назначения был путем, который содержал символическую ссылку, COPY/ADD по нему нельзя следовать. В конечном изображении путь назначения, созданный с помощью ——link, всегда будет путем, содержащим только каталоги.

Если вы не полагаетесь на поведение следующих символических ссылок в пути назначения, всегда рекомендуется использовать ——link. Производительность ——link эквивалентна или лучше, чем поведение по умолчанию, и это создает гораздо лучшие условия для повторного использования кэша.

Ссылка

ТОЧКА ВХОДА имеет две формы:

Форма exec, которая является предпочтительной формой:

```
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]
```

Форма оболочки:

```
ENTRYPOINT command param1 param2
```

[ENTRYPOINT] позволяет настроить контейнер, который будет запускаться как исполняемый файл.

Например, следующий запускает nginx c его содержимым по умолчанию, прослушивая порт 80:

```
$ docker run -i -t --rm -p 80:80 nginx
```

```
Аргументы командной строки для docker run <image> будут добавлены после всех элементов в форме exec ENTRYPOINT и переопределят все элементы, указанные с помощью CMD. Это позволяет передавать аргументы в точку входа, т.е. docker run <image> -d передаст -d аргумент в точку входа. Вы можете переопределить ENTRYPOINT инструкцию, используя docker run --entrypoint флаг .
```

Форма *оболочки* предотвращает использование каких-либо аргументов CMD или run командной строки, но имеет тот недостаток, что ваша ENTRYPOINT команда будет запущена как подкоманда /bin/sh -c , которая не передает сигналы. Это означает, что исполняемый файл не будет принадлежать контейнеру PID 1 и *не* будет получать сигналы Unix, поэтому ваш исполняемый файл не получит SIGTERM from docker stop <container>.

Только последняя ENTRYPOINT инструкция в Dockerfile будет иметь эффект.

Дайте отзы

Пример точки ВХОДА в форму Ехес

Вы можете использовать форму *exec* [ENTRYPOINT] для установки довольно стабильных команд и аргументов по умолчанию, а затем использовать любую форму [CMD] для установки дополнительных значений по умолчанию, которые с большей вероятностью будут изменены.

```
FROM ubuntu

ENTRYPOINT ["top", "-b"]

CMD ["-c"]
```

Когда вы запускаете контейнер, вы можете видеть, что top это единственный процесс:

```
$ docker run -it --rm --name test top -H
top - 08:25:00 up 7:27,
                         0 users, load average: 0.00, 0.01, 0.05
Threads:
          1 total.
                     1 running,
                                 0 sleeping,
                                               0 stopped.
                                                            0 zombie
%Cpu(s):
         0.1 us, 0.1 sy,
                           0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si,
KiB Mem:
          2056668 total, 1616832 used,
                                        439836 free,
                                                        99352 buffers
                                0 used, 1441840 free. 1324440 cached Mem
KiB Swap: 1441840 total,
  PID USER
               PR NI
                                 RES
                                                           TIME+ COMMAND
                         VIRT
                                       SHR S %CPU %MEM
    1 root
               20
                        19744
                                2336
                                      2080 R 0.0 0.1
                                                         0:00.04 top
```

дальнейшего изучения результата вы можете использовать docker exec:

```
$ docker exec -it test ps aux
USER
                         VSZ
          PID %CPU %MEM
                                RSS TTY
                                            STAT START
                                                         TIME COMMAND
root
            1 2.6 0.1
                        19752 2352 ?
                                            Ss+ 08:24
                                                         0:00 top -b -H
            7 0.0 0.1
                        15572 2164 ?
                                                 08:25
                                                         0:00 ps aux
root
                                            R+
```

И вы можете изящно запросить $[exttt{top}]$ завершение работы с помощью $[exttt{docker stop test}]$.

Huжe Dockerfile показано использование ENTRYPOINT для запуска Apache на переднем плане (т. Е. как PID 1):

```
FROM debian:stable

RUN apt-get update && apt-get install -y --force-yes apache2

EXPOSE 80 443

VOLUME ["/var/www", "/var/log/apache2", "/etc/apache2"]

ENTRYPOINT ["/usr/sbin/apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]
```

Если вам нужно написать начальный скрипт для одного исполняемого файла, вы можете убедиться, что конечный исполняемый файл получает сигналы Unix с помощью exec и gosu команд:

ец, если вам нужно выполнить дополнительную очистку (или связаться с другими ейнерами) при завершении работы или при координации нескольких исполняемых

файлов, вам может потребоваться убедиться, что что [ENTRYPOINT] скрипт получает сигналы Unix, передает их дальше, а затем выполняет еще некоторую работу:

```
#!/bin/sh
# Note: I've written this using sh so it works in the busybox container too

# USE the trap if you need to also do manual cleanup after the service is stopped,
# or need to start multiple services in the one container
trap "echo TRAPed signal" HUP INT QUIT TERM

# start service in background here
/usr/sbin/apachectl start

echo "[hit enter key to exit] or run 'docker stop <container>'"
read

# stop service and clean up here
echo "stopping apache"
/usr/sbin/apachectl stop

echo "exited $0"
```

Если вы запустите этот образ с помощью

docker run -it --rm -p 80:80 --name test apache, затем вы можете изучить процессы контейнера с помощью docker exec или docker top, а затем попросить скрипт остановить Apache:

```
$ docker exec -it test ps aux
USER
           PID %CPU %MEM
                          VSZ
                                 RSS TTY
                                              STAT START
                                                           TIME COMMAND
                    0.0
                          4448
                                 692 ?
                                                   00:42
                                                           0:00 /bin/sh /run.sh 123
root
            1
               0.1
                                              Ss+
           19 0.0 0.2 71304 4440 ?
                                                   00:42
                                                           0:00 /usr/sbin/apache2 -
root
                                              Ss
           20 0.2 0.2 360468 6004 ?
                                                   00:42
www-data
                                              S1
                                                           0:00 /usr/sbin/apache2 -
               0.2
                    0.2 360468 6000 ?
                                              Sl
                                                   00:42
www-data
           21
                                                           0:00 /usr/sbin/apache2 -
           81
               0.0 0.1 15572 2140 ?
                                              R+
                                                   00:44
                                                           0:00 ps aux
root
$ docker top test
                   USER
                                       COMMAND
                                       {run.sh} /bin/sh /run.sh 123 cmd cmd2
   35
                    root
```

Note

You can override the ENTRYPOINT setting using —-entrypoint, but this can only set the binary to exec (no sh -c will be used).

Note

The *exec* form is parsed as a JSON array, which means that you must use double-quotes (") around words not single-quotes (').

Unlike the *shell* form, the *exec* form does not invoke a command shell. This means that normal shell processing does not happen. For example, ENTRYPOINT ["echo", "\$HOME"] will not do variable substitution on \$HOME. If you want shell processing then either use the *shell* form or execute a shell directly, for example:

ENTRYPOINT ["sh", "-c", "echo \$HOME"] . When using the exec form and executing a shell directly, as in the case for the shell form, it is the shell that is doing the environment variable expansion, not docker.

Shell form ENTRYPOINT example

Вы можете указать простую строку для ENTRYPOINT, и она будет выполняться в /bin/sh -c. Эта форма будет использовать обработку командной строки для замены переменных среды командной строки и будет игнорировать любые CMD или docker run ченты командной строки. Чтобы гарантировать, что docker stop будет правильно

сигнализировать о любом долго выполняющемся ENTRYPOINT исполняемом файле, вам нужно не забыть запустить его с exec:

```
FROM ubuntu
ENTRYPOINT exec top -b
```

При запуске этого изображения вы увидите единый РІО 1 процесс:

```
$ docker run -it --rm --name test top
Mem: 1704520K used, 352148K free, 0K shrd, 0K buff, 140368121167873K cached
CPU:
      5% usr
               0% sys
                        0% nic 94% idle 0% io
                                                  0% irq
                                                           0% sirq
                                                                                 Дайте отзыв
Load average: 0.08 0.03 0.05 2/98 6
  PID PPID USER
                    STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
    1
         0 root
                    R 3164
                                 0%
                                      0% top -b
```

Который завершается чисто на docker stop:

Если вы забыли добавить exec в начало вашего ENTRYPOINT:

```
FROM ubuntu
ENTRYPOINT top -b
CMD -- --ignored-param1
```

Затем вы можете запустить его (присвоив ему имя для следующего шага):

```
$ docker run -it --name test top --ignored-param2

- 13:58:24 up 17 min, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00

xs: 2 total, 1 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
```

```
%Cpu(s): 16.7 us, 33.3 sy,
                            0.0 ni, 50.0 id,
                                              0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si,
                                                                          0.0 st
MiB Mem :
           1990.8 total,
                            1354.6 free.
                                            231.4 used.
                                                           404.7 buff/cache
MiB Swap:
            1024.0 total,
                            1024.0 free,
                                              0.0 used.
                                                          1639.8 avail Mem
  PID USER
                PR
                    ΝI
                          VIRT
                                  RES
                                         SHR S
                                                %CPU
                                                      %MEM
                                                                TIME+ COMMAND
                20
    1 root
                     0
                          2612
                                  604
                                         536 S
                                                 0.0
                                                       0.0
                                                              0:00.02 sh
    6 root
                20
                     0
                          5956
                                 3188
                                        2768 R
                                                 0.0
                                                       0.2
                                                              0:00.00 top
```

Из выходных данных вы можете видеть, top что указанное ENTRYPOINT не PID 1.

Если вы затем запустите docker stop test, контейнер не завершится чисто - stop команда будет вынуждена отправить SIGKILL после истечения времени ожидания:

```
Дайте отзыв
$ docker exec -it test ps waux
USER
           PID %CPU %MEM
                             VSZ
                                   RSS TTY
                                                 STAT START
                                                               TIME COMMAND
                            2612
                                                      13:58
                                                               0:00 /bin/sh -c top -b -
root
             1
                0.4
                      0.0
                                   604 pts/0
                                                 Ss+
                            5956 3188 pts/0
                                                               0:00 top -b
root
             6
                0.0
                      0.1
                                                 S+
                                                      13:58
root
             7
                0.0 0.1
                            5884
                                  2816 pts/1
                                                 Rs+ 13:58
                                                               0:00 ps waux
$ /usr/bin/time docker stop test
test
real
        0m 10.19s
user
        0m 0.04s
sys 0m 0.03s
```

Понять, как взаимодействуют CMD и ENTRYPOINT

Обе CMD и ENTRYPOINT инструкции определяют, какая команда выполняется при запуске контейнера. Существует несколько правил, описывающих их взаимодействие.

- 1. В Dockerfile должна быть указана хотя бы одна из команд CMD или ENTRYPOINT.
- 2. [ENTRYPOINT] должно быть определено при использовании контейнера в качестве исполняемого файла.
- 3. CMD следует использовать как способ определения аргументов по умолчанию для ENTRYPOINT команды или для выполнения специальной команды в контейнере.

4. СМО будет переопределен при запуске контейнера с альтернативными аргументами.

В таблице ниже показано, какая команда выполняется для разных ENTRYPOINT / CMD комбинаций:

	Нет точки входа	ТОЧКА ВХОДА exec_entry p1_entry	ТОЧКА ВХОДА ["exec_entry", "p1_entry"]
Нет CMD	ошибка, не разрешена	/bin/sh -c exec_entry p1_entry	exec_entry p1_entry
CMD ["exec_cmd", "p1_cmd"]	exec_cmd p1_cmd	/bin/sh -c exec_entry p1_entry	exec_entry p1_entry exec_cmd p1_cmd
CMD exec_cmd p1_cmd	/bin/sh -c exec_cmd p1_cmd	/bin/sh -c exec_entry p1_entry	exec_entry p1_entry /bin/sh -c exec_cmd p1_cmd

Примечание

Если СМD он определен на основе базового образа, значение ENTRYPOINT будет сброшено СМD до пустого значения. В этом сценарии СМD должен быть определен в текущем изображении, чтобы иметь значение.

ССЫЛКА

VOLUME ["/data"]

VOLUME Инструкция создает точку монтирования с указанным именем и помечает ее как содержащую подключенные извне тома с собственного хоста или других контейнеров. Значением может быть массив JSON, VOLUME ["/var/log/"] или обычная строка с несколькими аргументами, такими как VOLUME /var/log или VOLUME /var/log /var/db. Дополнительную информацию / примеры и инструкции по монтажу можно получить на Клиент Docker, см. Общий доступ к каталогам через тома Документация. Документация.

docker run Команда инициализирует вновь созданный том любыми данными, которые твуют в указанном расположении базового образа. Например, рассмотрим следующий

фрагмент файла Dockerfile:

```
FROM ubuntu
RUN mkdir /myvol
RUN echo "hello world" > /myvol/greeting
VOLUME /myvol
```

Результатом работы с этим файлом Dockerfile является образ, который приводит docker run к созданию новой точки монтирования в /myvol и копированию greeting файла во вновь созданный том.

Примечания по указанию томов

Имейте в виду следующие моменты, касающиеся томов в Dockerfile.

- Дайте отзыв
- Тома в контейнерах на базе Windows: При использовании контейнеров на базе Windows местом назначения тома внутри контейнера должен быть один из:
 - несуществующий или пустой каталог
 - диск, отличный от С:
- Изменение тома внутри Dockerfile: Если какие-либо шаги сборки изменяют данные в томе после его объявления, эти изменения будут отброшены.
- Форматирование в формате JSON: список анализируется как массив JSON. Вы должны заключать слова в двойные кавычки ("), а не в одинарные кавычки (').
- Каталог узла объявляется во время выполнения контейнера: каталог узла (точка монтирования) по своей природе зависит от узла. Это делается для сохранения переносимости образа, поскольку нельзя гарантировать доступность данного каталога хоста на всех хостах. По этой причине вы не можете смонтировать каталог хоста из файла Dockerfile. VOLUME Инструкция не поддерживает указание host-dir параметра. Вы должны указать точку монтирования при создании или запуске контейнера.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ



или

```
USER <UID>[:<GID>]
```

USER Инструкция задает имя пользователя (или UID) и, необязательно, пользователя дгоир (или GID) для использования в качестве пользователя и группы по умолчанию на оставшуюся часть текущего этапа. Указанный пользователь используется для RUN инструкций и во время выполнения выполняет соответствующие ENTRYPOINT и CMD команды.

Обратите внимание, что при указании группы для пользователя у пользователя будет

только указанное членство в группе. Любое другое настроенное членство в группе будет проигнорировано.

Предупреждение

Если у пользователя нет основной группы, то изображение (или следующие инструкции) будет запущено с root группой.

B Windows сначала необходимо создать пользователя, если это не встроенная учетная запись. Это можно сделать с помощью net user команды, вызываемой как часть Dockerfile.

FROM microsoft/windowsservercore
Create Windows user in the container
RUN net user /add patrick
Set it for subsequent commands
USER patrick

Ссылка

KDIR /path/to/workdir

яйте отзыв

WORKDIR Инструкция устанавливает рабочий каталог для любого RUN, CMD, ENTRYPOINT, COPY и ADD инструкции, которые следуют за ним в Dockerfile. Если файл WORKDIR не существует, он будет создан, даже если он не используется ни в одной из последующих Dockerfile инструкций.

WORKDIR Инструкция может использоваться несколько раз в Dockerfile. Если указан относительный путь, он будет относиться к пути предыдущей WORKDIR инструкции. Например:

```
WORKDIR /a
WORKDIR b
WORKDIR c
RUN pwd
```

Вывод последней рwd команды в этом Dockerfile будет /a/b/c.

WORKDIR Инструкция может разрешать переменные среды, ранее установленные с помощью ENV. Вы можете использовать только переменные среды, явно заданные в Dockerfile. Например:

```
ENV DIRPATH=/path
WORKDIR $DIRPATH/$DIRNAME
RUN pwd
```

Вывод последней рwd команды в этом Dockerfile будет /path/\$DIRNAME

Если не указано, рабочим каталогом по умолчанию является /. На практике, если вы не создаете файл Dockerfile с нуля (FROM scratch), WORKDIR скорее всего, он может быть задан используемым вами базовым образом.

Поэтому, чтобы избежать непреднамеренных операций в неизвестных каталогах, лучше всего указывать ваш WORKDIR явно.

ARG

```
| <name>[=<default value>]
```

ARG Инструкция определяет переменную, которую пользователи могут передавать во время сборки разработчику с помощью docker build команды, использующей
--build-arg <varname>=<value> флаг . Если пользователь указывает аргумент сборки, который не был определен в Dockerfile, сборка выводит предупреждение.

```
[Warning] One or more build-args [foo] were not consumed.
```

Файл Dockerfile может содержать одну или несколько ARG инструкций. Например, следующий допустимый файл Dockerfile:

```
FROM busybox

ARG user1

ARG buildno

# ...
```

Предупреждение:

Не рекомендуется использовать переменные времени сборки для передачи секретных данных, таких как ключи GitHub, учетные данные пользователя и т.д. Значения переменных времени сборки видны любому пользователю изображения с помощью docker history команды.

Обратитесь к RUN --mount=type=secret разделу, чтобы узнать о безопасных способах использования секретов при создании образов. {:.warning}

Ссылка

ARG Инструкция может необязательно включать значение по умолчанию:

```
FROM busybox

ARG user1=someuser

ARG buildno=1
# ...
```

ARG инструкция имеет значение по умолчанию и если значение не передано во время ки конструктор использует значение по умолчанию.

Ссылка

ARG Определение переменной вступает в силу из строки, в которой она определена в Dockerfile, а не из использования аргумента в командной строке или где-либо еще. Например, рассмотрим этот Dockerfile:

```
FROM busybox
USER ${username:-some_user}
ARG username
USER $username
# ...
```

Пользователь создает этот файл, вызывая:

```
$ docker build --build-arg username=what_user .
```

USER В строке 2 вычисляется значение, равное some_user поскольку username переменная определена в последующей строке 3. USER В строке 4 вычисляется значение what_user, поскольку username аргумент определен, и what_user значение было передано в командной строке. До ее определения с помощью инструкции ARG любое использование переменной приводит к пустой строке.

ARG Инструкция выходит за рамки области видимости в конце этапа сборки, на котором она была определена. Чтобы использовать аргумент на нескольких этапах, каждый этап должен включать ARG инструкцию.

```
FROM busybox
ARG SETTINGS
RUN ./run/setup $SETTINGS

FROM busybox
ARG SETTINGS
RUN ./run/other $SETTINGS
```

эльзование

Вы можете использовать ARG или ENV инструкцию для указания переменных, которые доступны для RUN инструкции. Переменные среды, определенные с помощью ENV инструкции, всегда переопределяют ARG инструкцию с тем же именем. Рассмотрим этот файл Dockerfile с помощью ENV и ARG инструкции.

```
FROM ubuntu

ARG CONT_IMG_VER

ENV CONT_IMG_VER=v1.0.0

RUN echo $CONT_IMG_VER
```

Затем предположим, что этот образ создан с помощью этой команды:

```
$ docker build --build-arg CONT_IMG_VER=v2.0.1 .
```

В этом случае RUN инструкция использует v1.0.0 вместо ARG параметра переданный пользователем: v2.0.1 Это поведение похоже на командную оболочку сценарий, в котором локальная переменная переопределяет переменные, переданные как аргументы или унаследованы из среды, с точки зрения ее определения.

Используя приведенный выше пример, но другую ENV спецификацию, вы можете создавать более полезные взаимодействия между ARG и ENV инструкциями:

```
FROM ubuntu

ARG CONT_IMG_VER

ENV CONT_IMG_VER=${CONT_IMG_VER:-v1.0.0}

RUN echo $CONT_IMG_VER
```

В отличие от [ARG] инструкции, [ENV] значения всегда сохраняются во встроенном изображении. Рассмотрим сборку docker без [--build-arg] флага:

```
$ docker build .
```

Используя этот пример Dockerfile, CONT_IMG_VER файл по-прежнему сохраняется в изображении, но его значение будет v1.0.0 таким, как оно задано по умолчанию в е 3 ENV инструкцией.

яйте отзыв

Метод расширения переменной в этом примере позволяет передавать аргументы из командной строки и сохранять их в конечном изображении, используя ENV инструкцию. Расширение переменной поддерживается только для <u>ограниченного набора инструкций</u> Dockerfile.

Ссылка

Docker имеет набор предопределенных ARG переменных, которые вы можете использовать без соответствующей ARG инструкции в Dockerfile.

- HTTP_PROXY
- http_proxy
- HTTPS_PROXY
- https_proxy
- FTP_PROXY
- ftp_proxy
- NO_PROXY
- no_proxy
- ALL_PROXY
- all_proxy

Чтобы использовать их, передайте их в командной строке, используя _--build-arg флаг, например:

```
$ docker build --build-arg HTTPS_PROXY=https://my-proxy.example.com .
```

По умолчанию эти предопределенные переменные исключены из выходных данных docker history. Их исключение снижает риск случайной утечки конфиденциальной информации аутентификации в HTTP_PROXY переменной.

Например, рассмотрите возможность создания следующего файла Dockerfile с использованием --build-arg HTTP_PROXY=http://user:pass@proxy.lon.example.com

```
FROM ubuntu
echo "Hello World"
```

В этом случае значение HTTP_PROXY переменной недоступно в docker history и не кэшируется. Если вы должны были изменить местоположение, и ваш прокси-сервер изменился на http://user:pass@proxy.sfo.example.com, последующая сборка не приводит к отсутствию кэша.

Если вам нужно переопределить это поведение, вы можете сделать это, добавив ARG инструкцию в Dockerfile следующим образом:

```
FROM ubuntu
ARG HTTP_PROXY
RUN echo "Hello World"
```

При сборке этого файла Dockerfile HTTP_PROXY сохраняется в docker history, и изменение его значения делает недействительным кэш сборки.

айте отзыв

Автоматические аргументы платформы в глобальной области

Эта функция доступна только при использовании бэкэнда BuildKit

Docker определяет набор ARG переменных с информацией о платформе узла, выполняющего сборку (build platform), и о платформе результирующего изображения (target platform). Целевая платформа может быть указана с включенным ——platform флагом docker build.

Следующие ARG переменные устанавливаются автоматически:

- TARGETPLATFORM платформа результата сборки. Например, linux/amd64, linux/arm/v7 windows/amd64.
- TARGETOS Компонент операционной системы TARGETPLATFORM
- TARGETARCH архитектурный компонент TARGETPLATFORM
- TARGETVARIANT вариативный компонент TARGETPLATFORM
- BUILDPLATFORM платформа узла, выполняющего сборку.
- BUILDOS Компонент операционной системы BUILDPLATFORM
- BUILDARCH архитектурный компонент BUILDPLATFORM
- BUILDVARIANT вариативный компонент BUILDPLATFORM

Эти аргументы определены в глобальной области видимости, поэтому не доступны автоматически на этапах сборки или для ваших RUN команд. Чтобы отобразить один из этих аргументов на этапе сборки, переопределите его без значения.

Например:

FROM alpine
ARG TARGETPLATFORM

RUN echo "I'm building for \$TARGETPLATFORM"

Аргумент	Тип	Описание Задайте необязательное пространство имен cache ID.
BUILDKIT_CACHE_MOUNT_NS	Строка	Задайте необязательное пространство имен cache ID.
BUILDKIT_CONTEXT_KEEP_GIT_DIR	Bool	Запустите контекст git, чтобы сохранить .git каталог.
BUILDKIT_INLINE_CACHE 2	Bool	Встроить метаданные кэша в конфигурацию изображения или нет.
BUILDKIT_MULTI_PLATFORM	Bool	Выберите детерминированный вывод, независимо от того, мультиплатформенный вывод или нет.
BUILDKIT_SANDBOX_HOSTNAME	Строка	Задайте имя хоста (по умолчанию buildkitsandbox)
BUILDKIT_SYNTAX	Строка	Установить внешний образ
SOURCE_DATE_EPOCH	Int	Установите временную метку UNIX для создаваемого изображения и слоев. Дополнительная информация из воспроизводимых сборок □. Поддерживается начиная с Dockerfile 1.5, BuildKit 0.11

Пример: сохранить

При использовании контекста Git .git каталог не сохраняется при извлечении git. Может быть полезно сохранить его, если вы хотите получить информацию git во время сборки:

```
# syntax=docker/dockerfile:1
1 alpine
```

```
WORKDIR /src
RUN --mount=target=. \
  make REVISION=$(git rev-parse HEAD) build
```

```
$ docker build --build-arg BUILDKIT_CONTEXT_KEEP_GIT_DIR=1 https://github.com/user/r
```

Влияние на кеширование сборки

ARG переменные не сохраняются в построенном образе, как ENV переменные. Однако ARG переменные влияют на кэш сборки аналогичным образом. Если Dockerfile определяет ARG переменную, значение которой отличается от предыдущей сборки, то при ее первом использовании происходит "промах кэша", а не ее определение. В частности, все RUN инструкции, следующие за ARG инструкцией, используют ARG переменную неявно (как переменную окружения), что может привести к отсутствию кэша. Все предопределенные ARG переменные освобождаются от кэширования, если в ARG нет соответствующего Dockerfile оператора.

Для примера рассмотрим эти два файла Dockerfile:

```
FROM ubuntu

ARG CONT_IMG_VER

RUN echo $CONT_IMG_VER
```

```
FROM ubuntu

ARG CONT_IMG_VER

RUN echo hello
```

Если вы укажете —-build-arg CONT_IMG_VER=<value> в командной строке, в обоих случаях спецификация в строке 2 не приводит к отсутствию кэша; строка 3 делает приводит к отсутствию кэша. ARG CONT_IMG_VER вызывает идентификацию строки RUN как такой же, как running CONT_IMG_VER=<value> echo hello, поэтому, если <value> изменится, мы получим ошибку в кэше.

Рассмотрим другой пример в той же командной строке:

Дайте отзыв

FROM ubuntu

ARG CONT_IMG_VER

ENV CONT_IMG_VER=\$CONT_IMG_VER

RUN echo \$CONT_IMG_VER

В этом примере ошибка в кэше возникает в строке 3. Ошибка происходит потому, что значение переменной в ENV ссылается на ARG переменную и эта переменная изменяется через командную строку. В этом примере ENV команда приводит к тому, что изображение включает значение.

Ecли ENV инструкция переопределяет (ARG) инструкцию с тем же именем, например, этот Dockerfile:

FROM ubuntu

ARG CONT_IMG_VER

ENV CONT_IMG_VER=hello

RUN echo SCONT IMG VER

Строка 3 не приводит к пропуску кэша, поскольку значение CONT_IMG_VER является константой (hello). В результате переменные среды и значения, используемые в RUN (строка 4), не меняются между сборками.

ONBUILD <INSTRUCTION>

ONBUILD Инструкция добавляет к изображению *триггерную* инструкцию, которая будет выполнена позже, когда изображение будет использовано в качестве основы для другой сборки. Триггер будет выполнен в контексте последующей сборки, как если бы он был вставлен сразу после FROM инструкции в последующей сборке Dockerfile.

Любая инструкция по сборке может быть зарегистрирована в качестве триггера.

Это полезно, если вы создаете образ, который будет использоваться в качестве основы оздания других образов, например, среды сборки приложения или демона, который

может быть настроен в соответствии с пользовательской конфигурацией.

Например, если ваш образ представляет собой многоразовый конструктор приложений на Python, для этого потребуется добавить исходный код приложения в определенный каталог, и после этого может потребоваться вызвать скрипт сборки. Вы не можете просто вызвать ADD и RUN поw, потому что у вас еще нет доступа к исходному коду приложения, и он будет разным для каждой сборки приложения. Вы могли бы просто предоставить разработчикам приложений шаблон Dockerfile для копирования и вставки в их приложение, но это неэффективно, подвержено ошибкам и трудно обновляется, поскольку смешивается с кодом, специфичным для конкретного приложения.

Решение заключается в использовании ONBUILD для регистрации предварительных инструкций для запуска позже, на следующем этапе сборки.

Вот как это работает:

- 1. При обнаружении ONBUILD инструкции конструктор добавляет триггер к метаданным создаваемого изображения. В остальном инструкция не влияет на текущую сборку.
- 2. В конце сборки список всех триггеров сохраняется в манифесте изображения под ключом OnBuild. Их можно проверить с помощью docker inspect команды.
- 3. Позже изображение может быть использовано в качестве основы для новой сборки, используя FROM инструкцию. В рамках обработки FROM инструкции нисходящий конструктор ищет ONBUILD триггеры и выполняет их в том же порядке, в котором они были зарегистрированы. Если какой-либо из триггеров завершается ошибкой, FROM инструкция прерывается, что, в свою очередь, приводит к сбою сборки. Если все триггеры завершаются успешно, FROM инструкция завершается, и сборка продолжается в обычном режиме.
- 4. Триггеры удаляются из конечного образа после выполнения. Другими словами, они не наследуются сборками "внуков".

Например, вы могли бы добавить что-то вроде этого:

```
ONBUILD ADD . /app/src
ONBUILD RUN /usr/local/bin/python-build --dir /app/src
```





Дайте отзыв

Связывание ONBUILD инструкций с использованием ONBUILD ONBUILD не допускается.

• Предупреждение

ONBUILD Инструкция может не запускать FROM или MAINTAINER инструкции.

Ссылка

STOPSIGNAL signal

STOPSIGNAL Инструкция задает сигнал системного вызова, который будет отправлен в контейнер для завершения. Этот сигнал может быть именем сигнала в формате SIG<NAME>, например SIGKILL, или числом без знака, которое соответствует позиции в например, таблице системных вызовов ядра 9. По умолчанию используется значение SIGTERM, если оно не определено.

Сигнал остановки изображения по умолчанию может быть переопределен для каждого контейнера, используя --stop-signal флаг на docker run и docker create.

Ссылка

НЕАLTHCHECK Инструкция имеет две формы:

- HEALTHCHECK [OPTIONS] CMD command (проверьте работоспособность контейнера, выполнив команду внутри контейнера)
- HEALTHCHECK NONE (отключите любую проверку работоспособности, унаследованную от базового образа)

НЕАLTHCHECK Инструкция сообщает Docker, как протестировать контейнер, чтобы убедиться, что он все еще работает. Это может обнаружить такие случаи, как вебсервер, который застрял в бесконечном цикле и не может обрабатывать новые подключения, даже если серверный процесс все еще запущен.

Когда в контейнере указана проверка работоспособности, у него есть *состояние* оспособности в дополнение к его обычному статусу. Этот статус является

Параметры, которые могут появиться перед СМD, следующие:

- --interval=DURATION (по умолчанию: 30s)
- |--timeout=DURATION (по умолчанию: 30s)
- | --start-period=DURATION (по умолчанию: | 0s)
- --start-interval=DURATION (по умолчанию: 5s)
- --retries=N (по умолчанию: 3)

Проверка работоспособности сначала выполняется с интервалом в несколько секунд после запуска контейнера, а затем снова с интервалом в несколько секунд после завершения каждой предыдущей проверки.

Если один запуск проверки занимает больше, чем тайм-аут секунд, то проверка считается неудачной.

Для рассмотрения контейнера требуются повторные попытки с последовательными сбоями проверки работоспособности unhealthy.

период запуска определяет время инициализации для контейнеров, которым требуется время для начальной загрузки. Сбой проверки в течение этого периода не будет засчитан в максимальное количество попыток. Однако, если проверка работоспособности завершается успешно в течение периода запуска, контейнер считается запущенным, и все последовательные сбои будут засчитаны в максимальное количество повторных попыток.

интервал запуска - это время между проверками работоспособности в течение начального периода.

B Dockerfile может быть только одна HEALTHCHECK инструкция. Если вы перечислите более одной, то вступит в силу только последняя HEALTHCHECK.

Команда после CMD ключевого слова может быть либо командой оболочки (например, HEALTHCHECK CMD /bin/check-running), либо массивом *exec* (как и в случае с другими командами Dockerfile; подробности см., например, ENTRYPOINT).

Статус завершения команды указывает на состояние работоспособности контейнера. Возможные значения:

- 0: success the container is healthy and ready for use
- 1: unhealthy the container is not working correctly
- 2: reserved do not use this exit code

For example, to check every five minutes or so that a web-server is able to serve the site's main page within three seconds:

```
HEALTHCHECK --interval=5m --timeout=3s \
CMD curl -f http://localhost/ || exit 1
```

Чтобы помочь отлаживать неисправные зонды, любой выходной текст (в кодировке UTF-8), который записывает команда в stdout или stderr, будет сохранен в состоянии работоспособности и может быть запрошен с помощью docker inspect. Такой вывод должен быть коротким (в настоящее время хранятся только первые 4096 байт).

Когда состояние работоспособности контейнера изменяется, health_status генерируется событие с новым статусом.

ССЫЛКАна

```
SHELL ["executable", "parameters"]
```

SHELL Инструкция позволяет переопределять оболочку по умолчанию, используемую для формы *оболочки* команд. Оболочкой по умолчанию в Linux является ["/bin/sh", "-c"], и на Windows - это ["cmd", "/S", "/C"]. SHELL Инструкция *должна* быть написана в формате JSON форма в Dockerfile.

SHELL Инструкция особенно полезна в Windows, где есть две широко используемые и совершенно разные собственные оболочки: cmd и powershell, а также доступные альтернативные оболочки, включая sh.

SHELL Инструкция может отображаться несколько раз. Каждая SHELL инструкция пределяет все предыдущие SHELL инструкции и влияет на все последующие

инструкции. Например:

```
# Executed as cmd /S /C echo default

RUN echo default

# Executed as cmd /S /C powershell -command Write-Host default

RUN powershell -command Write-Host default

# Executed as powershell -command Write-Host hello

SHELL ["powershell", "-command"]

RUN Write-Host hello

# Executed as cmd /S /C echo hello

SHELL ["cmd", "/S", "/C"]

RUN echo hello
```

На следующие инструкции может повлиять SHELL инструкция, когда в файле Dockerfile используется их форма в виде, обозначенном как *оболочка*: RUN, CMD и ENTRYPOINT.

Следующий пример представляет собой распространенный шаблон, найденный в Windows, который можно упростить с помощью SHELL инструкции:

```
RUN powershell -command Execute-MyCmdlet -param1 "c:\foo.txt"
```

Команда, вызываемая docker, будет:

```
cmd /S /C powershell -command Execute-MyCmdlet -param1 "c:\foo.txt"
```

Это неэффективно по двум причинам. Во-первых, вызывается ненужная cmd.exe команда процессор (он же оболочка). Во-вторых, каждая RUN инструкция в *оболочке* форма требует дополнительного powershell -command префикса команды.

Чтобы сделать это более эффективным, можно использовать один из двух механизмов. Один из них заключается в использовании формы JSON команды RUN, такой как:

```
["powershell", "-command", "Execute-MyCmdlet", "-param1 \"c:\\foo.txt\""]
```

Хотя форма JSON однозначна и не использует необязательные cmd.exe, она требует большей детализации за счет двойных кавычек и экранирования. Альтернативный механизм заключается в использовании SHELL инструкции и формы *оболочки*, создавая более естественный синтаксис для пользователей Windows, особенно в сочетании с евсаре директивой синтаксического анализатора:

```
# escape=`

FROM microsoft/nanoserver
SHELL ["powershell","-command"]
RUN New-Item -ItemType Directory C:\Example
ADD Execute-MyCmdlet.ps1 c:\example\
RUN c:\example\Execute-MyCmdlet -sample 'hello world'
```

В результате:

```
PS E:\myproject> docker build -t shell .
Sending build context to Docker daemon 4.096 kB
Step 1/5 : FROM microsoft/nanoserver
 ---> 22738ff49c6d
Step 2/5 : SHELL powershell -command
---> Running in 6fcdb6855ae2
 ---> 6331462d4300
Removing intermediate container 6fcdb6855ae2
Step 3/5 : RUN New-Item -ItemType Directory C:\Example
 ---> Running in d0eef8386e97
   Directory: C:\
Mode
             LastWriteTime
                                        Length Name
d----
            10/28/2016 11:26 AM
                                               Example
   -> 3f2fbf1395d9
   oving intermediate container d0eef8386e97
```

```
Step 4/5 : ADD Execute-MyCmdlet.ps1 c:\example\
---> a955b2621c31

Removing intermediate container b825593d39fc

Step 5/5 : RUN c:\example\Execute-MyCmdlet 'hello world'
---> Running in be6d8e63fe75

hello world
---> 8e559e9bf424

Removing intermediate container be6d8e63fe75

Successfully built 8e559e9bf424

PS E:\myproject>
```

The SHELL instruction could also be used to modify the way in which a shell operates. For example, using SHELL cmd /S /C /V:ON|OFF on Windows, delayed environment variable expansion semantics could be modified.

The SHELL instruction can also be used on Linux should an alternate shell be required such as zsh, csh, tcsh and others.

Here-Documents

① Примечание
Добавлено в docker/dockerfile:1.4

Здесь-документы позволяют перенаправлять последующие строки Dockerfile на ввод команд RUN или COPY. Если такая команда содержит here-document ✓, Dockerfile рассматривает следующие строки до тех пор, пока строка, содержащая только разделитель here-doc, не станет частью той же команды.

Пример: Запуск многострочной

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM debian
RUN <<EOT bash
set -ex
apt-get update
>t-get install -y vim
```

Если команда содержит только here-document, ее содержимое оценивается с помощью командной строки по умолчанию.

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM debian
RUN <<EOT
   mkdir -p foo/bar
EOT</pre>
```

В качестве альтернативы, заголовок shebang может использоваться для определения интерпретатора.

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM python:3.6
RUN <<EOT
#!/usr/bin/env python
print("hello world")
EOT</pre>
```

В более сложных примерах может использоваться несколько here-документов.

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM alpine
RUN <<FILE1 cat > file1 && <<FILE2 cat > file2
I am
first
FILE1
I am
second
FILE2
```

Пример: Создание

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM alpine
ARG F00=bar
COPY <<-EOT /app/foo
   hello ${F00}</pre>
EOT
```

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM alpine
COPY <<-"EOT" /app/script.sh
    echo hello ${F00}
EOT
RUN F00=abc ash /app/script.sh</pre>
```

Примеры файлов Dockerfile см.:

- Раздел "создание образов"
- Руководство "Начало работы"
- Руководства по началу работы для 🗹, которые зависят от 🖸
- 1. Стоимость требуемых 🗠 🗠 🗠
- 2. Для встроенного в Docker BuildKit ☐ и docker buildx build ←

0 нас

Карьера

Связаться с нами

Клиенты

Рассылка



Служба новостей

Хранилище Swag

Виртуальные события

Что такое контейнер?

Почему Docker?

Разработчики

Заблокировать

Сообщество

Начало работы

Открытый исходный код

Программа предварительного просмотра

Примеры использования

Характеристики

Среда выполнения контейнера

> Средства разработки

Рабочий стол Docker

Docker Hub

Дорожная карта продукта Docker

Безопасная цепочка поставок программного обеспечения

Доверенный контент

Предложения по продуктам

Бизнес Docker



Личный кабинет

Docker

Docker Pro

Команда Docker

Проверенный издатель Docker

Партнеры

Часто задаваемые вопросы о ценах

Условия обслуживания

Статус

Юридическая информация

Авторское право © 2013-2023 Docker Inc. Все права защищены.

Настройки файлов cookie

Twitter

YouTube

GitHub

LinkedIn

Facebook

Reddit