

- Home
- OC Windows
- Продукты microsoft
- Виртуализация
- Linux
- <u>Сеть</u> »
- <u>Набор</u>
- Все статьиКонтакты
- KUHTAKTBI

Как настроить маршрутизатор cisco / Организация сети для небольшого офиса

29.03.2019 <u>Cisco, Mikrotik</u> <u>12 комментариев</u>

Обновлено 29.03.2019

Как настроить



маршрутизатор cisco

Как настроить маршрутизатор

Всем привет сегодня хочу рассказать вам, как настроить маршрутизатор сіѕсоили организовать сеть для небольшого офиса. Поговорим об отличиях коммутатора 3 уровня и маршрутизатора, и разберем схему организации малого офиса и среднего, с использованием роутера Сіѕсо. Думаю это интересная тема и весьма часто встречающаяся.

Отличия poyrepa Cisco от коммутатора 3 уровня


Напомню в предыдущей статье мы <u>настроили коммутатор cisco</u> в качестве ядра, работающего на 3 уровне модели OSI, и разобрали, что он производительнее и дешевле, чем router cisco. Так, что же тогда заставляет покупать маршрутизаторы Cisco, все дело в мозгах, которые дают функционал, такой как:

- ір маршрутизация
- NAT
- VPN
- Межсетевой экран

Без которого сложно представить как связывать удаленные офисы с центральным. Такая вот хитрая политика партии у Cisco.

Схема для малого офиса

Схема филиала такая: 1 роутер Router0 модели Cisco 1841 для примера, один коммутатор Cisco 2960 и три компьютера. Как видите у нас есть 3 сегмента, для которых мы настроим <u>vlan</u>. Предполагается, что у вас уже произведена <u>базовая настройка коммутатора Cisco</u>.



Создаем VLAN2, VLAN3, VLAN4. Логинимся на ваш cisco 2960 и переходим в режим конфигурирования/

```
04.03.2023, 19:13
```

```
enable
conf t
valn 2
name VLAN2
exit
vlan 3
name VLAN3
exit
vlan 4
name VLAN4
exit
```

```
Switch>en
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #vlan 2
Switch(config-vlan) #name VLAN2
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config) #vlan 3
Switch(config) #vlan 3
Switch(config-vlan) #name VLAN3
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config-vlan) #name VLAN4
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config-vlan) #exit
```

теперь определим каждый компьютер в нужный vlan. PC0 в vlan 2, PC1 в vlan 3, PC2 в vlan 4. У меня это порты fa0/1, fa0/2 и fa0/3.

```
int fa 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 2
exit
int fa 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 3
exit
int fa 0/3
switchport mode access
switchport access vlan 4
exit
do wr mem
```

```
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config) #int fa 0/1
Switch(config-if) #sw
Switch(config-if) #switchport mo
Switch(config-if) #switchport mode ac
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch(config-if) #sw
Switch(config-if) #switchport ac
Switch(config-if) #switchport access vl
Switch(config-if) #switchport access vlan 2
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #int fa 0/2
Switch(config-if) #swi
Switch(config-if) #switchport m
Switch(config-if) #switchport mode a
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if) #switchport ac
Switch(config-if) #switchport access vlan 3
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #int fa 0/3
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch(config-if) #switchport access vlan 4
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #do wr mem
Building configuration ...
[OK]
```

Следующим шагом будет настроить trunk порт до нашего роутера Cisco 1841. Вводим следующие команды

Выбираем нужный интерфейс

```
int fa 0/4
```

Выставляем режим trunk

```
switchport mode trunk
```

разрешаем определенные vlan

```
switchport trunk allowed vlan 2,3,4
end
wr mem
```

```
Switch(config) #int fa 0/4
Switch(config-if) #sw
Switch(config-if) #switchport mo
Switch(config-if) #switchport mode tr
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #sw
Switch(config-if) #switchport t
Switch(config-if) #switchport trunk al
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vl
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 2,3,4
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#wr mem
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

Все работы на коммутаторе Cisco 2960 закончены, переходим к нашему роутеру.

Настройка маршрутизатор cisco 1841

Начнем настраивать маршрутизатор cisco 1841, для того чтобы он маршрутизировал трафик между vlan и был в качестве интернет шлюза. По умолчанию все порты на маршрутизаторе находятся в выключенном состоянии, включим порт куда воткнут патчкорд от коммутатора cisco 2960, у меня это fa 0/0.

```
enable
conf t
int fa 0/0
no shutdown
exit
```

У вас появится нечто подобное, сообщая вам что порт стал быть активным.

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

```
Router>en
Router>enable
Router$conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) $\pi$int fa 0/0
Router(config-if) $\pi$no sh
Router(config-if) $\pi$no shutdown


Router(config-if) $\pi$ to shutdown

Router(config-if) $\pi$
$\pi$INK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

$\pi$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if) $\pi$
```

Порт стал зеленым



Следующим шагом нужно создать сабъинтерфейсы по количеству vlan. У роутеров просто нет vlan и их роль выполняют сабъинтерфейсы, где определенному vlan соответствует subinerface.

Создаем subinterface для vlan 2

int fa 0/0.2

указываем что он относится и случает пакеты vlan 2

encapsulation dot1Q 2

настраиваем ір адрес

 $ip\ address\ 192.168.1.251\ 255.255.255.0$

включаем порт

no shutdown exit

и сохраняем настройки командой

do wr mem

```
Router(config-if)#
Router(config-if) #int fa 0/0.2
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state
to up
Router(config-subif) #en
Router(config-subif) #encapsulation d
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif) #ip add
Router(config-subif) #ip address 192.168.1.251 255.255.255.0
Router(config-subif) #no s
Router(config-subif) #no shu
Router(config-subif) #no shutdown
Router(config-subif) #exit
Router(config)#
```

Настроим подобный образом subinterface для vlan 3,4

```
int fa 0/0.3
encapsulation dot1Q 3
ip address 192.168.2.251 255.255.255.0
no shutdown
```

```
exit
int fa 0/0.4
encapsulation dot1Q 4
ip address 192.168.3.251 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip routing
do wr mem
```

Пробуем пропинговать с компьютера РС0 компьютер РС3 и РС2. Как видим на скриншоте все ок.

```
ping 192.168.1.251
ping 192.168.2.1
ping 192.168.3.1
```


```
Pinging 192.168.1.251 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.251: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.251: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.1.251: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.1.251: bytes=32 time=0ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.251:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
PC>ping 192.168.2.251
Pinging 192.168.2.251 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.251: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.2.251: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.2.251: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.2.251: bytes=32 time=11ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.2.251:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
PC>ping 192.168.2.1
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
Request timed out
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.2.1:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
PC>ping 192.168.3.1
Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
Request timed out
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.3.1:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

Вот так вот просто организовать локальную сеть в очень небольшом филиале и где быстро производится настройка маршрутизатора cisco. настройку NAT мы произведем в другой статье.

Схема для среднего офиса

Вот как выглядит схема локальной сети среднего офиса. Есть маршрутизатор сisco 2911, выступающий в роли интернет шлюза. Есть ядро сети коммутатор 3 уровня Cisco 3560. Он будет маршрутизировать локальный трафик между vlan сети. В Cisco 3560 воткнуты 3 коммутатора второго уровня Cisco 2960, которые уже подключают в себя конечные устройства. В сети есть 3 vlan 2,3,4.

Схема локальной сети схема среднего офиса



Настройка Switch1

Начнем с настройки Switch1, сегмента серверов. Логинимся в режим глобальной конфигурации.

enable conf t

Создаем vlan 4

vlan 4 name VLAN4 exit

Закинем порты fa 0/1-2 в VLAN4

int range fa 0/1-2 switchport mode access switchport access vlan 4 exit do wr mem

Hacтроим trunk порт fa 0/3, разрешать будем только трафик vlan4

int fa 0/3 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 4 exit do wr mem

Настройка Switch2

Все с сегментом серверов мы закончили. Переходим к такой же настройке на Switch2 и 3. И так Switch2 Cisco 2960.

Первым делом создаем vlan 2 и vlan3.

enable
conf t
vlan 2
name VLAN2
exit
vlan 3

```
name VLAN3
exit
```

Теперь определим наши порты в которые подключены компьютеры в нужные vlan

```
int fa 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 2
exit
int fa 0/2
switchport access vlan 3
exit
```

Настроим trunk порт на интерфейсе fa 0/3

```
int fa 0/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3,4
exit
do wr mem
```

Настройка Switch3

Тот же фокус проводим с настройкой Switch3 Cisco 2960

Первым делом создаем vlan 2 и vlan3.

```
enable
conf t
vlan 2
name VLAN2
exit
vlan 3
name VLAN3
```

Теперь определим наши порты в которые подключены компьютеры в нужные vlan

```
int fa 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 2
exit
int fa 0/2
switchport access vlan 3
exit
```

Настроим trunk порт на интерфейсе fa 0/3

```
int fa 0/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3,4
exit
do wr mem
```

Настройка ядра сети

Приступаем к настройке маршрутизации, на ядре Cisco 3560, все три его порта нужно настроить как trunk, создать vlan и назначить им ір.

```
enable conf t

coздаем vlan 2,3,4 vlan 2 name VLAN2 exit vlan 3 name VLAN3 exit
```

vian 4

name VLAN4 exit Задаем статический ip адрес vlan2,3,4 int vlan 2 ip address 192.168.1.251 255.255.255.0 no shutdown

int vlan 2
ip address 192.168.1.251 255.255.255.0
no shutdown
exit
int vlan 3
ip address 192.168.2.251 255.255.255.0
no shutdown
exit
int vlan 4
ip address 192.168.3.251 255.255.255.0
no shutdown

Настраиваем trunk порты

int fa 0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3
exit
int fa 0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3
exit
int fa 0/3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2,3
exit

Включаем маршрутизацию и сохраняем конфигурацию ip routing do wr mem


Ping будет производиться с компьютера РСЗ. Как видим, сервера и обычные компьютеры разделены.

```
PC>ping 192.168.1.251
Pinging 192.168.1.251 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.251: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.251: bytes=32 time=0ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.251:
Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Control-C
PC>ping 192.168.2.1
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.2.1:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
Control-C
PC>ping 192.168.2.2
Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:
Request timed out
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=0ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.2.2:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms
PC>ping 192.168.3.1
Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
Request timed out
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.3.1:
     Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
Control-C
```

О <u>настройке интернета и NAT</u> поговорим в следующих статьях на данную тему. Как видите конфигурирование маршрутизаторов cisco, не такое уж и сложное дело.

Материал сайта <u>pyatilistnik.org</u>

Популярные Похожие записи:



Мар 29, 2019 23:36 <u>Иван Семин</u>

12 Responses to Как настроить маршрутизатор cisco / Организация сети для небольшого офиса

1. *Максим*: 09.06.2016 в 16:37

Здравствуйте. Мне нужно наоборот разграничить сеть. Есть небольшой офис, в нем на циске 890 настроено несколько влан-ов. И нужно сделать так, чтоб они не видели друг друга. Через ACL никак не получается у меня настроить

2. Иван Семин:

09.06.2016 в 17:05

А можете нарисовать схему сети вашей в cisco packet tracer?

3. Максим:

09.06.2016 в 18:15

Вот, сделал _ttps://drive.google.com/file/d/0B03T ___QidaxSUwwNmNGNUZIQiQ/view?usp=sharing

4. Максим:

09.06.2016 в 18:18

ПК получают адреса 30.2 и 50.2 Нужно, чтоб 192.168.30.2 не видел 192.168.50.2, но оба видели 192.168.0.1

5. Михаил:

09.11.2016 в 21:24

Привет. Меня тоже интересует етот вопро. Спасибо.

6. Alex:

<u>15.06.2018 в 08:09</u>

В описанной настройке транков кор-свича не хватает разрешения на vlan 4, вероятно просто забыли указать.

7. Олеся:

11.05.2019 в 22:41

Доброй ночи помогите сделать задание, схема Центральный офис и 4 территориально удаленных филиала Пожалуйста!

8. Женя:

15.07.2019 в 13:10

Мне требуется развернуть похожую сеть на заводе. В связи с чем возник вопрос — возможно ли вместо свича cisco 2960 использовать промышленный коммутатор на 8 портов

https://www.raisecom.su/equipment/ethernet_switches/promyshlennyj_kommutator_8_portov/?

9. Илья:

19.10.2019 в 11:57

Спасибо, разобрался в этом вопросе.

10. Михаил:

28.11.2020 в 10:46

> не хватает разрешения на vlan 4, вероятно просто забыли указать Не забыли. С ним vlan 4 после ір routing не останется изолированным.

11. Lenzik:

16.12.2020 в 22:21

Зачем нам здесь нужен маршутизатор, объясните пожалуйста)))

12. Mapam:

20.10.2021 в 23:36

Если vlan4 не прописать на обоих концах транка, то пакеты с тегом vlan4 не пройдут, и да, трафик vlan4 останется полностью изолированным, даже от ядра. Объясните тогда зачем нужны пакеты с тегом vlan4 на свичах 2 и 3? Ведь вы не планируете на этих свичах серверы vlan4.

Добавить комментарий

Baш адрес email не будет	г опубликован. О	бязательные по.	ля помечень
Комментарий			
Имя *			
Email *			

• Поиск по сайту

Search	

• Подписка на youtube канал



• Выберите рубрику

Active directory, GPO, CA Android Apple ASUS, Sony VAIO CentOS Cisco, Mikrotik Debian, FreeBSD DNS Exchange, Power Shell HP/3Com Hyper-V IBM IIS и FTP, web и seo Juniper Lenovo, intel, EMC, Dell Microsoft Office Microsoft SQL server, Oracle Microsoft System Center NetApp Network, Телефония News Raid, LSI, Adaptec Supermicro Ubuntu Utilities

Veeam Backup & Replication, Windows Server Backup Vmware, VirtualBox Windows 7 Windows 8/8.1

Windows 10, Windows 11 Windows 2008/2008 R2 Windows 2012/2012 R2 Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Wordpress, 1C Битрикс Безопасность, Kali СХД Сертификация Перед СНОМ

• Последние записи

- <u>Не удалось обновить IPad, ошибка 4013, 2009,5</u>
- NLB: Access denied. Error connecting to server
- Smata.Ru сервер лицензий недоступен
- <u>Где найти логи IIS</u>
- Как проголосовать по акциям Северсталь, Сбербанк, НЛМК, МТС и другим

© 2021 Property Pyatilistnik Inc. Политика конфиденциальности и условия использования