

- Home
- OC Windows
- Продукты microsoft
- Виртуализация
- Linux
- <u>Сеть</u> »
- <u>Набор</u>
- Все статьи
- Контакты

Как настроить коммутаторы cisco 3 уровня, на примере cisco 3560

29.03.2019 <u>Cisco, Mikrotik</u> 21 комментарий

Обновлено 29.03.2019



настроить cisco 3560


Всем привет, сегодня хочу рассмотреть вопрос, о том как настроить коммутаторы cisco 3 уровня модели OSI, на примере cisco 3560. Напомню, что коммутаторы cisco 3 уровня не используются для выхода в интернет в качестве шлюза, а только маршрутизируют трафик между <u>vlan</u> в локальной сети. Для выхода в интернет cisco как и все вендоры предоставляет маршрутизатор? ниже представлена самая распространенная схема подключения.

Оборудование и схема сети

Предположим, что у меня коммутатор 3 уровня cisco 3560 24 порта, он выглядит как то вот так.



Он будет маршрутизировать трафик между vlan в моей локальной сети, и к нему допустим будут подключены 3 коммутатора 2 уровня модели OSI, уровня доступа, коммутаторы cisco 2960, а сам cisco 3560 будет выступать в качестве коммутатора уровня распределения. Напомню, что на втором уровне коммутируется трафик на основе та адресов. Уровень доступа это куда подключаются конечные устройства, в нашем случае компьютеры, сервера или принтеры.. Ниже схема.



Что такое коммутатор второго уровня

Коммутатор второго уровня это железка работающая на втором уровне сетевой модели OSI

- Коммутирует трафик на основе мак адресов
- Используется в качестве уровня доступа

- Служит для первичного сегментирования локальных сетей
- Самая маленькая стоимость за порт/пользователь

В технической документации коммутатор второго уровня обозначает в виде вот такого значка



Что такое коммутатор третьего уровня

Коммутатор третьего уровня это железка работающая на третьем уровне модели OSI умеющая:


- ІР маршрутизация
- Агрегирование коммутаторов уровня доступа
- Использование в качестве коммутаторов уровня распределения
- Высокая производительность

В технической документации коммутатор третьего уровня обозначает в виде вот такого значка



Помогать мне будет в создании тестового стенда программа симулятор сети, Cisco packet tracer 6.2. Скачать Cisco packet tracer 6.2. можно тут. Вот более детальная схема моего тестового полигона. В качестве ядра у меня cisco catalyst 3560, на нем два vlan: 2 и 3, со статическими ір адресами VLAN2 192.168.1.251 и VLAN3 192.168.2.251. Ниже два коммутатора уровня доступа, используются для организации VLAN и как аплинки. В локальной сети есть 4 компьютера, по два в каждом vlan. Нужно чтобы компьютер PC3 из vlan2 мог пинговать компьютер PC5 из vlan3.

Схема настройки cisco 3560



C целью мы определились можно приступать. Напоминать, про то $\underline{\text{что такоe vlan}}$ я не буду можете почитать тут.

Настройка cisco коммутатора 2 уровня

Настройка коммутатора второго уровня очень простая. Начнем настройку cisco catalyst 2960, как вы видите у меня компьютеры PC03 и PC04 подключены к Switch0, портам fa0/1 и fa0/2. По плану наш Switch0 должен иметь два vlan. Приступим к их созданию. Переходим в привилегированный режим и вводим команду

enable теперь в режим конфигурации conf t

```
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE
SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team
Press RETURN to get started!
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to
up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
Switch>en
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

Создаем VLAN2 и VLAN3. Для этого пишем команду

```
vlan 2
задаем имя пусть так и будет VLAN2
name VLAN2
Выходим из него
exit
```

Аналогичным образом создаем VLAN3.

```
Press RETURN to get started!
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to
up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
Switch>en
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #vlan 2
Switch(config-vlan) #name VLAN2
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config) #vlan 3
Switch(config-vlan) #name VLAN3
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config)#
```

Теперь добавим интерфейс fa0/1 в vlan 2, а интерфейс fa0/2 в vlan 3. Пишем команду.

```
int fa 0/1
Говорим что порт будет работать в режиме доступа
switchport mode access
закидываем его в VLAN2
switchport access vlan 2
exit
```

Теперь дооавим faU/2 в vian 3. int fa 0/2 switchport mode access switchport access vlan 3 exit Switch>en Switch>enable Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config) #int fa 0/1 Switch(config-if) #sw Switch(config-if) #switchport mo Switch(config-if) #switchport mode ac Switch(config-if) #switchport mode access Switch(config-if) #sw Switch(config-if) #switchport ac Switch(config-if) #switchport access vl Switch(config-if) #switchport access vlan 2 Switch(config-if) #exit Switch(config) #int fa 0/2 Switch(config-if)#sw Switch(config-if) #switchport mo Switch(config-if) #switchport mode a Switch(config-if) #switchport mode access Switch(config-if)#sw Switch(config-if) #switchport ac Switch(config-if) #switchport access vl Switch(config-if) #switchport access vlan 3 Switch(config-if) #exit Switch(config)# Теперь сохраним это все в памяти коммутатора командой do wr mem Настроим теперь trunk порт. В качестве trunk порта у меня будет гигабитный порт gig 0/1. Вводим команду для настройки порта gig 0/1. int gig 0/1 Сделаем его режим trunk switchport mode trunk И разрешим через транк нужные вланы switchport trunk allowed vlan 2,3 Сохраняем настройки. Все настройка коммутатора второго уровня почти закончена. do wr mem exit

Как настроить коммутаторы cisco 3 уровня, на примере cisco 3560 | Настройка серверов windows и linux

04.03.2023, 19:08

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
Switch>en
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #int gig 0/1
Switch(config-if) #sw
Switch(config-if) #switchport m
Switch(config-if) #switchport mode t
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernetO/1, changed state
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to up
Switch(config-if) #sw
Switch(config-if) #switchport t
Switch(config-if) #switchport trunk al
Switch(config-if) #switchport trunk allowed v
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 2,3
Switch(config-if)#do wr mem
Building configuration ...
Switch(config-if)#
```

Теперь таким же методом настраивает коммутатор Switch1 и компьютеры PC5 в VLAN2 и PC6 в VLAN3. Все на втором уровне модели OSI мы закончили, переходим к 3 уровню.

Настройка сіѕсо 3560

Настройка cisco 3560, будет производится следующим образом. так как наше ядро должно маршрутизировать внутренний локальный трафик, то мы должны создать такие же vlan, задать им ір адреса, так как они будут выступать в роли <u>шлюзов</u> по умолчанию, а так же <u>trunk</u> порты.

Начнем с транк портов, у нас это gig 0/1 и gig 0/2.

```
enable
config t
заходим в настройку интерфейса gig 0/1 и gig 0/2
int range gig 0/1-2
Попытаемся включить режим транка
switchport mode trunk
```

но в итоге вы получите вот такую подсказку: Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode. Смысл ее в том, что вам сначала предлагают включить инкапсуляцию пакетов. Давайте настроим инкапсуляцию на cisco 3560.

switchport trunk encapsulation dot1q
Теперь укажем режим и разрешенные vlan
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3
Сохраним настройки Cisco
do wr mem

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #int r
Switch(config) #int range gig 0/1-2
Switch(config-if-range) #sw
Switch(config-if-range) #switchport mo
Switch(config-if-range) #switchport mode tr
Switch(config-if-range) #switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be
configured to "trunk" mode
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be
configured to "trunk" mode.
Switch(config-if-range) #sw
Switch(config-if-range) #switchport tr
Switch(config-if-range) #switchport trunk enc
Switch(config-if-range) #switchport trunk encapsulation d
Switch(config-if-range) #switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if-range) #sw
Switch(config-if-range) #switchport mo
Switch(config-if-range) #switchport mode tr
Switch(config-if-range) #switchport mode trunk
Switch(config-if-range) #sw
Switch(config-if-range) #switchport tr
Switch(config-if-range) #switchport trunk al
Switch(config-if-range) #switchport trunk allowed vla
Switch(config-if-range) #switchport trunk allowed vlan 2,3
Switch(config-if-range) #do wr mem
Building configuration ...
Switch(config-if-range) #
```

Далее создадим vlan и назначим им ір адреса, которые будут выступать в роли шлюзов.

```
vlan 2
name VLAN2
exit
vlan3
name VLAN3
```

```
Switch(config) #vlan 2
Switch(config-vlan) #name VLAN2
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config) #vlan 3
Switch(config-vlan) #name VLAN3
Switch(config-vlan) #exit
```

Назначим ір адреса для каждого из них, напомню для vlan 2 это 192.168.1.251/24, а для vlan 3 192.168.2.251/24

```
int vlan 2
ip address 192.168.1.251 255.255.255.0
no shutdown
exit
int vlan 3
ip address 192.168.2.251 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

```
Switch(config-if) #int vlan 2
Switch(config-if) #ip a
Switch(config-if) #ip a
Switch(config-if) #ip address 192.168.1.251 255.255.255.0
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #int vlan 3
Switch(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan3, changed state to up
Switch(config-if) #ip add
Switch(config-if) #ip address 192.168.2.251 255.255.255.0
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #
```

Теперь включим маршрутизацию между vlan, делается это командой

```
ip routing
do wr mem
```

Проверка доступности

Открываем командную строку на РСЗ и пробуем пропинговать его самого, шлюз и РС5. Вводим по очереди

```
ping 192.168.1.1
ping 192.168.1.251
ping 192.168.1.2
```

Видим, что все отлично пингуется, значит связь есть.

```
Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0 PC>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 5ms, Maximum = 5ms, Average = 5ms
 Control-C
PC>ping 192.168.1.251
Pinging 192.168.1.251 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.251: bytes=32 time=3ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.251:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms
Control-C
 PC>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=11ms TTL=128
 Ping statistics for 192.168.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

Проверим теперь с PC3 соседа из VLAN3 PC6

```
ping 192.168.2.2
```

Как видим, первый запрос потерялся, это происходит по тому, что перестроилась агр таблица, а дальше видим пакеты доходят до адресата.

```
PC>ping 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=0ms TTL=127

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.2:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PC>
```

Как видите настройка коммутатора второго уровня и третьего закончена. Задача выполнена. Вот как можно использовать коммутаторы сіѕсо 3 уровня, и создать отличное ядро локальной сети. Если у вас есть вопросы и пожелания пишите в комментариях.

Материал сайта <u>pyatilistnik.org</u>

Популярные Похожие записи:













Мар 29, 2019 23:37 <u>Иван Семин</u>

21 Responses to Как настроить коммутаторы cisco 3 уровня, на примере cisco 3560

1. Руслан:

09.12.2016 в 14:36

после завершения урока у меня все компьютеры пингуют друг друга, это нормально?)

2. Иван Семин:

<u>10.12.2016 в 17:53</u>

ну да, для этого 3 уровень и есть, чтобы все друг с другом связать

3. Нурик:

09.02.2017 в 18:07

Как сделать так: схема такая же как и у вас. Только 3560 и два 2960 соединены динамическим агрегированием. Все испробовал — не идет, подключал 3560 и 2960 между собой двумя fast-ами объединенными в channel группу и работающими на lacp протоколе.

4. Иван Семин:

09.02.2017 в 22:55

А что именно не работает? vlan'ы есть у вас?

Нурик:

10.02.2017 в 19:26

да, вланы есть. После всего проделанного не идет пинг, все соединения горят зеленым и мигают не переставая.

6. Иван Семин:

11.02.2017 в 00:01

а вы маршрутизацию трафика включили на 3 уровне?

7. Нурик:

<u>11.02.2017 в 08:38</u>

да, включил, все действия по вашей статье плюс добавил только дин агрегирование.

свитч 1:

1)создал вланы

2)влан 2 и 3 добавил в фаст 0/1 и 0/2 соответственно

3)инт фаст 0/10-11 — прописал им channel протокол lacp, далее добавил channel группу 1 mode passive — затем switchport mode trunk и switchport trunk allowed vlan 2,3

то же самое проделал и для второго свитча.

3560:

1)int range fast 0/1-2

channel p lacp

channel g mode activ

switchport trunk enc d

swi m tr

swi tr all v 2,3

2)int range fast 0/3-4

channel p lacp

channel g mode activ

switchport trunk enc d

swi m tr

swi tr all v 2,3

3)создал вланы 2 и 3

- 4) прописал им ір
- 5) no shut
- 6) ip routing

далее соединил свитч 1 fa0/10-11 c 3560 fa0/1-2, свитч 2 fa0/10-11 c 3560 fa0/3-4

я недавно начал заниматься этим, поэтому заранее извините за возможные ошибки и большое спасибо за помощь.

8. Нурик:

12.02.2017 в 11:24

все заработало, нашел свою ошибку по вашей второй статье по дин агрегированию)

9. Иван Семин:

12.02.2017 в 13:29

Рад, что у вас получилось.

10. Семен:

30.06.2017 в 13:26

День добрый. Имеется апкш континент и cisco 2960C, и 4 компьютера. Нужно чтобы на одном из них был выход в интернет и в лвс, а другие только в лвс. На континенте 2 выхода с разными ір адресами. Нужна помощь собрать все в кучу)))

11. Иван Семин:

30.06.2017 в 13:35

списки ACL вам в помощь Семен.

12. Иван:

23.11.2017 в 17:53

здравствуйте. как настроить сеть чтобы в ней было 2vlan: 3 комутатора второго уровня: 2 третьего; 3 сервера; 5 пк; и 2 принера

13. Роман:

16.02.2018 в 12:53

Возможно я ошибаюсь, но разве не нужно прописывать ір-шники 192.168.1.251 для VLAN2 и 192.168.2.251 для VLAN3 на локальных ПК в качестве шлюза??!

У меня,пока этого не сделал из влана 2 во влан 3 пинг не шёл.

14. Иван Семин:

<u>17.02.2018 в 16:24</u>

Да шлюзы на компьютерах конечно должны быть

15. Сергей:

28.08.2018 в 22:41

Иван, а подобного мануала для коммутаторов НР не завалялось? 😉

16. Иван Семин:

28.08.2018 в 23:17

был, где то на диске PDF официальный, а так чтобы свой нет, если вопрос конкретизируйте, то постараюсь помочь. На крайняк спрошу у своих коллег, сетевых гуру.

17. Юрий:

04.10.2019 в 09:29

Своеобразный вопрос: как прописать правило для отделения одного vlan от другого? Что бы не происходила ситуация аналогичная первому комментарию!

18. *Apmyp*:

16.09.2020 в 14:18

Здравствуйте, а можно так настроить:например у нас 3 таких vlan и чтоб две подсети друг друга видели, а третья нет, как бы изолирована от них.

19. Иван Семин:

16.09.2020 в 15:21

Можно

20. Артём:

16.02.2021 в 17:46

Ребят помогите пожалуйста

Нужно подключить свич агрегации Cisco 4948/3560 к коммутатору 3560 СПД (сеть передачи данных),по протоколу OSPF. 3560 СПД — это коммутатор реальной сети. Свич Cisco 4948/3560 и свич СПД 3560 должны быть подключены каналом в транковом режиме. OSPF протокол между коммутаторами необходимо поднять в VLAN 550. Для связи протокола OSPF в VLAN 550 использовать сеть 10.10.1.0/24.

21. Артём Семин:

10.03.2021 в 21:22

я делал так же как и было в интстттрукции в точ точ у меня нечего неработает

Добавить комментарий

ваш адрес етап не оудет опуоликован. Оояза	тельные поля помечень
Комментарий	
Имя *	
Email *	
Отправить комментарий	

• Поиск по сайту

Search	
--------	--

• Подписка на youtube канал

Иван Семин		
YouTube	999+	

• Выберите рубрику

Active directory, GPO, CA Android Apple ASUS, Sony VAIO CentOS Cisco, Mikrotik Debian, FreeBSD DNS Exchange, Power Shell HP/3Com Hyper-V IBM IIS и FTP, web и seo Juniper Lenovo, intel, EMC, Dell Microsoft Office Microsoft SQL server, Oracle Microsoft System Center NetApp Network, Телефония News Raid, LSI, Adaptec Supermicro Ubuntu Utilities

Veeam Backup & Replication, Windows Server Backup Vmware, VirtualBox Windows 7 Windows 8/8.1

Windows 10, Windows 11 Windows 2008/2008 R2 Windows 2012/2012 R2 Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Wordpress, 1C Битрикс Безопасность, Kali СХД Сертификация перед СНОМ

• Последние записи

- Не грузится сервер Dell PowerEdge R740
- Job failed because Job for this device is already present
- <u>Не удалось обновить IPad, ошибка 4013, 2009,5</u>
- NLB: Access denied. Error connecting to server

• Smata.Ru сервер лицензий недоступен

© 2021 Property Pyatilistnik Inc. Политика конфиденциальности и условия использования