Initiation à la programmation de modules du noyau Linux



Labo-Unix - http://www.labo-unix.net 2001-2002



Table des matières

Droits de ce document			
Int	trodu	duction rganisation du noyau 1 Trois grands niveaux	
1	Orga 1.1 1.2 1.3	Trois grands niveaux	5
2			6
	2.1	Premier module	6
3	Rece 3.1 3.2	3.2.4 Gestion de l'occupation du module	14 14
4	Jouo	ns avec les "syscalls"	18
	4.1	Qu'est ce que les "syscalls"	18
	4.2	Comment peut-on savoir quel processus utilise quoi?	18
	4.3	Redirection?!?	19
5	Créa	tion d'un périphérique	21
	5.1	Relations entre fichiers spéciaux et pilotes	21
	5.2	Enregistrement	
	5.3	Les capacités du fichier spécial	
	5.4	L'exemple!!!	23
6	Conc	clusion	28
7	GNU	Free Documentation License	29
	7.1	Applicability and Definitions	29
	7.2	Verbatim Copying	30
	7.3	Copying in Quantity	30
	7.4		31
	7.5	Combining Documents	32
	7.6		33
	7.7	Aggregation With Independent Works	33
	7.8	Translation	33
	7.9	Termination	34
	7.10	Future Revisions of This License	34



Références 35



Droits de ce document

Copyright (c) 2001 labo-unix.org

Permission vous est donnée de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la Licence GNU Free Documentation License, Version 1.1 ou ultérieure publiée par la Free Software Foundation; avec les sections inaltérables suivantes :

- pas de section inaltèrable

Une copie de cette Licence est incluse dans la section appelée GNU Free Documentation License de ce document.



Introduction

Lorsqu'on commence a s'interresser de près à nos unix libres favoris, on constate une perpetuelle évolution des noyaux. A quoi cela peut être dûe, et dans quelle mesure peut-on être amené à mettre les mains dans le moteur même du système?

Une première raison pourrait être l'ajout du pilote d'un périphérique encore non supporté par le noyau. C'est l'une des principales sources d'évolution et c'est ce qui permet au système d'être malgrè tout viable alors qu'il sort de nouveaux périphériques tous les jours. Cela pourrait être également l'amélioration d'un existant comme a pu l'être "*Net-filter*" ou la gestion de la mémoire virtuelle sous GNU/Linux. Ou bien encore, le portage de certaines parties applicatives réclamant une grande rapidité de traitement, comme a pu l'être le port de httpd dans GNU/Linux (arrêtez de rigoler ce n'est pas très sympa). Finalement, le portage de l'ensemble du système sous une nouvelle architecture peut en être une autre.

Suivant ce qui est à faire, il va falloir récupèrer les docs constructeur, fouiller parmi les divers fichiers sources du noyaux, explorer la multitude de documentation sur le sujet disponible sur le net... Nous allons ici essayer d'aborder quelques concepts élémentaires nécessaire au développement d'un module pour GNU/Linux. L'objectif de cette doc n'est pas de faire un pas à pas de comment développer un module noyau, mais de faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe et comment utiliser quelques mecanismes pour "bricoler" notre noyau favori. Si vous souhaitez en savoir plus, reportez-vous au livre "O'Reilly Linux Device Driver" dont l'essentiel de cette doc est tirée et qui sera bientot disponible sur le site du labo, ou encore aux divers liens disponible à la fin. Il va falloir se munir de patience et bien réfléchir à ce qu'on va faire, car au niveau du noyau, une erreur peut devenir rapidement ennuyeuse et se solder par le redémarrage de la machine à la suite de ce tendre message "kernel panic".

Si vous vous retrouvez nez à nez avec des erreurs absoluments inacceptables, que vous pensez que tout ou partie de ce document n'est pas bon, ou tout simplement que vous souhaitez ajouter lui ajouter un certain nombre de choses envoyez un e-mail à staff@labo-unix.org.

Bien sûr nous restons ouverts à toutes remarques constructives ou non.



1 Organisation du noyau

Afin de mieux pouvoir appréhender la programmation au niveau du noyau, il est indispensable de comprendre comment il fonctionne. Pour ce faire, rien de tel qu'une bonne plongée dans les fichiers sources.

1.1 Trois grands niveaux

On peut considérer que le système est composé de trois grandes parties (de la plus haute à la plus basse) :

- Les applications utilisateur
- Le noyau
- Le matériel

Le noyau tient en quelquesorte un rôle de pont entre le matériel présent sur la machine et les applications utilisateur. Il va organiser les différentes requêtes issues des applications pour que celles-ci puissent accèder correctement aux diverses composants de la machine. De même, en tant que système multitâche, il aura à charge d'ordonner les différents processus lancés et les répartir sur les divers processeurs dans le cadre d'architecture SMP (Symmetric Multi-Processing).

Bien sûr d'une fonctionnalité à l'autre, on ne demandera pas la même chose au noyau. Cependant, il faut garder à l'esprit que les diverses parties du noyaux puissent, suivant le rôle qu'elles ont à remplir, être suffisemment modulaires pour éviter de "réinventer la roue" à chaque fois. C'est d'autant plus vrai pour les pilotes de périphériques qui ne sont pas tous le temps sollicités.

1.2 Qu'est ce qu'un pilote

Le pilote est ni plus ni moins la partie du système qui va mettre en relation la partie matérielle de la machine à la couche applicative au niveau utilisateur par le biais d'un certain nombre de fonctions plus ou moins standardisées (d'où l'importance de la modularité évoquée précédemment). Nous aurons un pilote pour chaque type de materiel auquel nous souhaitons accéder.

1.3 Et les modules dans tout ça?

Ils constituent des fonctionnalités diverses se trouvant dans le "kernel land" et susceptibles d'être lancés n'importe quand une fois le noyau chargé; soit par le noyau lui-même de façon automatique, soit par l'administrateur via des commandes telles que "modprobe" ou "insmod". C'est l'aspect interressant de la chose. Module comme, au hasard, modulaire. Lors de configuration du noyau, il sont symbolisés par un "[M]". Il peuvent aussi bien se référer á la gestion des cartes de cryptages qu'à la gestion de requêtes HTTP (désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher). Une fois leur utilisation terminée, nous pouvons les décharger de la mémoire, libèrant ainsi de l'espace au profit d'applications qui en auraient besoin.

Il faut garder à l'esprit quelquechose d'important concernant les droits qu'ont les modules. Ils les ont tous!!! C'est pourquoi il faut être particulièrement attentif aux divers



problèmes d'overflow, de partages de ressources et autres qui pourraient être utilisés à des fins obscures. Il en va bien sûr de même pour les fuites de memoires diverses et variées.

2 Approche des modules

Maintenant que nous savons grossièrement comment fonctionne le noyau, et dans quoi nous mettons les mains nous allons déscendre encore d'un niveau pour comprendre comment fonctionne les modules. Pour ce faire rien de tel qu'un bon vieux "Hello World".

2.1 Premier module

C'est parti, utilisez votre éditeur favori et recopiez le contenu du fichier "hello_world.c", et procédez comme dans l'exemple ci-dessous :

```
cprompt_shell> cat hello_world.c
#define __KERNEL_
#define MODULE
#include <linux/module.h>
#include <linux/string.h>
int init_module (void)
 printk ("<1>Hello World !!!\n");
 return 0;
int cleanup_module (void)
 printk ("<1>Puisqu'on ne veut pas de moi, j'me tire !!!!\n");
 return 0;
prompt_shell> gcc -0 -c hello_world.c
cprompt_shell> insmod hello_world.o
ompt_shell> tail -1 /var/log/kernel
Jan 4 21:42:42 host_bidon kernel : Hello World !!!
ompt_shell> lsmod
Module
                     Size Used by
hello world
                      496 0 (unused)
ide-scsi
                      7328
                            0
                            0 (autoclean)
                     1712
                     33296
sb_lib
                            0 (autoclean) [sb]
                     6128 0 (autoclean) [sb_lib]
uart401
                    54608 0 [sb_lib uart401]
sound
                   722688 14
NVdriver
ipt_state
                     576 0 (autoclean)
ip_conntrack
                   14592 2 (autoclean) [ip_conntrack_irc ipt_state]
                     1040 0 (autoclean)
ipt_limit
ipt_LOG
                     3184 0 (autoclean)
iptable_filter
                     1696 0 (unused)
                    10816 4 [ipt_state ipt_limit ipt_LOG iptable_filter]
ip_tables
3c59x
                    25008 2
                     1840 1 (autoclean)
ramfs
                    442256 1 (autoclean)
xfs_support
                     7248 0 (autoclean) [xfs]
                     9376 4 (autoclean)
vfat
```



```
fat.
                    29920 0 (autoclean) [vfat]
                    12832 2 (autoclean)
sr_mod
                    27328 0 (autoclean) [sr_mod]
cdrom
cprompt_shell> rmmod hello_world
ompt_shell> tail -2 /var/log/kernel
Jan 4 21:42:42 host_bidon kernel : Hello World !!!
Jan 4 21:43:00 host_bidon kernel : Puisqu'on ne veut pas de moi, j'me tire !!!!
ompt_shell> lsmod
Module
                     Size Used by
                     7328 0
ide-scsi
                     3552 0 (unused)
input
sb
                     1712 0 (autoclean)
sb_lib
                    33296 0 (autoclean) [sb]
                          0
uart401
                     6128
                              (autoclean) [sb_lib]
sound
                    54608
                           0 [sb_lib uart401]
                   722688 14
NVdriver
ipt_state
ipt_state
ip_conntrack
                     576
                           0 (autoclean)
                   14592 2 (autoclean) [ip_conntrack_irc ipt_state]
                    1040 0 (autoclean)
ipt_limit
                     3184 0 (autoclean)
ipt_LOG
iptable_filter
                    1696 0 (unused)
                   10816 4 [ipt_state ipt_limit ipt_LOG iptable_filter]
ip tables
3c59x
                   25008 2
ramfs
                     1840 1 (autoclean)
                  442256 1 (autoclean)
xfs_support
                    7248 0 (autoclean) [xfs]
                     9376 4 (autoclean)
fat
                    29920 0 (autoclean) [vfat]
sr_mod
                   12832 2 (autoclean)
cdrom
                    27328 0 (autoclean) [sr_mod]
ompt_shell>
```

Un tout petit exemple, duquel, finalement il y a beaucoup à dire. Tout d'abord, les fonctions "**init_module**()" et "**cleanup_module**()". La première est éxécutée lors du chargement du module en mémoire, la seconde lors de sont déchargement.

Ensuite, lorsqu'on regarde la fonction utilisée pour l'affichage du message nous voyons que nous n'utilisons pas la classique fonction "printf". Ce n'est pas une erreur, son équivalent au niveau du noyau se nomme "printk" (comme "print kernel") et se comporte à peu de choses près comme elle. Pourquoi utiliser "printk" alors que "printf" existe déjà? L'explication réside dans la notion de "fondations". La majorité des fonctions de la libc repose sur des appels systèmes qui eux sont gérés au niveau du noyau. On voit rapidement le problème qui peut se poser. Pour prendre une image, on peut créer une maison sur des fondations, mais construire des fondations sous la maison après n'a aucun sens.

C'est pour ceci que vous pouvez constater l'abscence des fichiers en-tête ("header files") "stdio.h" ou "string.h", habituellement utilisés lors du développement d'applications classiques au profit de "linux/string.h".

Heureusement, il existe toute une panoplie de fonctions disponibles pour le développement du noyau, sensiblement équivalentes à celles que nous avons l'habitude de manipuler via la libc.

Vous avez peut-être pu constater que dans le message affiché par le noyau, il n'y a pas la partie "<1>". Ceci représente en fait le niveau d'importance du message qui sera ensuite traité par des utilitaires comme syslogd et klogd. Pour voir la liste des différentes valeurs possibles et leur signification, vous pouvez vous reporter au "man syslog" et aux



fichiers "/usr/src/linux/kernel/printk.c" et "/usr/include/linux/kernel.h".

Si vous n'avez pas vu le message, il suffit de vous reporter à votre fichier "/etc/syslogd.conf" pour voir où sont redirigés vos messages issus du noyau. En général, il le sont sur la console et dans le fichier "/var/log/kernel". Tout dépend de votre distribution et de vos paramètres personnels.

3 Recette pour concevoir un module?

Tout d'abord, il va nous falloir comme nous l'avons vu dans le fichier source "hello_world.c" au-moins les deux macros suivantes :

- __KERNEL__ qui est relative à un certain nombre de paramètres spécifiques à la version du noyau utilisée.
- MODULE qui va indiquer que le code qui suit sera destiné à concevoir un module du noyau.

Ces deux symboles doivent être définis au tout début de votre fichier source, ou simplement passé en argument lors de la compilation avec gcc (cf l'exemple qui suit). Nous reprenons "hello_world.c" auquel nous avons ôté les deux symbôles précédents :

```
cat hello_world.c
#include <linux/module.h>
int init_module (void)
 printk ("<1>Hello World !!!\n");
 return 0;
void cleanup_module (void)
 printk ("<1>Puisqu'on ne veut pas de moi, j'me tire !!!!\n");
ompt_shell> insmod hello_world.o
ompt_shell> lsmod
Module
                    Size Used by
hello_world
                    464
                         0 (unused)
                    7328 0
ide-scsi
                    1712 0 (autoclean)
sb
                   33296 0 (autoclean) [sb]
sb_lib
uart401
                   6128 0 (autoclean) [sb_lib]
                   54608 0 [sb_lib uart401]
sound
NVdriver
                  722688 14
ipt_state
                    576 0 (autoclean)
ip_conntrack
                   14592 2 (autoclean) [ip_conntrack_irc ipt_state]
ipt_limit
                   1040 0 (autoclean)
ipt_LOG
                   3184 0 (autoclean)
iptable_filter
                   1696 0 (unused)
ip_tables
                   10816 4 [ipt_state ipt_limit ipt_LOG iptable_filter]
3c59x
                   25008 2
                   1840 1 (autoclean)
ramfs
                  442256 1 (autoclean)
xfs
                    7248 0 (autoclean) [xfs]
xfs_support
vfat
                    9376 4 (autoclean)
```

¹Nous considèrerons dans cette documentation que les sources de votre noyau sont situées dans "/usr/src/linux".



```
fat.
                     29920 0 (autoclean) [vfat]
rd
                      2688 0 (autoclean) (unused)
                     12832 2 (autoclean)
sr_mod
cdrom
                     27328 0 (autoclean) [sr_mod]
cprompt_shell> rmmod hello_world
cprompt_shell> lsmod
Module
                      Size Used by
                      7328 0
ide-scsi
                      1712 0 (autoclean)
sb
                     33296 0 (autoclean) [sb]
sb_lib
                     6128 0 (autoclean) [sb_lib]
uart401
                     54608 0 [sb_lib uart401]
sound
NVdriver
                    722688 14
                           0 (autoclean)
2 (autoclean)
ipt_state
                      576
ip_conntrack
                     14592
                               (autoclean) [ip_conntrack_irc ipt_state]
ipt_limit
                      1040
                            0
                               (autoclean)
ipt LOG
                      3184
                            0
                               (autoclean)
                     1696 0 (unused)
iptable_filter
                    10816 4 [ipt_state ipt_limit ipt_LOG iptable_filter]
ip_tables
                    25008 2
3c59x
                     1840 1 (autoclean)
ramfs
                    442256 1 (autoclean)
xfs
xfs_support
                      7248 0 (autoclean) [xfs]
vfat
                      9376 4 (autoclean)
fat
                     29920 0 (autoclean) [vfat]
                      2688 0 (autoclean) (unused)
                    12832 2 (autoclean)
sr mod
cdrom
                     27328 0 (autoclean) [sr_mod]
prompt_shell> tail -2 /var/log/kernel
Jan 7 19:18:26 Noirpeint kernel: Hello World !!!
Jan 7 19:18:42 Noirpeint kernel: Puisqu'on ne veut pas de moi, j'me tire !!!!
cprompt_shell>
```

Comme nous pouvons le constater, il n'y a pas de probèmes, celà fonctionne très bien. Si notre module entrait dans le câdre d'une compilation sur une architecture SMP, il aurait fallu ajouter "#define __SMP__ avant d'inclure au-moins "linux/module.h".

A partir de là, il faut définir ce qui sera éxécuté lors du chargement et du déchargement du module. Comme nous l'avons vu précédemment, cela peut se faire par le biais des fonctions "int init_module (void)" et "void cleanup_module (void)". Si nous regardons dans certains fichiers sources tel que "/usr/src/linux/drivers/net/3c59x.c", on peut constater que ces fonctions ne sont pas présentes. Cependant, il y en a deux autres ; "module_init (vortex_init)" et "module_exit (vortex_exit)".

Celles-ci vont nous permettre de définir nous même les fonctions d'initialisation et de départ de notre module. L'interêt est essentiellement lié au débuggage. Comme nous le verrons plus tard, lorsqu'on charge notre noyau en mémoire, il partage ses symboles (noms des fonctions, variables ...) avec les autres entités du noyau. Si, par exemple tous les modules utilisent les fonctions "init_module ()" et "cleanup_module" il sera particulièrement fastidieux de retrouver celles qui nous interressent. C'est pourquoi il sera plus intéressant de définir ces fonctions nous-même avec les fonctions citées au-dessus. Il faudra également ajouter les macros "__init", "__exit" et le fichier en-tête "linux/init.h". Notre module précédent va pouvoir alors s'écrire comme le fichier "hello_world_2.c:

```
cd /usr/src/linux/drivers/net/
cmpt_shell> grep "init_module" 3c59x.c
cprompt_shell> grep "cleanup_module" 3c59x.c
```



```
cprompt_shell> tail -12 3c59x.c
module_init(vortex_init);
module_exit(vortex_cleanup);
 * Local variables:
 * c-indent-level: 4
 * c-basic-offset: 4
 * tab-width: 4
 * End:
cprompt_shell> tail -60 3c59x.c
static int __init vortex_init (void)
int pci_rc, eisa_rc;
pci_rc = pci_module_init(&vortex_driver);
eisa_rc = vortex_eisa_init();
if (pci_rc == 0)
vortex_have_pci = 1;
if (eisa_rc > 0)
vortex_have_eisa = 1;
return (vortex_have_pci + vortex_have_eisa) ? 0 : -ENODEV;
static void __exit vortex_eisa_cleanup (void)
struct net_device *dev, *tmp;
struct vortex_private *vp;
long ioaddr;
dev = root_vortex_eisa_dev;
while (dev) {
vp = dev->priv;
ioaddr = dev->base_addr;
unregister_netdev (dev);
outw (TotalReset, ioaddr + EL3_CMD);
release_region (ioaddr, VORTEX_TOTAL_SIZE);
tmp = dev;
dev = vp->next_module;
kfree (tmp);
}
static void __exit vortex_cleanup (void)
if (vortex_have_pci)
pci_unregister_driver (&vortex_driver);
```



```
if (vortex_have_eisa)
vortex_eisa_cleanup ();
}
module_init(vortex_init);
module_exit(vortex_cleanup);
 * Local variables:
  c-indent-level: 4
   c-basic-offset: 4
   tab-width: 4
 * End:
cprompt_shell> cd /tmp
cat hello_world_2.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
static int __init hello_world_2_init (void)
 printk ("<1>Hello World !!!\n");
 return 0;
static void __exit hello_world_2_exit (void)
 printk ("<1>Puisqu'on ne veut pas de moi, j'me tire !!!!\n");
module_init (hello_world_2_init);
module_exit (hello_world_2_exit);
ompt_shell> insmod hello_world_2.o
cprompt_shell> rmmod hello_world
ompt_shell> tail -2 /var/log/kernel
Jan 7 20:11:26 Noirpeint kernel: Hello World !!!
Jan 7 20:11:40 Noirpeint kernel: Puisqu'on ne veut pas de moi, j'me tire !!!!
cprompt_shell>
```

Nous allons faire une petite remarque avant de continuer, sur l'option "-O" donnée à gcc. Elle va permettre l'utilisation des fonctions dites "**inline**". Ce genre de fonction est tout à fait similaire à son homologue en C++. Leur but est d'être remplacées telles qu'elles dans les parties appelantes du programme lorsque celà est possible comme si elles étaient de simples macros. Les fonctions "**inline**" sont beaucoup utilisées dans les sources du noyau, d'ou la necéssité de les activer².

²Pour plus d'infos sur les fonctions "inline" allez voir les fichiers info ("**info -f gcc**") dans la partie "C Extensions". En effet, "inline" en C est specifique à gcc.



3.1 Gestion de la portée des divers symboles

Comme dans tout programme, notemment en C, les fonctions et variables d'un programme ont une portée. Bien sûr, ce n'est pas parceque nous créons un module que nous faisons exception à cette règle. Il est donc nécessaire d'y être attentifs en plusieurs points. Tout d'abord, lorsqu'on souhaite que d'autres modules que le nôtre utilisent des symboles qui y sont présents, il est important d'avoir des noms explicites et uniques; sinon c'est la porte ouverte au mieux à des réactions étranges et au pire, au fameux "kernel panic". Ensuite, il est important de déclarer ce qu'on ne souhaite pas partager en "static"³. Il existe également une autre méthode afin d'être sûr qu'aucun symbole ne soit partagé avec la macro "EXPORT_NO_SYMBOLS". Dans le cas où vous souhaitez partager un certain nombre de symboles avec d'autres modules, il va falloir definir "EXPORT_SYMTAB" et utiliser les macros "EXPORT_SYMBOL(nom_du_symbole)" ou "EXPORT_SYMBOL_NOVERS(nom_du_symbole)" Pour voir la représentation de tous cela, il suffit de regarder le ficher "/proc/ksyms" Voici une série d'exemples illustrants ce qui vient d'être dit :

```
ompt_shell> cat exemple_mod.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
int bozo le clown;
static int __init hello_world_2_init (void)
 printk ("<1>--+=< EXEMPLE >=+---\n");
 return 0;
static void __exit hello_world_2_exit (void)
 bozo le clown = 42;
 printk ("<1>Utilisation bidon d'une variable %d\n", bozo_le_clown);
module_init (hello_world_2_init);
module_exit (hello_world_2_exit);
ompt shell> insmod ./exemple mod.o
cprompt_shell> grep "exemple_mod" /proc/ksyms
d9a35000 __insmod exemple mod O/Repalc/exemple mod.o M3C3A138A V132110 [exemple mod]
d9a351cc __insmod_exemple_mod_S.bss_L4 [exemple_mod]
d9a35060 __insmod_exemple_mod_S.text_L57 [exemple_mod]
d9a351cc bozo_le_clown [exemple_mod]
d9a350a0 __insmod_exemple_mod_S.rodata_L72 [exemple_mod]
cprompt_shell> rmmod exemple_mod
cat exemple_mod2.c
#include <linux/module.h>
```

³Indique que le symbole qui le succède a une portée limitée au fichier

⁴Cette macro est utile dans le cas où souhaite que le symbole soit dépendant de la version du noyau pour laquelle a été compilée e module

⁵On cosidère que le support du système de fichier "proc" est gérée par le noyau.



```
#include <linux/init.h>
static int bozo_le_clown;
static int __init hello_world_2_init (void)
 printk ("<1>--+=< EXEMPLE >=+---\n");
 return 0;
static void __exit hello_world_2_exit (void)
 bozo_le_clown = 42;
 printk ("<1>Utilisation bidon d'une variable %d\n", bozo_le_clown);
module_init (hello_world_2_init);
module_exit (hello_world_2_exit);
cprompt_shell> rmmod exemple_mod
cprompt_shell> gcc -Wall -O -c -D__KERNEL__ -DMODULE exemple_mod2.c
prompt_shell> insmod ./exemple_mod2.c
cprompt_shell> grep "exemple_mod2" /proc/ksyms
d9a351c4 __insmod_exemple_mod2_S.bss_L4 [exemple_mod2]
d9a350a0 __insmod_exemple_mod2_S.rodata_L72 [exemple_mod2]
d9a35060 __insmod_exemple_mod2_S.text_L57 [exemple_mod2]
d9a35000 __insmod_exemple_mod2_0/Repalc/exemple_mod2.o_M3C3A152C_V132110 [exemple_mod2]
cprompt_shell> rmmod exemple_mod2
cprompt_shell> cat exemple_mod3.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
int bozo_le_clown;
static int __init hello_world_2_init (void)
 printk ("<1>--+=< EXEMPLE >=+---\n");
 EXPORT_NO_SYMBOLS;
 return 0;
static void __exit hello_world_2_exit (void)
 bozo le clown = 42;
 printk ("<1>Utilisation bidon d'une variable %d\n", bozo_le_clown);
module_init (hello_world_2_init);
module_exit (hello_world_2_exit);
cprompt_shell> insmod ./exemple_mod3.o
cprompt_shell> grep "exemple_mod3" /proc/ksyms
d9a35000 __insmod_exemple_mod3_O/Repalc/exemple_mod3.o_M3C3A15F5_V132110 [exemple_mod3]
d9a35060 __insmod_exemple_mod3_S.text_L57 [exemple_mod3]
d9a350a0 __insmod_exemple_mod3_S.rodata_L72 [exemple_mod3]
```



```
d9a351c4 __insmod_exemple_mod3_S.bss_L4 [exemple_mod3]
cprompt_shell> rmmod exemple_mod3
cprompt_shell> cat exemple_mod4.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
int bozo_le_clown;
unsigned char *chaine_bidon;
EXPORT_SYMBOL (bozo_le_clown);
EXPORT_SYMBOL_NOVERS (chaine_bidon);
static int __init hello_world_2_init (void)
 printk ("<1>--+=< EXEMPLE >=+---\n");
  chaine_bidon = "CALC";
  printk ("Affichage d'une chaine : \"%s\"\n", chaine_bidon);
 return 0;
static void __exit hello_world_2_exit (void)
 bozo le clown = 42;
 printk ("<1>Utilisation bidon d'une variable %d\n", bozo_le_clown);
module_init (hello_world_2_init);
module_exit (hello_world_2_exit);
cprompt_shell> grep "exemple_mod4" /proc/ksyms
d9a35268 bozo_le_clown_R__ver_bozo_le_clown
                                                [exemple_mod4]
d9a3526c chaine_bidon [exemple_mod4]
d9a35000 __insmod_exemple_mod4_O/Repalc/exemple_mod4.o_M3C3A1AE5_V132110
                                                                               [exemple mod4]
d9a35060 __insmod_exemple_mod4_S.text_L85 [exemple_mod4]
d9a35200 __insmod_exemple_mod4_S.rodata_L104
                                                [exemple_mod4]
d9a35268 __insmod_exemple_mod4_S.bss_L8 [exemple_mod4]
cprompt_shell>
```

3.2 Divers outils intéressants

Nous n'avons vu pour l'instant qu'un nombre limité de macros et autres symboles dérivés. Nous allons ici en découvir d'autres qui peuvent s'avèrer indispensables pour le développement de notre module.

3.2.1 Informations sur le module

Cela permet d'ajouter un certain nombre d'informations au sein même du module. En général avec MODULE_DESCRIPTION, on met un petit résumé de ce que fait le module et avec MODULE_AUTHOR, on met la ou les personnes qui en sont à l'origine.

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
```



```
MODULE_DESCRIPTION ("LaBo-Unix Rulez !!! :)");
MODULE_AUTHOR ("Labo-UNIX team");
static int __init exemple_mod5_init (void)
 printk ("<1>\n--+=< EXEMPLE MODULE : debut >=+---\n");
 return 0;
static void __exit exemple_mod5_exit (void)
 printk ("<1>--+=< EXEMPLE MODULE : fin >=+---\n");
module_init (exemple_mod5_init);
module_exit (exemple_mod5_exit);
orompt_shell> modinfo --help
usage: modinfo <parameters> <module>
 -a, --author
              display module author
 -d, --description display module description
-n, --filename display module filename
 -f <str>
 --format <str> print the <query-string>
                   display module parameters
 -p, --parameters
 -V, --version
                       show version
 -h, --help
                       this usage screen
ompt_shell> modinfo -a ./exemple_mod5.o
Labo-UNIX team
ompt_shell> modinfo -d ./exemple_mod5.o
LaBo-UnIx RuLeZ !!! :)
prompt_shell>
```

3.2.2 Passage d'arguments

Nous pouvons remarquer dans l'aide de l'utilitaire "modinfo", qu'il est possible d'avoir des informations sur les paramètres qu'il est possible de passer au module. Il est en effet possible de passer des paramètres au moment de leur lancement grâce aux utilitaires habituels "modprobe" et "insmod". De même, leur description pourra être lue avec "modinfo-p". Nous allons utiliser dans notre code "MODULE_PARM (variable, type)" et "MODULE_PARM_DESC (variable, description)". Pour la première macro, le type sera l'un des suivant :

```
b byteh shorti int
```

l long

s string

Il est également possible de définir le nombre minimun et maximum d'arguments qui doivent être passés à un paramètre comme ceci : min-maxtype.

Les exemples ci-dessous devraient parler d'eux-mêmes :



```
ompt_shell> cat exemple_mod6.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
MODULE_DESCRIPTION ("LaBo-Unix RuleZ !!! :)");
MODULE_AUTHOR ("Labo-UNIX team");
static int ialc;
static unsigned char salc[] = \{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00\};
MODULE_PARM (ialc, "i");
MODULE_PARM (salc, "0-3b");
MODULE_PARM_DESC (ialc, "Utilisation d'un entier en parametre ...");
MODULE PARM DESC (salc, "Utilisation de plusieurs bytes ...");
static int __init exemple_mod6_init (void)
 printk ("<1>\n--+=< EXEMPLE MODULE : debut >=+---\n");
 printk ("<1>Le parametre ialc a pour valeur : %d\n", ialc);
 printk ("<1>Le parametre salc a pour valeur : %s\n", salc);
 return 0;
}
static void __exit exemple_mod6_exit (void)
 printk ("<1>--+=< EXEMPLE MODULE : fin >=+---\n");
module_init (exemple_mod6_init);
module_exit (exemple_mod6_exit);
cprompt_shell> modinfo -p ./exemple_mod6.o
ialc int, description "Utilisation d'un entier en parametre ..."
salc byte array (min = 0, max = 3), description "Utilisation de plusieurs
bytes ..."
oprompt_shell> insmod ./exemple_mod6.o ialc=42 salc=0x41,0x42,0x43
prompt_shell> rmmod exemple_mod6
prompt_shell> tail -4 /var/log/kernel
Jan 8 00:52:44 Noirpeint kernel: --+=< EXEMPLE MODULE : debut >=+---
Jan 8 00:52:44 Noirpeint kernel: Le parametre ialc a pour valeur : 42
Jan 8 00:52:44 Noirpeint kernel: Le parametre salc a pour valeur : ABC
Jan 8 00:52:54 Noirpeint kernel: --+=< EXEMPLE MODULE: fin >=+--
ompt shell>
```

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, reportez-vous au fichier "/usr/src/linux/include/linu

3.2.3 Module composé de plusieurs fichiers source

Nous n'avons pas encore abordé ce qu'il en était lorsque nous avions plusieurs fichiers source. Utilisant le fichier d'en-tête"*linux/version.h*" qui définit toute une panoplie de symboles spécifiques au noyau sur lequel nous travaillons, il devient problèmatique qu'ils se retrouvent dans d'autres fichiers qui correspondraient au même module. Quelques définitions apparaîtraient provoquant alors divers conflits. Pour ce faire, il suffit de mettre en en-tête de l'un des fichiers, ceux vus précédemment, et la macro "__NO_VERSION__"



pour les autres. Voici un exemple :

```
prompt_shell> cat exemple_mod_part1.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
MODULE_DESCRIPTION ("LaBo-Unix RuleZ !!! :)");
MODULE_AUTHOR ("Labo-UNIX team");
extern int falc (unsigned char *salc);
static int __init exemple_mod6_init (void)
 printk ("<1>\n--+=< EXEMPLE MODULE : debut >=+---\n");
 EXPORT_NO_SYMBOLS;
 falc ("zobby la mouche");
 return 0;
static void __exit exemple_mod6_exit (void)
 printk ("<1>--+=< EXEMPLE MODULE : fin >=+---\n");
module_init (exemple_mod6_init);
module_exit (exemple_mod6_exit);
prompt_shell> cat exemple_mod_part2.c
#define __NO_VERSION_
#include <linux/module.h>
int falc (unsigned char *salc)
 if (*salc) printk ("Arg.de la fonction dans exemple_mod_part2.c : %s\n",
                   salc);
 return 0;
prompt_shell> gcc -Wall -O -c -D__KERNEL__ -DMODULE exemple_mod_part1.c
shell> ld -o exemple_mod_multipart -r exemple_mod_part1.o exemple_mod_part2.o
prompt_shell> insmod exemple_mod_multipart.o
prompt_shell> rmmod exemple_mod_multipart
ompt_shell> tail -3 /var/log/kernel
Jan 8 01:21:53 Noirpeint kernel: --+=< EXEMPLE MODULE : debut >=+---
Jan 8 01:21:53 Noirpeint kernel: Arg.de la fonction dans exemple_mod_part2.c : zobby la mouch
Jan 8 01:21:59 Noirpeint kernel: --+=< EXEMPLE MODULE : fin >=+---
cprompt_shell>
```

3.2.4 Gestion de l'occupation du module

Alors que le module est en train d'être accédé par un processus quelconque, il pourrait être ennuyeux que l'administrateur décide de l'enlever sans regarder s'il est utilisé ou non. Un certain nombre de symboles se retrouveraient désalloués, et le processus tenterait peut-être d'accéder à des endroits de la mémoire où il n'est pas convié. Pour éviter le triste destin qui en découle, il est possible d'indiquer au noyau, et par extension aux



utilitaires de gestion des modules, que le module est occupé ou non. Lorsqu'on souhaite savoir si le module dans lequel nous nous trouvons est utilisé ou non, nous utilisons MOD_IN_USE qui renverra une valeur non nulle si c'est le cas. Pour indiquer au noyau que le module est occupé, on utilise MOD_INC_USE_COUNT, et une fois que nous avons terminé MOD_DEC_USE_COUNT. Pour connaître l'état de la valeur d'utilisation des différents modules, on peut regarder le troisième champ du fichier "/proc/modules". Nous allons les utiliser dans les exemples qui vont suivre.

3.2.5 Les diffèrentes fonctions disponibles au niveau du noyau

Avec la famille des noyau GNU/Linux 2.4, nous avons tous ce qu'il nous faut pour connaître ce que nous pouvons utiliser comme fonctions et comment. Cette documentation se trouve dans le répertoire "/usr/src/linux/Documentation/DocBook". Pour qu'elle soit lisible, il faut se mettre dans le répertoire principal des sources du noyau, et taper "make psdocs", "make pdfdocs" ou "make htmldocs" suivant que vous souhaitez avoir la documentation au format "ps", "pdf" ou "html". Il est nécessaire d'avoir installé le support DocBook au préalable. Pour savoir comment faire, reportez vous à http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Install/. Si vous ne voulez pas installer DocBook, la documentation est également disponible en ligne sur : http://www.kernelnewbie.org/documents

4 Jouons avec les "syscalls"

4.1 Qu'est ce que les "syscalls"

Ce sont tout simplement des fonctions systèmes gérées par le noyau. Elles constituent une interface permettant de mettre en relation la partie "user land" et la partie "kernel land" via des appels standardisés. Ils sont organisés dans une table avec un identifiant unique permettant des les distinguer les uns des autres. Ils sont définis dans les fichiers "/usr/src/linux/include/asm-i386/unistd.h" et dans "/usr/src/linux/arch/i386/kernel/entry.S". Une fois le noyau lancé, on peut regarder la présence de ces fonctions dans le fameux fichier "/proc/ksyms".

4.2 Comment peut-on savoir quel processus utilise quoi?

Il est possible de connaître quels sont les appels systèmes utilisés par un processus, même s'il est déjà lancé grâce à l'utilitaire "**strace**" disponible sur "http://sourceforge.net/project/showfilesphp?group_id=2861". Voyons ce que donne ce qu'il donne avec la commande "*cat*" sur un fichier contenant une ligne de texte :



```
open("/lib/libc.so.6", O_RDONLY)
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=4783716, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 1116516, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x4001b000
mprotect(0x40122000, 39268, PROT_NONE) = 0
old_mmap(0x40122000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x106000) = 0x4012
old_mmap(0x40128000, 14692, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)
close(3)
                                     = 0
munmap(0x40017000, 16293)
                                     = 0
                                     = 6122
getpid()
brk(0)
                                     = 0x804b0a4
brk(0x804b0cc)
                                     = 0x804b0cc
brk(0x804c000)
                                     = 0x804c000
fstat64(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 0), ...}) = 0
open("fichier_bidon", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=51, ...}) = 0
brk(0x804e000)
                                     = 0x804e000
read(3, "Texte bidon dans un fichier qui "..., 4096) = 51
write(1, "Texte bidon dans un fichier qui "..., 51Texte bidon dans un fichier qui ne l'est pas
read(3, "", 4096)
                                     = 0
                                     = 0
close(3)
                                     = 0
close(1)
exit(0)
ompt shell>
```

L'un des intérêts majeurs est qu'**strace** donne non seulement les appels systèmes utilisés, mais aussi leurs arguments comme si nous avions le fichier source devant les yeux. Il bénéficie de toute une panoplie d'options, suivant les besoins que nous pouvons en avoir. Si vous êtes amenés à utiliser cet excellent utilitaire, pensez à le remettre à jour, sinon certains appels systèmes ne seront peut-être pas reconnus et seront caractérisés par le symbole "??".

4.3 Redirection?!?

Nous venons enfin à l'intérêt qu'ont les appels système dans ce document, normalement sur les modules du noyau.

Lorsque nous créons un module, nous avons les mêmes droits que le noyau, et accès aux mêmes ressources que lui. Imaginez que nous puissions rediriger ces appels systèmes pour que nous les traitions à notre manière. Cela peut être utilisé à bien des fins. Imaginons maintenant, à partir de l'exemple précédent, que nous souhaitions que personne, pas même le root ne puisse ouvrir, et donc lire le fichier "fichier_bidon". C'est ce que nous allons faire en redirigeant l'appel système "__NR_open". Nous allons ainsi découvrir la puissance de ce genre de procédé. Cependant, il faut vous prévenir dès maintenant, vu l'utilisation permanente qu'est faite de cet fonction, la récupération du système tel qu'il était, risque d'être difficile. Vous allez très certainement être amené à rebooter votre machine⁶.

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/sched.h>
```

⁶Si jamais cela perturbe beaucoup de personnes, nous changerons cet exemple par quelquechose de moins "peturbateur" :). Pour maniféster votre mécontentement envoyez-nous un mail.



```
#include <linux/string.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/unistd.h>
#define FICHIER_A_INTERDIRE "fichier_bidon"
MODULE_DESCRIPTION ("Exemple de redirection d'appel systeme");
MODULE_AUTHOR ("Labo-Unix Team");
static int (*open_sauvegarde) (const char *, int);
static int mon_appel_open (const char *chemin, int flags)
  int val_retour;
 MOD_INC_USE_COUNT;
 printk ("<1>APPEL SYSTEME OPEN REDIRIGE ... HEHEHE !!!!\n");
  /* Les definitions des differentes erreurs susceptibles d'etre */
  /* retournee sont accessible dans le fichier
  /* /usr/src/linux/include/asm-i386/errno.h
  /* Ici renverra "Operation not permitted"
                                                                  * /
  if (strstr (chemin, FICHIER_A_INTERDIRE))
   printk ("<1>Le processus %ld essaie d'acceder au fichier interdit !!!\n", (long) current->
   return -EPERM;
  val_retour = open_sauvegarde (chemin, flags);
 MOD_DEC_USE_COUNT;
 return val_retour;
}
static int __init redir_syscall_init (void)
 extern long sys_call_table[];
  /* On recupere l'adresse originale de l'appel systeme open */
 open_sauvegarde = (int (*) (const char *, int)) (sys_call_table[__NR_open]);
  /* On fait pointer le pointer sur fonction sur notre fonction */
  sys_call_table[__NR_open] = (unsigned long) mon_appel_open;
 return 0;
static void __exit redir_syscall_exit (void)
 extern long sys_call_table[];
  /* On restore la tables des appels systemes comme si de rien n'etait */
```



```
sys_call_table[__NR_open] = (unsigned long) open_sauvegarde;
}

module_init (redir_syscall_init);
module_exit (redir_syscall_exit);
cyrompt_shell> gcc -Wall -O -c -I/usr/src/linux/include -D__KERNEL__ -DMODULE exemple_redir_sy
cyrompt_shell> cat fichier_bidon
Texte bidon dans un fichier qui ne l'est pas moins
cyrompt_shell> insmod exemple_redir_syscall.o
cyrompt_shell> cat fichier_bidon
cat: /tmp/fichier_bidon: Operation not permitted
cyrompt_shell> tail -2 /var/log/kernel
Jan 8 03:58:59 Noirpeint kernel: APPEL SYSTEME OPEN REDIRIGE ... HEHEHE !!!!
Jan 8 04:02:12 Noirpeint kernel: Le processus 2722 essaie d'acceder au fichier interdit !!!
cyrompt_shell>
```

5 Création d'un périphérique

Nous allons aborder succintement comment il est possible de faire un périphérique de caractères comme peu l'être l'interface série de la machine, et voir encore d'un peu plus près les rouages qui mènent à la conception de réels pilotes de périphériques. Cette partie va rester centralisée sur la classique organisation du "/dev", et non celui du devfs⁷.

5.1 Relations entre fichiers spéciaux et pilotes

Dans le répertoire "/dev", sont à notre disposition quantités de périphériques. Ils sont représentés comme des fichiers traditionnels et sont appelés "fichiers spéciaux". Certains fonctionnent par "blocs", et d'autres par "caractères". La principale différence réside dans leur façon d'appréhender les données. Les premiers vont gérer les données par blocs (par exemple un disque dur, qui va remplir d'abord une mémoire tampon avant de mettre tout un bloc sur le disque). Les seconds, vont gérer les données plutôt caractère par caractère, comme pourrait le faire une interface série.

Ces fichiers sont différenciés dans le "/dev/" par un "c" (pour "caractère") ou un "b" (pour "bloc") à l'extrême gauche du résultat de la commande "ls -l /dev/". Cette commande affiche également quelquechose qui va nous être utile pour la suite. Dans la cinquième colonne. Nous avons deux numeros. Le premier est appelé "nombre majeur" et le second "nombre mineur". Le "nombre majeur" représente le pilote qui gère le fichier spécial. On peut voir la relation entre le "nombre majeur" et le pilote dans le fichier "/proc/devices".

⁷Cela viendra avec la prochaine version de cette documentation



```
6 lp
7 vcs
10 misc
108 ppp
128 ptm
136 pts
162 raw

Block devices:
1 ramdisk
2 fd
3 ide0
7 loop
```

Les "nombres mineurs" quand à eux sont réservés à l'utilisation du pilote. Son utilité consiste, dans le cas où un même pilote gère plusieurs fichiers spéciaux, à les identifier de façon unique.

Leur création se fait par la commande "**mknod**" dont on pourra voir la syntaxe dans l'exemple qui va suivre.

5.2 Enregistrement

Les "nombres majeurs" doivent être "enregistrés" auprès du noyau pour que celui-ci fasse la liaison entre les fichiers spéciaux et le pilote. Nous ne pouvons normalement pas choisir celui qui nous plaît, nous risquerions d'avoir des problèmes si un autre pilote que le notre utilisait le même nombre. Il y a donc des plages réservées qui sont définies dans le fichier "/usr/src/linux/Documentation/devices.txt" et qu'il faudrait lire avant de faire n'importe quoi. Heureusement, une methode existe pour en obtenir dynamiquement fonction de ceux déjà utilisés. Une fois l'enregistrement terminé, notre module dipose d'une entrée dans le "/proc/devices" et peut utiliser les fichiers spéciaux y faisant référence. Une fois que nous avons terminé l'utilisation de notre module, il faut libérer le "nombre majeur" obtenu qui pourra alors être utilisé à son tour par un autre pilote.

Voici les fonctions permettant de gérer les enregistrements du pilote auprès du noyau (elles sont definies dans le fichier "/usr/src/linux/fs/devices.c") :

- int register_chrdev (unsigned int nb_majeur, const char *nom_dev, struct file_operation *fops)
- int unregister_chrdev (unsigned int nb_majeur, const char *nom_dev)

Pour disposer de l'allocation dynamique de "nombre majeur", il suffit de mettre à 0 la variable nb_majeur et récupérer le retour de la fonction.

La variable "nom_dev" est le nom qui va être affiché dans "/proc/devices". Pour "fops" lisez ce qui suit.

5.3 Les capacités du fichier spécial

Lorsqu'on conçoit un pilote, nous devons prendre garde de respecter ce qu'il peut fournir comme possibilités en termes d'accès (ouverture, déplacement, lecture, écriture ...). Ceci ce fait pas le biais de la structure de pointeurs sur fonction "struct file_operations" dont la définition est disponible dans le fichier "/usr/src/linux/include/linux/fs.h". C'est à nous que reviendra la tâche de définir comment chaque fonction sera traitée par le pilote. Lorsqu'on ne souhaite pas d'une fonctionnalité, il suffit d'initialiser le pointeur sur fonction à "NULL". Voici le contenu de la structure :



```
struct file_operations {
       struct module *owner;
       loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
       ssize_t (*read) (struct file *, char *, size_t, loff_t *);
       ssize_t (*write) (struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
        int (*readdir) (struct file *, void *, filldir_t);
unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned long);
int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
int (*open) (struct inode *, struct file *);
int (*flush) (struct file *);
int (*release) (struct inode *, struct file *);
int (*fsync) (struct file *, struct dentry *, int datasync);
int (*fasync) (int, struct file *, int);
int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
ssize_t (*readv) (struct file *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t *);
ssize_t (*writev) (struct file *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t *);
ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long,
```

Une fois ceci fait, il nous reste à définir ce que vont faire les différentes fonctions en respectant bien les prototypes donnés.

5.4 L'exemple!!!

A quand même; il était temps qu'il arrive celui là. Cela devrait éclaircir les zones sombres d'explications tordues :

Juste un point sur ce que fait le module en question. Son objectif très poussé dans le concept est qu'il puisse garder en mémoire ce qu'on lui donne lors d'une écriture et qu'il soit capable de nous le restituer en cas de lecture. Cet exemple est simplissime, et les réels gros problèmes de partages de ressources, d'allocations de plages mémoires, de gestion d'interruptions ... n'y sont pas traités⁸. Cependant, si vous le souhaitez, comme d'habitude envoyez-nous un mail est on tâchera de mettre la doc à jour.

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/string.h>
#include <linux/unistd.h>

#include <asm/uaccess.h>

MODULE_AUTHOR ("Labo-UNIX team");
MODULE_DESCRIPTION ("LaBo-Unix RuLeZ !!! :)");
static int ecd_nb_majeur;
static int ecd_taille_buffer_max;
static int ecd_taille_buffer;
```

⁸ Allez voir le fichier "dtlk.c" dans "/usr/src/linux/drivers/char/" qui en montre d'autres sans que ce ne soit encore trop compliqué



```
static unsigned char *ecd_buffer;
static ssize_t ecd_read(struct file * file_ptr, unsigned char *tampon_dest,
                        size_t nb_a_lire, loff_t *decalage);
static ssize_t ecd_write(struct file *file_ptr, unsigned char *tampon_src,
                      size_t nb_a_ecrire, loff_t *decalage);
static int ecd_open (struct inode *inode, struct file *file_ptr);
static int ecd_release (struct inode *inode, struct file *file_ptr);
static struct file_operations ecd_fops =
                THIS_MODULE,
 owner:
 read:
               ecd_read,
 write:
               ecd_write,
 open:
               ecd_open,
 release:
               ecd_release,
};
MODULE_PARM (ecd_taille_buffer_max, "i");
MODULE_PARM_DESC (ecd_taille_buffer_max, "Taille utilisee pour le buffer dans le module");
static ssize_t ecd_read(struct file * file_ptr, unsigned char *tampon_dest,
                        size_t nb_a_lire, loff_t *decalage)
 printk ("<1>ecd : Lecture ...\n");
  if (*decalage >= ecd_taille_buffer) return 0;
  if (nb_a_lire > ecd_taille_buffer)
    copy_to_user ((unsigned char *) tampon_dest, ecd_buffer, ecd_taille_buffer);
    *decalage += ecd_taille_buffer;
   return nb_a_lire;
  copy_to_user ((unsigned char *) tampon_dest, ecd_buffer, nb_a_lire);
 return nb_a_lire;
}
static ssize_t ecd_write (struct file *file_ptr, unsigned char *tampon_src,
                     size_t nb_a_ecrire, loff_t *decalage)
 printk ("<1>ecd : ecriture ...\n");
  if (nb_a_ecrire > ecd_taille_buffer_max)
    copy_from_user ((unsigned char *) ecd_buffer, (unsigned char *) tampon_src, ecd_taille_buf
    ecd_taille_buffer = ecd_taille_buffer_max;
*decalage += ecd_taille_buffer;
   return ecd_taille_buffer;
```



```
else
   copy_from_user ((unsigned char *) ecd_buffer, (unsigned char *) tampon_src, nb_a_ecrire);
   ecd_taille_buffer = nb_a_ecrire;
*decalage += nb_a_ecrire;
   return nb_a_ecrire;
}
static int ecd_open (struct inode *inode, struct file *file_ptr)
 printk ("<1>ecd : Peripherique ouvert\n");
 MOD_INC_USE_COUNT;
 return 0;
}
static int ecd_release (struct inode *inode, struct file *file_ptr)
 printk ("<1>ecd : Peripherique ferme\n");
 MOD_DEC_USE_COUNT;
 return 0;
}
static int __init ex_char_dev_init (void)
 ecd_nb_majeur = register_chrdev (0, "pouet", &ecd_fops);
 if (ecd_nb_majeur < 0)</pre>
   printk ("<1>ecd : Probleme de l'allocation du nombre majeur\n");
   return ecd_nb_majeur;
 if (!ecd_taille_buffer_max) ecd_taille_buffer_max = 42;
 ecd_buffer = kmalloc (ecd_taille_buffer_max, GFP_KERNEL);
 ecd_taille_buffer = 0;
 printk ("<1>----+=< Module charge >=+----\n");
 return 0;
}
static void __exit ex_char_dev_exit (void)
 if (ecd_nb_majeur > 0) unregister_chrdev (ecd_nb_majeur, "pouet");
```



```
kfree (ecd_buffer);
 printk ("<1>----+=< Module decharge >=+----\n");
}
module_init (ex_char_dev_init);
module_exit (ex_char_dev_exit);
cprompt_shell> modinfo -p ./char_dev.o
ecd_taille_buffer_max int, description "Taille utilisee pour le buffer dans le module"
cprompt_shell> insmod ./char_dev.o ecd_taille_buffer=4242
ompt_shell> tail -1 /var/log/kernel
Jan 9 00:08:56 msproxy kernel: ----+< Module charge >=+----
cprompt_shell> cat /proc/devices
Character devices:
 1 mem
 2 pty
 3 ttyp
 4 ttyS
 5 cua
 6 lp
 7 vcs
 10 misc
 108 ppp
 128 ptm
 136 pts
 162 raw
 254 pouet
Block devices:
 1 ramdisk
  2 fd
 3 ide0
 7 loop
prompt_shell> mknod -m 0777 /dev/pouet0 c 254 0
cprompt_shell> ls -l /dev/pouet0
            1 root
                               254, 0 Jan 9 00:03 /dev/pouet0
crwxrwxrwx
                       root
oprompt_shell> cat /dev/pouet0
cprompt_shell> echo -n "zobby la mouche" > /dev/pouet0
ompt_shell> tail -3 /var/log/kernel
Jan 9 00:18:17 msproxy kernel: ecd : Peripherique ouvert
Jan 9 00:18:17 msproxy kernel: ecd : ecriture ...
Jan 9 00:18:17 msproxy kernel: ecd : Peripherique ferme
cprompt_shell> cat /dev/pouet0
zobby la mouche
ompt_shell> tail -4 /var/log/kernel
Jan 9 00:18:17 msproxy kernel: ecd : Peripherique ferme
Jan 9 00:19:27 msproxy kernel: ecd : Peripherique ouvert
Jan 9 00:19:27 msproxy kernel: ecd : Lecture ...
Jan 9 00:19:27 msproxy kernel: ecd : Lecture ...
Jan 9 00:19:27 msproxy kernel: ecd : Peripherique ferme
cprompt_shell> rmmod char_dev
ompt_shell> tail -1 /var/log/kernel
Jan 9 00:20:31 msproxy kernel: ----+< Module decharge >=+----
```



cprompt_shell>

Dans le fichier source, vous avez peut-être remarqué les fonctions "copy_to_user" et "copy_from_user". Tout en gardant à l'esprit que nous sommes en "kernel land", et que la gestion de la mémoire n'est pas du tout la même qu'en "user land", il faut une "passerelle" pour dialoguer avec ce dernier. C'est ce que font ces fonctions. Elles mettent en oeuvre les mécanismes nécessaires pour copier les données disponibles dans "ecd_buffer" et dans celle de l'application utilisant le fichier spécial. Ce sont en quelquesorte, des "memcpy" du "kernel land" vers le "user land" et vice-versa.



6 Conclusion

Nous éspèrons que ceci vous aura un peu plus éclairé sur des mécanismes fondamentaux du noyau Linux, et éventuellement donné goût à en connaître davantages. Si le goût que vous avez développé pour les rouages du systèmes vous amènent à coder des pilotes ou fonctionnalités originales, n'oubliez pas d'en faire profiter la communauté OpenSource ; –). Dans tous les cas, si vous cherchez de la documentation, n'oubliez pas de fouiller dans les sources du noyau, il n'y a rien de mieux.

Bon courage



7 GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000

Copyright copyright 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

7.1 Applicability and Definitions

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License.



The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, whose contents can be viewed and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup has been designed to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats include PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

7.2 Verbatim Copying

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

7.3 Copying in Quantity

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material



on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously at no charge using public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

7.4 Modifications

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).
- State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- Preserve all the copyright notices of the Document.
- Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- Include an unaltered copy of this License.



- Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve the section's title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties – for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

7.5 Combining Documents

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you in-



clude in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements."

7.6 Collections of Documents

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7.7 Aggregation With Independent Works

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.

7.8 Translation

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the



original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail.

7.9 Termination

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

7.10 Future Revisions of This License

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright © YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Texts being LIST"; likewise for Back-Cover Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.



Références

- [1] http://www.oreilly.com
- [2] http://www.tux.org
- [3] http://www.kernelnewbies.org
- [4] http://www.lwn.net
- [5] http://www.linuxdoc.org