Nombre: Eguiarte Morett Luis Andrés.

Proyecto: Simulación de un sistema binario en banda base.

1) Generar una señal (pseudo)-analógica. Un equipo de cómputo no puede producir señales analógicas, en realidad lo que se genera es una señal pseudo-analógica con muchas muestras por segundo. ¿Cómo generar la señal analógica? Como la suma de varias cosenoidales cada una con diferente frecuencia, amplitud y fase (las amplitudes y fases se elijen de forma aleatoria, las frecuencias como múltiplos enteros (n=1, 2, 3, ... 10) de una frecuencia fundamental f0). Para el proyecto:


Duración de la señal analógica: 5 segundos,

Número de cosenoidales n:10,

f0 = 100 Hz,

muestras/segundo = 320, 000 (Es decir, Resolución, Res = 32).


Graficar en el reporte los primeros 4 períodos (=40 milisegundos) de esta señal analógica (indicar bien el eje del tiempo y de la amplitud, con su escala).





2) Digitalizar toda la señal pseudo-analógica para diferentes casos:

a) m = 4, fs = 2 KHz, 4 KHz y 8 KHz.

i. fs = 2 KHz










b) m = 6, fs = 2 KHz, 4 KHz y 8 KHz.


### i. fs= 2KHz









i. fs= 2KHz








Graficar en el reporte la señal analógica (continua con plot), la señal muestreada (solamente círculos con stem) y la señal cuantizada (solamente círculos con stem) (las tres dos superpuestas, cada una con un color diferente) para cada uno de los 9 casos, desde 0 a 10 milisegundos.


Graficar la señal binaria (cada bit debe tener 8 muestras de resolución) con un código de línea NRZ-bipolar [A = 5 V] para los 9 casos, de 0 a 1 ms, y de -10 a 10 Volts. Para los 9 casos, calcular y anotar la tasa binaria (Rb) y la duración del bit (Tb). Verificar que la duración del bit calculada coincida con la medida en las gráficas.

3) Para el caso en que m = 8 y fs = 8 KHz, sumar a la señal binaria completa (debe durar 5 segundos, igual que la señal pseudo-analógica completa) ruido blanco gaussiano (con el mismo número de muestras que la señal binaria completa), con una desviación estándar de:


#### a) 100 mV




## b) 250 mV




### c) 500 mV




d) 1 V




# e) 2 V




f) 4 V



g) 6 V



h) 8 V




Graficar la señal binaria ruidosa para todos los casos, de 0 a1 ms, y de -10 a 10 Volts.


4) Recibir la señal binaria ruidosa con el receptor visto en clase. El receptor debe calcular la Tb con base en la Rb de la señal recibida.

Graficar la señal binaria después del receptor para los casos b), e) y h) de 0 a 1 ms, de -10 a 10 Volts. y compararla con la señal transmitida (superponer la Rx y la Tx con colores diferentes).


b)



e)




h)




5) Para los casos a) al h) del punto (3), comparar la señal binaria transmitida con la señal recibida, con el fin de contar el número de bits que llegaron erróneos. Con base en el número de bits erróneos y el número de bits totales transmitidos calcular la BER para todos los casos y graficar BER vs varianza del ruido (en Watts).


Con los valores dados de la varianza del ruido se obtiene una BER constante en casi todos los casos de un bit erróneo por los 962 enviados, BER= 0.001, como se muestra en la gráfica:



Sin embargo, al modificar los valores de la varianza del ruido a los siguientes: [16 28 32 48 64 96 128 170], se obtiene una BER mucho más variable.



6) Reconstruir la señal pseudo-analógica para los casos c) y g) del punto (3) y compararla con la señal pseudo-analógica original (superponer la Rx y la Tx con colores diferentes). Anotar un párrafo de observaciones.



X⊤(t): Azul


X<sub>R</sub>(t): Rojo

Como se puede observar ambas señales reconstruidas no presentan mayor diferencia puesto que el receptor se ve poco afectado por los niveles tan bajos de varianza del ruido, como ya se pudo observar anteriormente al calcular la BER. Así mismo se puede observar la existencia de un ruido de cuantización al comparar la señal analógica original con la señal reconstruida, ya que esta ultima, al estar forzada por los niveles a caer en uno de los 8, pierde algo de información y fidelidad, derivando en una deformación con respecto a la señal original, un ruido de cuantización.

7) Agregar a la señal pseudo-analógica ruido con la misma varianza de los casos c) y g) del punto (3), directamente, sin convertirla a señal digital. Comparar las señales pseudo-analógicas ruidosas, con las respectivas señales pseudo-analógicas reconstruidas en el punto 6. Anotar un párrafo de observaciones.

Como se puede observar al añadir dos señales de ruido con las mismas varianzas que en el punto anterior, pero esta vez directamente a la señal pseudo-analógica, representaría mandar directamente la señal por el canal ruidoso, sin ningún tipo de discretización, cuantización y posterior codificación , y por ello se observa que mientras que la primera señal ya se puede ver afectada por el ruido con varianza de 500 mV sin embargo aún se puede distinguir la forma principal de la señal y probablemente se pueda recibir, pero para la varianza de 6 V la señal queda prácticamente irreconocible y básicamente toda la información de la señal ya se perdió.

A diferencia del punto anterior donde se puede observar que la codificación y la utilización del receptor digital binario en banda base, provocan que sea mucho menos susceptible al ruido la información, con estos dos últimos puntos se puede observar muy claramente que el sistema provoca una transmisión de datos mucho mejor ante el ruido que simplemente pasar la señal a través del medio ruidoso.



#### Código:

```
close all;
clear all;
clc;
Amp=1; N=10;
                                    % Parámetros de la señal x a(t), N =
Número de coeficientes de la Serie de Fourier
FLAG PLOT=1;
                                    % Indica si graficar (1) o no (0)
f0=100;
                                    % Frecuencia fundamental de la señal
x a(t)
T0=1/f0;
                                     % Período fundamental de la señal x a(t)
Res=32;
                                     % Muestras por cada período fundamental
de la señal pseudo-analógica, les había dicho 8, pueden dejarla como 32
fs mat=Res*N*f0;
                                    % Frecuencia de muestreo para generar la
señal pseudo-analógica (NO confundir con frecuencia de muestreo para
discretizarla)
Ts mat=1/fs mat;
                                    % Intervalos de muestreo para generar la
señal pseudo-analógica
t=0:Ts mat:500*T0;
                                      % Vector de tiempo, de 0 a 2 períodos
(para graficar)
%valores de voltaje
v = [0.1 \ 0.25 \ 0.5 \ 1 \ 2 \ 4 \ 6 \ 8];
%v = [16\ 28\ 32\ 48\ 64\ 96\ 128\ 170];
p = v.^2;
%Cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier y reconstrucción de la
señal x(t)
a0=0;
                                     % Componente de DC
x a=a0;
A=rand(1,N);
Theta=pi*A;
for n=1:1:N
    x temp=A(n) *cos(2*pi*f0*n*t-Theta(n));
    x a=x a+x temp;
end
%% Discretizar la señal pseudo-analógica
S=8;
fs=S*N*f0;
             % Frecuencia de muestreo = S veces la frecuencia máxima
(N*f0) de la señal pseudo-analógica
Ts=1/fs;
          % Período de muestreo [s]
t dis=0:Ts:4*T0;
for i=1 : 1 : size(t dis, 2)
   x dis(i) = x a(1+(i-1)*Res/S);
end
%% Añadir ruido a la señal pseudo-analógica de 500mV y 6V
x3 = x = x = + wgn(1, length(x = a), p(1), 'linear');
x7 a = x a + wgn(1, length(x a), p(7), 'linear');
```

```
%% Cuantizar la señal muestreada
x dis max = max(x dis);
x_{dis_min} = min(x_{dis});
vpp=x dis max-x dis min;
N2=8; %Numero de niveles de cuantizacion
lvl=vpp/N2;
aux=0:
n bits=log2(N2);
\overline{\text{Tb}} = \overline{\text{Ts/n}}_{\text{bits}};
Rb = 1/Tb;
for i = 1 : 1 : size(t dis, 2)
    for n = 0 : 1 : N2
        if x_dis(i) >= x_dis_min+lvl*n
             if n==N2
                 x cuant(i) = x dis min-lvl/2+lvl*(n);
                 aux=n-1;
                break;
            else
                 x cuant(i) = x dis min+lv1/2+lv1*n;
        else
            aux=n-1;
            break;
        end
    end
    aux=de2bi(aux, 'left-msb');
    while length(aux)<n bits</pre>
        aux=[0,aux];
    end
    if i==1
        x_bits = aux;
        x bits = [x bits, aux];
end
%% Codificar la señal cuantizada
t bits=0:Tb:(length(x bits)-1)*Tb;% Definiendo vector de duracion de bit
t bits res=0:Tb/8:(length(x bits)-1)*Tb; %Definiendo vector de resolucion de
bit (8 muestras)
t bits res(end) = []; %Removiendo cadena vacia al final
%t bits = Ts:Ts/n bits:(length(x bits)-1)*Ts/n bits;
t bits = [t bits; t bits]; %Concatenando por columna
aux = x bits(end);
x bits(end) = []; %Eliminando cadena vacia al final
x bits res=[x bits; x bits]; % vector de bits de resolucion; Concatenando
por columna 3 veces (8 muestras de resolucion)
x_bits_res=[x_bits_res ; x_bits_res];
x bits_res=[x_bits_res ; x_bits_res];
x bits res = x bits res(:); % transformando en vector columna vector de bits
de resolucion
x bits(end) = aux;
% amp
x bits nrzu = 5.*x bits; %amplificando unos y ceros por 5 volts
%NRZ-b
```

```
for i = 1 : 1 : length(x_bits)
    if x bits(i) == 1
        x bits nrzb(i)=10;
    else
        x bits nrzb(i) = -10;
    end
end
x bits res nrzu= 5.*x bits res;% NRZ unipolar con resolucion para graficar
%NRZ-b con resolucion
for i = 1 : 1 : length(x bits res)
    if x bits res(i) == 1
        x bits res nrzb(i)=10;
        x_bits_res_nrzb(i) = -10;
    end
end
x bits res nrzb=x bits res nrzb(:);
t bits = t bits(:);
x bits = x bits(:);
%% Introduciendo ruido NRZ-Unipolar y NRZ-Bipolar
y2 = wgn(1, length(x bits res nrzu), p(2), 'linear'); y2 = y2(:);
sruidosa = x bits res nrzu + y2;
sruidosa2 = x bits res nrzb + y2;
y1 = wgn(1,length(x bits res nrzu),p(1),'linear');y1 = y1(:);sruidosal=
x bits res nrzb + y1;
y3 = wgn(1, length(x bits res nrzu), p(3), 'linear'); y3 = y3(:); sruidosa3=
x bits res nrzb + y3;
y4 = wgn(1, length(x bits res nrzu), p(4), 'linear'); y4 = y4(:); sruidosa4=
x bits res nrzb + y4;
y5 = wgn(1, length(x bits res nrzu), p(5), 'linear'); y5 = y5(:); sruidosa5=
x bits res nrzb + y5;
y6 = wgn(1, length(x bits res nrzu), p(6), 'linear'); y6 = y6(:); sruidosa6=
x bits res nrzb + y6;
y7 = wgn(1, length(x bits res nrzu), p(7), 'linear'); y7 = y7(:); sruidosa7=
x bits res nrzb + y7;
y8 = wgn(1,length(x_bits_res_nrzu),p(8),'linear');y8 = y8(:);sruidosa8=
x bits res nrzb + y8;
%% Receptor
% Promediar
ac2 = 0;acz2 = ac2;ac = ac2;acz = ac2;
ac1 = 0; acz1 = 0; acz3 = 0; acz3 = 0; acz4 = 0; acz4 = 0; acz5 = 0; acz5 = 0; acz5 = 0;
acz6= 0; ac7 = 0; acz7= 0; ac8 = 0; acz8= 0;
Tb = 1/Rb;
ap = 0;
gamma = (5^2) *Tb/2;
for i = 1 : 1 : length(x bits)
    for n = 1 : 1 : 8
        ac = sruidosa(n+ap) + ac;
        acz = sruidosa(n+ap)*-1 + acz;
        ac1 = sruidosa1(n+ap) + ac1;
        acz1 = sruidosa1(n+ap)*-1 + acz1;
        ac2 = sruidosa2(n+ap) + ac2;
```

```
acz2 = sruidosa2(n+ap)*-1 + acz2;
        ac3 = sruidosa3(n+ap) + ac3;
        acz3 = sruidosa3(n+ap)*-1 + acz3;
        ac4 = sruidosa4(n+ap) + ac4;
        acz4 = sruidosa4(n+ap)*-1 + acz4;
        ac5 = sruidosa5(n+ap) + ac5;
        acz5 = sruidosa5(n+ap)*-1 + acz5;
        ac6 = sruidosa6(n+ap) + ac6;
        acz6 = sruidosa6(n+ap)*-1 + acz6;
        ac7 = sruidosa7(n+ap) + ac7;
        acz7 = sruidosa7(n+ap)*-1 + acz7;
        ac8 = sruidosa8(n+ap) + ac8;
        acz8 = sruidosa8(n+ap)*-1 + acz8;
    end
    ap=ap+8;
    prom = ac/8; promz = acz/8;
    prom1 = ac1/8; promz1 = acz1/8;
    prom2 = ac2/8; promz2 = acz2/8;
    prom3 = ac3/8; promz3 = acz3/8;
    prom4 = ac4/8; promz4 = acz4/8;
    prom5 = ac5/8; promz5 = acz5/8;
    prom6 = ac6/8; promz6 = acz6/8;
    prom7 = ac7/8; promz7 = acz7/8;
    prom8 = ac8/8; promz8 = acz8/8;
    ac=0;acz=0;ac1 = 0; acz1=0;acz2=0;acz2=0;ac3 = 0; acz3=0;ac4 = 0; acz4=
0;ac5 = 0; acz5 = 0;
    ac6 = 0; acz6 = 0; ac7 = 0; ac27 = 0; ac8 = 0; acz8 = 0;
    z(i)=prom-promz;
    z1(i) = prom1-promz1;
    z2(i) = prom2-promz2;
    z3(i) = prom3-promz3;
    z4(i) = prom4-promz4;
    z5(i) = prom5-promz5;
    z6(i) = prom6-promz6;
    z7(i) = prom7-promz7;
    z8(i) = prom8-promz8;
end
%% Comparando con Gamma y reconstruyendo
for n = 1 : 1 : length(z)
    if z(n) > gamma
        z(n) = 5;
    else
        z(n) = 0;
    end
    if z1(n) > 0
        z1(n) = 10;
        z1(n) = -10;
    end
    if z2(n) > 0
        z2(n) = 10;
    else
        z2(n) = -10;
```

```
end
    if z3(n) > 0
       z3(n) = 10;
    else
        z3(n) = -10;
    end
    if z4(n) > 0
        z4(n) = 10;
    else
        z4(n) = -10;
    end
    if z5(n) > 0
        z5(n) = 10;
    else
        z5(n) = -10;
    end
    if z6(n) > 0
       z6(n) = 10;
        z6(n) = -10;
    end
    if z7(n) > 0
        z7(n) = 10;
    else
        z7(n) = -10;
    end
    if z8(n) > 0
        z8(n) = 10;
    else
        z8(n) = -10;
    end
end
%% Obtener la BER
errores=0;errores1=0;errores2=0;errores3=0;errores4=0;errores5=0;errores6=0;e
rrores7=0;errores8=0;
for n = 1: 1 : length(x bits)
    if x bits nrzu(n) \sim = z(n)
        errores = errores + 1;
    end
    if x bits nrzb(n) \sim = z1(n)
        errores1 = errores1 + 1;
    end
    if x bits nrzb(n) \sim = z2(n)
        errores2 = errores2 + 1;
    if x bits_nrzb(n) \sim = z3(n)
        errores3 = errores3 + 1;
    end
```

```
if x bits nrzb(n) \sim = z4(n)
        errores4 = errores4 + 1;
    if x bits nrzb(n) \sim = z5(n)
        errores5 = errores5 + 1;
    if x bits nrzb(n) \sim = z6(n)
        errores6 = errores6 + 1;
    end
    if x bits nrzb(n) \sim = z7(n)
        errores7 = errores7 + 1;
    end
    if x bits nrzb(n) \sim = z8(n)
        errores8 = errores8 + 1;
    end
end
BER1 = errores/length(x bits);
BER =
[errores1/length(x bits),errores2/length(x bits),errores3/length(x bits),erro
res4/length(x bits), errores5/length(x bits),
errores6/length(x bits),errores7/length(x bits), errores8/length(x bits)];
%%Reconstruir la señal pseudoanalógica para 500mV y 6V (z3) y (z7)
ap=0;
for i = 1 : 1 : length(z3)
    if z3(i) == 10
        z3(i)=1;
    else
        z3(i)=0;
    end
    if z7(i) == 10
        z7(i)=1;
    else
        z7(i)=0;
    end
end
ap=0;
for i = 1 : 1 : length(x cuant)
    for n = 1 : 1 : n bits
        if ap+n<=length(x bits)</pre>
            aux(n)=z3(ap+n);
            aux2(n)=z7(ap+n);
        end
    end
    ap=ap+3;
    x3 cuant(i)=x dis min + lvl/2 + lvl*bi2de(aux,'left-msb');
    x7 cuant(i) = x dis min + 1v1/2 + 1v1*bi2de(aux2, 'left-msb');
end
%% Graficas
for i = 1: 1: 3
    z = [z;z];
    z2 = [z2; z2];
end
```

```
z = z(:);
z2 = z2(:);
if FLAG PLOT == 1
    figure
    subplot(2,1,1);
    plot(t, x3 a)
    grid on; xlabel('Tiempo [s]','fontsize',20);
ylabel('x3 a(t)','fontsize',20);
    xlim([0 \ 4*T0]);
    subplot(2,1,2);
    plot(t, x7 a);
    grid on; xlabel('Tiempo [s]','fontsize',20);
ylabel('x7 a(t)','fontsize',20);
    xlim([0 \ 4*T0]);
    figure
    plot(t,x a);
    grid on; xlabel('Tiempo [s]','fontsize',20);
ylabel('x a(t)', 'fontsize', 20);
    xlim([0 \ 4*T0]);
    figure
    subplot(3,1,1);
                                % Gráfica de la señal x a(t)
    plot(t, x a);
    grid on; xlabel('Tiempo [s]', 'fontsize', 20);
ylabel('x a(t)', 'fontsize', 20);
    xlim([0 \ 4*T0]);
    hold on
                                 % Sirve para graficar dos curvas en la misma
gráfica. Las señales cuantizadas de tarea las quiero así traslapadas con la
señal original
    stem(t dis,x dis);
                                % Gráfica de la señal muestreada
    stem(t dis, x cuant);
    hold off
    subplot(3,1,2);
    plot(t bits_res, x_bits_res_nrzu, 'b');
    grid on; xlabel(['Tiempo [s]; T b = ' (num2str(Tb)) ' [s] ; R b= '
num2str(Rb) ' [Baud/s]'], 'fontsize', 20); ylabel('x b(t)', 'fontsize', 20);
    xlim([0 T0/10]); ylim([-0.3, 6]);
    subplot(3,1,3);
    plot(t bits res, x bits res nrzb, 'r');
    grid on; xlabel(['Tiempo [s]; T b = ' (num2str(Tb)) ' [s] ; R b= '
num2str(Rb) ' [Baud/s]'], 'fontsize', 20); ylabel('x b(t)', 'fontsize', 20);
    xlim([0 T0/10]); ylim([-11 12]);
    figure
    hold on
    %plot(t bits res, z2, 'b');
    plot(t bits res, sruidosa2, 'r');
    grid on; xlabel(['Tiempo [s]; T b = ' (num2str(Tb)) ' [s] ; R b= '
num2str(Rb) ' [Baud/s]'], 'fontsize', 20); ylabel('x a(t)', 'fontsize', 20);
    xlim([0 T0/10]);
    hold off
    figure
```

```
hold on
    plot(t bits res, z2, 'b', 'Linewidth', 1.2);
    plot(t bits res, sruidosa2, 'r');
    grid on; xlabel(['Tiempo [s]; T b = ' (num2str(Tb)) ' [s] ; R b= '
num2str(Rb) ' [Baud/s]'], 'fontsize', 20); ylabel('x a(t)', 'fontsize', 20);
    xlim([0 T0/10]);
    hold off
    figure
    plot(p,BER);
    grid on; xlabel('Potencia del Ruido [W]','fontsize',20);
ylabel('BER','fontsize',20);
    figure
    subplot(2,1,1);
    grid on; xlabel('Tiempo [s] con varianza=500[mV]','fontsize',20);
ylabel('x T(t), x R(t)', 'fontsize', 20);
    xlim([0 \ 4*T0]);
    hold on
    plot(t, x a, 'b');
    plot(t_dis, x3_cuant, 'r', 'LineWidth', 1.2);
    hold off
    subplot(2,1,2);
    grid on; xlabel('Tiempo [s] con varianza=6[V]','fontsize',20);
ylabel('x T(t), x R(t)', 'fontsize', 20);
    xlim([0 \ 4*T0]);
    hold on
    plot(t, x a, 'b');
    plot(t dis, x7 cuant, 'r', 'LineWidth', 1.2);
    hold off
end
```