快速上手

注意:浏览器权限限制,仅支持https访问获取媒体设备

CRTC User Agent 代表与SIP帐户关联的SIP客户端。CRTC User Agent 在 CRTC.UA 中定义。

第一个例子

创建文件及目录,结构见 base-js 目录:

建议使用 webrtc-adapter 以实现更好的浏览器兼容

开启debug模式查看控制台输出调试信息

```
CRTC.debug.enable('CRTC:*')
关闭调试

CRTC.debug.disable('CRTC:*')
```

初始化

1. 引入 SDK 文件

```
<script src="./js/CRTC.min.js"></script>
```

2. UA 配置参数

```
const socket = new CRTC.WebSocketInterface('你的 WSS 信令地址');
const configuration = {
  sockets : socket,
  uri : 'sip:account@sipDomain',
  password : 'password',
  secret_key : '授权码'
};
```

3. UA 实例化

```
const UA = new CRTC.UA(configuration);

4. UA 事件回调

ua.on('newRTCSession', function(data)
{
    // 呼入或呼出通话时触发
    ... 此处代码见 demo ...
    // session 事件回调
    data.session.on('progress', function(d)
    {
        ... 此处代码见 demo ...
    });
});

5. 启动 UA

UA.start();
```

const session = UA.call('sip:bob@example.com', options);

发起呼叫

1. 呼叫参数

```
const options = {
  'mediaConstraints' : { 'audio': true, 'video': { width : { ideal: 640 }, height : { ideal: 480 }, fra
  'extraHeaders' : [ 'X-Data: dGVzdCB4LWRhdGE=' ]
};

2. 发起呼叫
```