libEasyPlayer RTSP 播放器库 API 接口说明

概述

libEasyPlayer 实现对 RTSP 直播流进行实时采集和解码显示,稳定, 高效,低延时;解码可采用 intel 硬件解码和软件解码两种方式,能 实时进行录像和快照抓图,OSD 叠加等功能。

API 接口函数定义

int EasyPlayer_Init();

函数说明:

播放器初始化,播放器使用之前调用;

参数说明:

void EasyPlayer_Release();

函数说明:

播放器资源释放,播放器不再使用以后调用;

参数说明:

int EasyPlayer_OpenStream(const char *url, HWND hWnd, RENDER_FORMAT renderFormat, int rtpovertcp, const char *username, const char *password, MediaSourceCallBack callback, void *userPtr, bool bHardDecode);

函数说明:

播放器开始进行流播放;返回值为当前播放的通道 ID,该 ID 在停止推流时需要用到;

参数说明:

Url: [IN] 字符串类型,表示当前要播放的流地址,Eg: rtsp://127.0.0.1:554/stream.sdp

HWnd: [IN] 窗口句柄类型,表示为当前播放器将显示的窗口的句柄;

renderFormat: [IN] 播放渲染类型,详见 RENDER FORMAT 结构;

Rtpovertcp: [IN] 整数型, 拉取流的传输模式, 0=udp, 1=tcp

Username: [IN] 字符串,访问流的用户名(如果存在)

Password: [IN] 字符串,访问流的用户名(如果存在)

Callback: [IN] 播放器回调音视频数据回调函数

userPtr: [IN] 用户自定义传入数据

bHardDecode: [IN] 是否采用硬件解码 1=是,0=否

void EasyPlayer_CloseStream(int channelld);

函数说明:

播放器停止流播放;

参数说明:

channelld [IN] 当前播放的流通道 ID,该 ID 是 EasyPlayer OpenStream 函数打开流的返回值;

int EasyPlayer_SetFrameCache(int channelld, int cache);

函数说明:

播放器设置当前流播放缓存帧数;

参数说明:

channelld [IN] 当前播放的流通道 ID,该 ID 是 EasyPlayer_OpenStream ()函数打开流的返回值;

cache [IN] 当前通道的流播放设置的缓存的视频帧数, Eg: 缓存 10 帧,则 cache = 10;

int EasyPlayer_SetShownToScale(int channelld, int shownToScale);

函数说明:

播放器按比例进行显示;

参数说明:

channelld [IN] 当前播放的流通道 ID,该 ID 是 EasyPlayer_OpenStream ()函数打开流的返回值;

shownToScale [IN] 0=整个窗口区域显示, 1=按比例显示;

int EasyPlayer_SetDecodeType(int channelld, int decodeKeyframeOnly);<不常用>

函数说明:

播放器设置解码类型;分为所有帧解码和只解码关键帧;

参数说明:

channelld [IN] 当前播放的流通道 ID,该 ID 是 EasyPlayer_OpenStream ()函数打开流的返回值;

decodeKeyframeOnly [IN] 0=所有帧解码, 1=只解码关键帧;

int EasyPlayer_SetRenderRect(int channelld, LPRECT lpSrcRect);<不常用>

函数说明:设置视频显示时渲染区域

参数说明:

channelld [IN] 当前播放的流通道 ID,该 ID 是 EasyPlayer_OpenStream 函数打开 流的返回值;

IpSrcRect [IN] 矩形框结构体指针,指向设置渲染区域的矩形结构体;

int EasyPlayer_ShowStatisticalInfo(int channelld, int show);

函数说明:

播放器设置是否显示码流信息;

参数说明:

channelld [IN] 当前播放的流通道 ID,该 ID 是 EasyPlayer_OpenStream ()函数打开流的返回值;

Show [IN] 0=不显示, 1=显示;

int EasyPlayer_ShowOSD(int channelld, int show, EASY_PALYER_OSD

```
osd);
(int channelld, int show);
  函数说明:
  播放器设置自定义显示 OSD 信息;
  参数说明:
  channelld [IN] 当前播放的流通道 ID, 该 ID 是
EasyPlayer OpenStream () 函数打开 流的返回值;
  Show [IN] 0=不显示, 1=显示:
  Osd [IN] osd 显示信息填充结构,定义如下:
  typedef struct tagEASY_PALYER_OSD
  {
         stOSD[128]; //OSD 字幕信息
     char
                   //透明通到 0-255
     DWORD
            alpha;
                   //RGB(0xf9,0xf9,0xf9)
     DWORD color;
     DWORD shadowcolor; //OSD 背景颜色 RGB(0x4d,0x4d,0x4d)
全为0背景透明
     RECT rect: //OSD 基于图像右上角显示区域
  }EASY_PALYER_OSD;
```

int EasyPlayer_SetDragStartPoint(int channelld, POINT pt);<不可用>函数说明:

参数说明:

int EasyPlayer_SetDragEndPoint(int channelld, POINT pt);<不可用>函数说明:

参数说明:

➤ int EasyPlayer_ResetDragPoint(int channelId);<不可用>

函数说明:

参数说明:

int EasyPlayer_StartManuRecording(int channelld);

函数说明:

播放器开始将流音视频数据进行录制,录制格式为 MP4;

参数说明:

channelld [IN] 当前播放的流通道 ID,该 ID 是 EasyPlayer_OpenStream 函数打开流的返回值;

int EasyPlayer_StopManuRecording(int channelld);

函数说明:

播放器停止录制 MP4;

参数说明:

channelld [IN] 当前播放的流通道 ID, 该 ID 是

EasyPlayer_OpenStream 函数打开 流的返回值;

int EasyPlayer_PlaySound(int channelld);

函数说明:

播放器开始播放音频;

参数说明:

channelld [IN] 当前播放的流通道 ID,该 ID 是 EasyPlayer_OpenStream 函数打开 流的返回值;

int EasyPlayer_StopSound();

函数说明:

播放器停止播放音频;