Lab2 实验报告

Author: 刘佳隆

Student ID: 518010910009

Email: liujl01@sjtu.edu.cn

Part 1

- Q1: What's the purpose of using hugepage?
 - i. 通过更大的内存页可以减少相同空间大小所需的页表项,以减少 TLB(Translation Lookaside Buffer)Miss 的次数和 swap 的次数
 - ii. 也降低了将虚拟地址转化为物理地址所需的时间
 - iii. 减少查询页表项的层数
- Q2: Take examples/helloworld as an example, describe the execution flow of DPDK programs?
 - i. 在 main 函数中,首先调用 rte_eal_init 函数初始化环境抽象层 EAL(Environment Abstraction Layer)。此处的 rte 是指 runtime environment。 rte_eal_init 会读取入口参数,解析并保存作为 DPDK 运行的系统信息,依赖这些信息,构建一个针对包处理设计的运行环境。而 EAL 会为 DPDK 提供应用程序加载和启动、核心绑定和分配、内存管理、中断处理等功能。
 - ii. RTE_LCORE_FOREACH_WORKER 宏遍历每个工作逻辑核心(worker lcore),并对每个核心调用rte_eal_remote_launch 函数,将 lcore_hello 函数作为远程启动的目标函数。
 - a. lcore_hello 首先获取当前逻辑核心(lcore)的 ID, 然后打印 hello from core #, 显示是从哪个核心发送的消息。
 - b. rte_eal_remote_launch 第一个参数是从线程,是被征召的线程;第二个参数是传给从线程的参数;第三个参数是指定的逻辑核,从线程会执行在这个 core 上。
 - iii. 在主逻辑核心上调用 lcore hello 函数。
 - iv. 调用 rte eal mp wait lcore 函数等待所有逻辑核心完成执行。
 - v. 调用 rte eal cleanup 函数清理 EAL 资源。
- Q3: Read the codes of examples/skeleton, describe DPDK APIs related to sending and receiving packets.
 - 。 与发送和接收数据包相关的 DPDK API 调用主要位于 1core main 函数中。
 - o rte_eth_tx_burst 函数用于将数据包发送到指定的端口。其参数分别为端口号、队列号、数据包数组和数据包数量。其返回值为实际发送的数据包数量。
 - o rte_eth_rx_burst 函数用于从指定的端口接收数据包。其参数分别为端口号、队列号、数据包数组和数据包数量。其返回值为实际接收的数据包数量。
 - 。 etr pktmbuf free 函数用于释放数据包的内存。
- Q4: Describe the data structure of 'rte_mbuf'.

o rte_mbuf 是 DPDK 中用于存储数据包的数据结构。由于数据成员较多,所以跨两个cache line大小,通过 RTE_MARKER cacheline0 和 RTE_MARKER cacheline1 来标示两个cache line,原则上将基础性、频繁访问的数据会放在 cacheline0 里面。其主要数据成员定义如下:

```
struct rte mbuf {
   /* first cache line */
   // 当前 mbuf 的虚拟地址
   // 标准 buf addr 的指向的内存是在 mbuf 头部开始,偏移一个 mbuf 头和私有数据的大小。
   // 如下所示: m->buf addr = (char *)m + sizeof(struct rte mbuf) + priv size。
   // 初始化这个变量是在我们创建 mbuf 的 mempool 的时候完成的。
   void *buf addr;
   // 当前 mbuf 的物理地址
   rte iova t buf iova;
   // 标识 mbuf 的 data room 开始地址到报文起始位置的偏移
   // 默认是设置为 RTE PKTMBUF HEADROOM (128)
   // 在创建一个 mbuf 的 mem pool 的时候,会指定 data room 的大小。
   uint16_t data_off;
   // 引用计数,用于多个 mbuf 共享一个数据 buffer,表示 mbuf 被引用的次数。
   // 在 mbuf 被释放的时候,需要检查,确定引用计数只能为1,否则报错。
   uint16 t refcnt;
   // Number of segments。当前 mbuf 的链表长度,表示其有多少个分段。
   uint16 t nb segs;
   // 当前 mbuf 的端口号
   uint16 t port;
   // offload flags,用于标识 mbuf 的一些特性,如是否需要校验和、是否需要 offload 等。
   uint64 t ol flags;
   uint32 t packet type; // 用于标识当前 mbuf 的包类型,如 L2、L3、L4 和 tunnel 等。
   uint32 t pkt len; // 总的报文大小的长度,包含所有 seg 分段报文的报文长度
   uint16 t data len; // 当前 mbuf 的数据长度,不包含其他 seg 分段报文的数据长度。
   uint16 t vlan tci; // VLAN tag control information, 当前 mbuf 的 vlan tag 信息。
   uint32 t rss; // RSS hash result, 当前 mbuf 的 RSS hash 结果。
   uint16 t vlan tci outer; // outer VLAN tag control information
   uint16 t buf len; // 当前 mbuf 的 buffer 的长度,包含 head 的长度和 data 的长度。
   struct rte mempool *pool; // mbuf pool, 表示当前 mbuf 的 mempool。
   /* second cache line */
   struct rte_mbuf *next; // 下一个 mbuf, 用于标识当前 mbuf 的下一个 mbuf。
   uint64 t tx offload; // TX offload, 用于标识当前 mbuf 的 TX offload 信息。
   uint16_t priv_size; // private data size, 表示当前 mbuf 的私有数据的大小。
   uint16 t timesync; // timesync, 用于标识当前 mbuf 的时间同步信息。
};
```

Part 2

通过 wireshark 和 虚拟机中相应的信息提示,可以说明成功使用 DKDP 实现了对数据包的发送和接收。



