Asemblersko programiranje za x86_64 arhitekturu

Zašto učiti asembler?


- Najverovatnije se nećete profesionalno baviti pisanjem asemblerskih programa
 - Kompajleri to rade na mnogo efikasniji način od ljudi
- Međutim, razumevanje asemblera je ključ poznavanja modela izvršavanja programa na mašinskom nivou
 - Ponašanje programa u prisustvu bagova
 - Modeli visokog nivoa ne mogu da opišu ta ponašanja
 - Optimizovanje performansi programa
 - Razumevanja koje optimizacije kompajler radi ili ne radi
 - Razumevanje uzroka neefikasnosti programa
 - Implementacija sistemskog softvera
 - Kompajleri imaju mašinski kod kao izlaz
 - Operativni sistemi moraju upravljati procesima

Definicije

- Arhitektura procesora: (engl. ISA: instruction set architecture) Delovi procesorskog dizajna koji se moraju poznavati za pisanje korektnog mašinskog/asemblerskog koda
 - Obuhvata specifikaciju registara, skupa instrukcija, načina adresiranja,...
 - Mašinski kod: Niz bajtova koji čini program koji procesor izvršava
 - Assemblerski kod: Tekstualna reprezentacija mašinskog koda
- Mikroarhitektura: Konkretna implementacija arhitekture
 - Obuhvata na primer veličinu keša i osnovnu frekvenciju procesora

Perspektiva

Asemblera/Mašinskog koda



Stanje vidljivo programeru

- PC: Program counter
 - Adresa sledeće instrukcije
 - Zove se "RIP" u x86-64 arhitekturi
- Registarska banka
 - Često upotrebljavani podaci programa
- Kodovi uslova (condition) codes)
 - Čuvaju statusne informacije o noslednini aritmetičko logičkoj

Memorija

- Adresiranje na nivou bajta
- Kod (.text) i podaci (inicijalizovani .data, neinicijalizovani .bss)
- Stek za podršku potprogramima

Tipovi podataka u asembleru

- Celobrojni "Integer" podaci od 1, 2, 4, ili 8 bajtova
 - Vrednosti podataka
 - Adrese (pokazivači opšteg tipa)
- Podaci u pokretnom zarezu (Floating point) od 4, 8, ili 10 bajtova
- (SIMD vektorski tipovi podataka od 8, 16, 32 or 64 bajta)
- Kod: Sekvenca bajtova koja predstavlja niz instrukcija

Predstavljanje prostih C tipova u asembleru

Inicijalizovani podaci u Cu

```
char c = '0';
short s = 1;
int i = 2;
long l = 3l;
void *p = &l;
float f = 5.0f;
double d = 6.0;
char str[] = "Niz znakova"; str: .string "Niz znakova"
```

Asemblerski ekvivalenti

```
.data #mem. sekcija za podatke
    .byte 99
     .align 2 #uravnavanje adr.
    .word 1
S:
     .align 4
i: .long 2
     .align 8
l:
    .quad 3
     .align 8
P:
    .quad l
     .align 4
    .long 0x40a000000
     .align 8
     .quad 0x4018000000000000
d:
     .align 8
```

Predstavljanje prostih C tipova u asembleru

Neinicijalizovani podaci u Cu

```
char c;
short s;
int i;
long l;
void *p;
float f;
double d;
char str[10];
```

Asemblerski ekvivalenti

```
.comm c,1,1
.comm s,2,2
.comm i,4,4
.comm l,8,8
.comm p,8,8
.comm f,4,4
.comm d,8,8
.comm str,10,8
```

.comm simbol, broj_bajtova,
 [uravnavanje]

Uvodi simbol bez inicijalne vrednosti. Ako ga ne vidi linker (static u Cu) onda ovi simboli idu redom u .bss sekciju. Inače linker pokušava da upari sa definijom istog

Ređanje bajtova u

```
unsigned char c[8]; što znači da na najnižu memorunsigned short s[4]; adresu ide bajt najmanje težin unsigned int i[2]; unsigned long l[1]; broja (LSB=least significant by a najvišu bajt najviše

Težine (msb=most s.b.)
```

Sme	er rasta me	emorij	skin a	aares	a		
	LSB						MSB
64-bit	c[0] c[1]	c[2]	c[3]	c[4]	c[5]	c[6]	c[7]
	s[0]	s[1]	s[2]	s[[3]
	i	[0]			i[1]	
	1[0]						

Vrste asemblerskih instrukcija

- Transfer podataka između memorije i registara
 - Učitavanje podatka iz memorije u registar
 - Čuvanje sadržaja registara u memoriji
- Obavljajne aritmetičko logičkih operacija nad podacima u registrima ili memoriji
- Kontrola toka izvršavanja
 - Bezuslovni skokovi u/iz potprograma
 - Uslovni skokovi (grananja kontrole)
 - Indirektni skokovi

x86-64 programski model

 Može se pristupati nižim delovima dužine 4 bajta (isto nižim delovima od 1 i 2 bajta)

rax	eax
rbx	ebx
rcx	есх
rdx	edx
rsi	esi
rdi	edi
rsp	esp
rbp	ebp

r8	R8d R8w
10	R8b
r9	r9d R9w
19	R9b
r10	r10d R10w
LTO	R10b
411	r11d R11w
r11	R11b
r12	r12d R12w
LTZ	R12b
r13	r13d R13w
LT2	R13b
41 4	r14d R14w
r14	R14b
-1 F	r15d R15w
r15	R15b

%rip Programski brojač









Kodovi uslova (flegovi)

Istorijski nazivi: IA32

Registri

general purpose

9.00.			
eax	ax [ah	al
есх	сх	ch	cl
edx	dx [dh	dl
ebx	bx [bh	bl
esi	si [
edi	di [
esp	sp [
ebp	bp [

Poreklo imena

accumulate

counter

data

base

source index

destination index

stack pointer base pointer

16-bit virtual registers (backwards compatibility)

Transfer podataka

dozvoljene kombinacije mov operanada

```
Source Dest Dest, Src C Analog
```


Ne može se raditi transfer iz memorije u memoriju

Načini adresiranja

Туре	Form	Operand value	Name
Immediate	-	Imm	Immediate
Register	OFFSET labela	$R[r_a]$	Register
Memory	Ra	M[Imm]	Absolute
Memory	[konstanta] ili	$M[R[r_a]]$	Indirect
Memory	Labela	$M[Imm + R[r_b]]$	Base + displacement
Memory	[Ra]	$M[R[r_b] + R[r_i]]$	Indexed
Memory	Konst[Rb]	$M[Imm + R[r_b] + R[r_i]]$	Indexed
Memory	[Rb,Ri] ili [Rb][Ri]	$M[R[r_i] \cdot s]$	Scaled indexed
Memory	lm[Rb+Ri] ili [im+Rb+Ri]	$M[Imm + R[r_i] \cdot s]$	Scaled indexed
Memory	_	$M[R[r_b] + R[r_i] \cdot s]$	Scaled indexed
Memory	[Ri*s] Imm[Ri*S]	$M[Imm + R[r_b] + R[r_i] \cdot s]$	Scaled indexed
Memory		M[OFFSET labe	la]
RIP rela	[Rb+Ri*s] 		

Primer za neke načine adresiranja

```
void swap
    (long *xp, long *yp)
{
    long t0 = *xp;
    long t1 = *yp;
    *xp = t1;
    *yp = t0;
}
```



Register	Value
rdi	хp
rsi	ур
rax	t0
rdx	t1

```
swap:
mov
mov
mov
ret
```

rax, QWORD PTR [rdi] # t0 = *xp
rdx, QWORD PTR [rsi] # t1 = *yp
QWORD PTR [rdi], rdx # *xp = t1
QWORD PTR [rsi], rax # *yp = t0

Načini adresiranja

- Generalni oblik scaled indexed adresiranja
 D[Rb+Ri*S] Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+ D]
 - D: Konstantni pomeraj "displacement" 1, 2 ili 4 bajta
 - Rb: Bazni registar: bilo koji od 16 celobrojnih registara
 - Ri: Indeksni registar: Bilo koji osim rsp
 - S: Faktor skaliranja: 1, 2, 4, or 8
- Specijalni slučajevi [Rb,Ri] Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]] D[Rb,Ri] Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]+D] [Rb+Ri*S] Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]]

Primeri izračunavanja adresa

rdx	0xf000
rcx	0x0100

Expression	Address Computation	Address
0x8(rdx)	0xf000 + 0x8	0xf008
[rdx][rcx]	0xf000 + 0x100	0xf100
[rdx][rcx*4]	0xf000 + 4*0x100	0xf400
0x80[rdx*2]	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

Ostale instrukcije transfera

Efekat izvršavanja: DEST ← SignExtend(SRC);

Instrukcija Opis

MOVSX r16, r/m8 Move byte to word with sign-extension.

MOVSX r32, r/m8 Move byte to doubleword with sign-extension.

MOVSX r64, r/m8 Move byte to quadword with sign-extension.

MOVSX r32, r/m16 Move word to doubleword, with sign-extension.

MOVSX r64, r/m16 Move word to quadword with sign-extension.

MOVSXD r16, r/m16 Move word to word with sign-extension.

MOVSXD r32, r/m32 Move doubleword to doubleword with sign-extension.

MOVSXD r64, r/m32 Move doubleword to quadword with sign-extension.

Efekat izvršavanja: DEST ← ZeroExtend(SRC);

Instrukcija Opis

MOVZX r16, r/m8 Move byte to word with zero-extension.

MOVZX r32, r/m8 Move byte to doubleword, zero-extension.

MOVZX r64, r/m8 Move byte to quadword, zero-extension.

MOVZX r32, r/m16 Move word to doubleword, zero-extension.

MOVZX r64, r/m16 Move word to quadword, zero-extension.

Aritmetičke i logičke operacije

Instrukcija za računanje adresa

lea Dst, Src

- Src je izraz nekog načina adresiranja
- Postavlja vrednost Dst na adresu određenu izrazom

Upotreba

- Sračunavanje adresa bez obraćanja memoriji
 - Na primer, za prevođenje C iskaza p = &x[i];
- Generalno računanje aritmetičkih izraza oblika x + k*y
 - k = 1, 2, 4, or 8

C nrimari

```
long m12(long xkompajlerski prevod na asembler
```

```
{
    return x*12;
}
```

```
lea rax, [rdi+rdi*2]  # t = x+2*x
sal rax, 2  # return t<<2
```

Neke aritmetičke i logičke operacije

Dvoadresne instrukcije:

FormatIzračunavanje

```
add
      Dest,Src Dest = Dest + Src
sub Dest,Src Dest = Dest - Src
imul Dest,Src Dest = Dest * Src
                                       Označeno
množenje
shl Dest,Src Dest = Dest << Src Sinonim: sal
sar Dest, Src Dest = Dest >> Src Aritmetičko
pomeranje
shr Dest,Src Dest = Dest >> Src Logičko pomeranje
xor Dest,Src Dest = Dest ^ Src
      Dest,Src Dest = Dest & Src
and
or Dest,Src Dest = Dest | Src
```

Ne prave razliku između označenih i neoznačenih brojeva

Neke aritmetičke i logičke operacije (2)

Jednoadresne instrukcije

```
inc    Dest    Dest = Dest + 1
dec    Dest    Dest = Dest - 1
neg    Dest    Dest = - Dest
not    Dest    Dest = ~Dest
```

- Prešli smo mali podskup x86 instrukcija. Neke ćemo uvesti u narednim lekcijama
- Ukupno ima preko 2000 različitih x86 instrukcija, a broj ide i preko 3000 ako se u obzir uzmu različiti načini adresiranja, veličine operanada, kodovi uslova.

Primeri aritmetičkih izraza

```
long arith
(long x, long y, long z)
 long t1 = x+y;
 long t2 = z+t1;
  long t3 = x+4;
 long t4 = y * 48;
 long t5 = t3 + t4;
 long rval = t2 * t5;
 return rval;
```

Zanimljive instrukcije

- lea: adresna aritmetika
- sal: pomeranje bitova
- imul: množenje


arith:

```
lea rax, [rdi+rsi] #t1
add rax, rdx #t2
lea rcx, [rsi+rsi*2]
sal rcx, 4 #t4
lea rdx, 4[rdi+rcx] #t5
imul rax, rdx #rval
ret
```

Registar	Upotreba
rdi	Argument x
rsi	Argument y
rdx	Argument z, t5
rax	t1, t2, rval
rcx	t4

Prevođenje C programa u objektni kod Neka je kod u fajlovima p1.c p2.c

- Pokretanje kompajlera: gcc -0g p1.c p2.c -o p
 - Koristiti osnovne optimizacije (-0g) [Noviji gcc-ovi imaju ovu opciju]



Prevođenje u asembler C program Generisani x86-64

```
sumstore:
    push rbx
    mov rbx, rdx
    call plus
    mov QWORD PTR [rbx], rax
    pop rbx
    ret
```

Dobija se komandom

gcc -masm=intel -Og -S -fno-pie sum.c -o sum.s

Pravi fajl sum.s

Rezultati će se razlikovati od prikazanih na drugim Pcevima sa drugim verzijama gcc kompajlera i drugačijim podrazumevanim opcijama prevođenja. Kako zaista izgleda sum.c

```
.file "sum.c"
        .intel_syntax noprefix
        .text
        .globl sumstore
        .type sumstore, @function
sumstore:
. LFB0:
        .cfi_startproc
                rbx
        push
        .cfi_def_cfa_offset 16
        .cfi_offset 3, -16
        mov
                rbx, rdx
        call
                plus
                QWORD PTR [rbx], rax
        mov
              rbx
        pop
        .cfi_def_cfa_offset 8
        ret
        .cfi_endproc
. LFE0:
 .size
       sumstore, .-sumstore
        .ident "GCC: (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) 7.4.0"
        .section
                        .note.GNU-stack, "", @progbits
```

Linije koje počinju sa'.' su asemblerske direktive.

```
sumstore:
   push
         rbx
  mov rbx, rdx
  call
         plus
       QWORD PTR [rbx], rax
  mov
         rbx
   pop
   ret
```

Primer mašinske instrukcije

*dest = t;

mov QWORD PTR [rbx], rax

0x40059e: 48 89 03

C kod

Smešta "long" vrednost t na lokaciju na koji ukazuje pokazivač dest

Asemblerski kod

- Kopira 8-bajtnu vrednost u memoriju
 - Quad word u rečniku x86-64
- Operandi:

t: Registar rax

dest: Registar rbx

*dest: Memorija M[rbx]

Objektni kod

- 3-bajtna instrukcija
- Smeštena na adresu 0x40059e

Razlike između Intelove i AT&T sintakse

	Intel	AT&T
Instrukcije	Bez sufiksa add	Sufiks veličine operanda: addq
Registri	eax, ebx,	%eax,%ebx,
Konstante	0x100	\$0x100
Memorijsko indirektno	QWORD PTR [eax]	Veličina operanda sufiks opkoda (%eax)
Skalirano indeksno	[reg + reg * scale + displacement]	displacement(reg, reg, scale)
Redosled operanada	add eax, 4	addl \$4, %eax

Literatura

- Bryant and O'Hallaron, Computer Systems: A Programmer's Perspective, Third Edition
- 15-213 Introduction to Computer Systems Carnegie Mellon University