Asemblersko programiranje za x86_64 arhitekturu 3. deo

Mehanizmi pozivanja

Prenos kontrole

- Na početak koda pozvane procedure
- Natrag u kod pozivaoca

Prenos podataka

- Parametri procedure
- Povratna vrednost funkcije

Upravljanje memorijom

- Dodela tokom izvršavanja potprograma (za lokalne promenljive)
- Dealokacija prilikom povratka iz potprograma
- Ovi mehanizmi implementirani su mašinskim instrukcijama

```
P(...) {
    •
    y = Q(x);
    print(y)
    •
}
```

```
int Q(int i)
{
   int t = 3*i;
   int v[10];
   .
   return v[t];
}
```

Mehanizmi pozivanja

notprograma

P() {

Projektne odluke o ovim mehanizmima (koje se implementiraju mašinskim instrukcijama) sačinjavaju takozvani binarni interfejs aplikacije, engl.

Application Binary Interface (ABI).


Linux koristi System V ABI for AMD64 http://refspecs.linuxbase.org/elf/x86_64abi-0.99.pdf

Windows koristi

https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/build/x64-calling-convention

x86-64 Stek

- Region memorije kontrolisan po Last In First Out principu
- push Src
 - Dohvata izvorišni (Src) operand
 - Umanjuje rsp za 8
 - Upisuje operand na mem. adresu datu u rsp
- pop Dest
 - Čita vrednost sa adrese koju daje rsp
 - Uvećava rsp za 8
 - Upisuje vrednost na



Virtuelna memorija procesa

Tok kontrole kod potprograma

- Za podršku pozivanju i povratku iz potprograma koristi se stek
- Pozivanje potprograma: call label
 - Stavljanje (Push) povratne adrese na stek
 - Skok na labelu
- Povratna adresa je:
 - Adresa sledeće instrukcije neposredno posle call instrukcije
- Povratak iz potprograma: ret
 - Skida (Pop) adresu sa steka
 - Skok na adresu


Tok podataka kod potprograma

Registri

Prenos prvih 6

rdi
rsi
rdx
rcx
r8
r9

Stek



■ rax a vrednost

Stek se koristi samo po potrebi (npr. Više od 6 parametara)

parametara

```
void multstore
Primer pren (long x, long y, long *dest)
                    long t = mult2(x, y);
                       *dest = t;
```

```
0000000000400540 <multstore>:
 # x in rdi, y in rsi, dest in rdx
 400541: mov rbx, rdx # Save dest
 400544: call 400550 <mult2> # mult2(x,y)
 # t in %rax
 400549: mov QWORD PTR [rbx], rax # Save at dest
```

```
long mult2
  (long a, long b)
 long s = a * b;
 return s;
```

```
0000000000400550 <mult2>:
 # a in rdi, b in rsi
 400550: mov rax,rdi # a
 400553: imul rax,rsi # a * b
 # s in rax
 400557: ret # Return
```

Okviri (aktivacioni zapisi) na

Pokazivač okvira:

rbp

stekuTokom pozivanja potprograma,na steku se formira okvir (eng.

frame)

Stanje za instancu poziva procederebi)

Sadržaj okvira

- Povratna adresa
- Lokalne promenljive (po potrebi)
- Privremene promenljive (po potrebi)
 Pokazivač steka: rsp

Upravljanje okvirima


- Memorija mu se dodeljuje pri ulasku u proceduru
 - "Set-up" kod
 - Uključuje push povratne adrese instrukcijom call
- Memorija mu se dealocira pri povratku iz procedure

Prethodni okvir


Okvir za tekuću proc.

Vrh steka


```
fjaA(...) {
      fjaB();
   fjaB() {
      fjaC();
   fjaC {
```




```
fjaA(...) {
  fjaB();
fjaB() {
  fjaC();
fjaC {
```




```
fjaA(...) {
  fjaB();
fjaB() {
  fjaC();
fjaC {
```



```
fjaA(...) {
  fjaB();
fjaB() {
  fjaC();
fjaC {
```



```
fjaA(...) {
  fjaB();
fjaB() {
  fjaC();
fjaC {
```



Okvir steka za x86-64/Linux

- Tekući okvir (od "vrha" ka dnu)
 - "Argument build:"
 Stvari paramtri za funkciju koja će biti sledeća pozvana
 - Lokalne promenljive
 Ako ne mogu da stanu u registre
 - Sačuvane vrednosti nekih registar@ptiombp pozivaoca
 - Stari pokazivač okvira (neobavezno)
- Okvir pozivaoca
 - Povratna adresa
 - Sačuvana instrukcijom call
 - Stvarni parametri za tekući poziv

Arguments
7+
Keturn
Addr
Old %rbp

Saved Registers + Local

Variables

Argument Build (Optional)

pointer— rsp

Stack

Caller

Frame

Frame

pointer-

Primer: incr

```
long incr(long *p, long val) {
   long x = *p;
   long y = x + val;
   *p = y;
   return x;
}
```

```
incr:
  mov    rax, QWORD PTR [rdi]
  add    rsi, rax
  mov    QWORD PTR [rdi],rsi
  ret
```


Regista r	Upotreba
rdi	Parametar p
rsi	Parametar val , y
rax	x, Povratna vrednost

Primer: Pozivanje incr

```
long call_incr() {
    long v1 = 13113;
    long v2 = incr(&v1, 3000);
    return v1+v2;
}
```

```
call_incr:
sub
        rsp, 16
       QWORD PTR [rsp+8],13113
mov
       esi,3000
mov
        rdi, [rsp+8]
lea
call
       incr
add
        rax, QWORD PTR [rsp+8]
add
        rsp, 16
ret
```

Stanje steka pre call incr




Regista r	Upotreba
rax	v2, Rezultat
rdi	&v1
rsi	3000

Upotreba registara u x86-64 Linuxu

rax

- Povratna vrednost
- Čuva ga pozivalac
- Potprogram može da ga promeni
- **rdi**, ..., **r9**
 - Stvarni parametri
 - Čuva pozivalac
 - Potprogram može da ih promeni
- **10**, r11
 - Čuva pozivalac
 - Potprogram može da ih promeni



Upotreba registara u x86-64 Linuxu (nastavak)


- rbx, r12, r13, r14
 - Čuva ih pozvani potprogram Callee-saved
 - Ako ih koristi, mora prethodnomporaries sačuvati sadržaj i na kraju korišćenja vratiti stari sadržaj

rbp

- Čuva pozvani
- Pozvani mora snimiti & restaurirati
- Može biti korišćen kao pokazivač okvira
- O upotrebi rbp odlučuje kompajler

rsp

Specijalni slučaj regista koji čuva




Rekurzivne funkcije su automatski podržane

Okviri na steku omogućavaju svakom pozivu funkcije da ima privatne podatke: jne

 Sačuvane registre & lokalne promenljive

```
ačuvanu povratnu adresu Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
  if (x == 0)
    return 0;
 else
    return (x & 1)
            + pcount_r(x >> 1);
```

Regist ar	Upotreba	Vrsta
rdi	x	Argument
rax	Povratna	Povratna



rdi, rdi

test

