Q - 1.7

Различные формы уравнения переноса энергии в сплошной среде. Уравнение теплопроводности в вязкой несжимаемой жидкости и в твердом теле.

1. Общий вид уравнения переноса энергии.

Введем обозначения: E — удельная энергия на единицу массы, Q — удельный источник энергии на единицу массы, \mathbf{q} — поток энергии, f — удельные объемные силы на единицу массы. Рассмотрим Лагранжев объем W и запишем уравнение сохранению энергии в этом объеме:

$$\frac{d}{dt} \int_{W} \rho \left(E + \frac{\mathbf{v}^{2}}{2} \right) dW = \int_{\partial W} \mathbf{v} \cdot (P \cdot \mathbf{dS}) + \int_{W} \rho f \cdot \mathbf{v} dW - \int_{\partial W} \mathbf{q} \cdot \mathbf{dS} + \int_{W} \rho Q dW.$$

Первое слагаемое в правой части это работа сил давления (нормальной компоненты тензора напряженности P) по деформации лагранжева объема W. Второе слагаемое — работа объемных сил f, третье — поток энергии через границу объема W и четвертое — энергия виделившаяся в нашем лагранжевом объеме.

Пользуясь теоремой Стокса и тем что $\mathbf{v} \cdot (P \cdot \mathbf{dS}) = (P \cdot \mathbf{v}) \cdot \mathbf{dS}$ перепишем это уравнение в дифференциальном виде:

$$\rho \frac{d}{dt} \left(E + \frac{\mathbf{v}^2}{2} \right) = \nabla \cdot (P \cdot \mathbf{v}) + \rho f \mathbf{v} - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho Q. \tag{1}$$

Вспомним уравнение движения сплошной среды:

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \nabla \cdot P + \rho f.$$

Умножая его скалярно на **v** находим

$$\rho \frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{v}^2}{2} \right) = \rho \mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} = (\nabla \cdot P) \cdot \mathbf{v} + \rho f \mathbf{v}.$$

Подставляя это в уравнение (1) получаем

$$\rho \frac{dE}{dt} = \nabla \cdot (P \cdot \mathbf{v}) - (\nabla \cdot P) \cdot \mathbf{v} - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho Q.$$

Заметим, что

$$\nabla \cdot (P \cdot \mathbf{v}) - (\nabla \cdot P) \cdot \mathbf{v} = \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_i} (P_{ij} v_j) - \sum_{i,j} \frac{\partial P_{ij}}{\partial x_i} v_j =$$

$$\sum_{i,j} \frac{\partial P_{ij}}{\partial x_i} v_j + \sum_{i,j} P_{ij} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \sum_{i,j} \frac{\partial P_{ij}}{\partial x_i} v_j =$$

$$\sum_{i,j} P_{ij} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} = \sum_{i,j} P_{ij} S_{ij} = P : S,$$

где $S := \mathrm{Sym}(\nabla \mathbf{v})$, а P : S — свертка по обоим индексам. Окончательно приходим к следующей форме уравнения (1):

$$\rho \frac{dE}{dt} = P : S - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho Q. \tag{2}$$

Выражение для q. Часто можно считать, что поток энергии пропорционален градиенту тепературы ${\bf q}=-\lambda\nabla T$ (закон Фурье), где λ называется коэффициентом теплопроводности.

2. Твердое тело.

Будем считать, что $\mathbf{q} = -\lambda \nabla T$ и $E = E_0 + C_V T$, где C_V — теплоемкость. Поскольку в твердом теле $\mathbf{v} = 0$, то и S = 0 и уравнение (2) приобретает вид

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\lambda}{\rho C_V} \nabla^2 T + \frac{1}{C_V} Q.$$

3. Идеальная среда.

Среда называется идеальной, если в ней отсутствуют касательные напряжения, в этом случае тензор P "сферический" — $P=-p\cdot \mathrm{Id}$ и число p называется давлением. При этом предположении ясно, что $P:S=-p\mathrm{Tr}(S)=-p\nabla\cdot\mathbf{v}$. Таким образом уравнение переноса энергии имеет вид

$$\rho \frac{dE}{dt} = -p\nabla \cdot \mathbf{v} - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho Q.$$

4. Ньютоновская несжимаемая среда.

В случае ньютоновской несжимаемой среды тензор напряженности имеет вид $P=-p\cdot \mathrm{Id}+2\mu S$, где μ — коэффициент динамической вязкости, $p:=-\frac{1}{3}\mathrm{Tr}(P)$ — называется давлением. Таким образом, уравнение (2) переписывается в виде

$$\rho \frac{dE}{dt} = -p\nabla \cdot \mathbf{v} + 2\mu S : S - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho Q.$$

Так как жидкость несжимаемая, то $\nabla \cdot {\bf v} = 0$. Предположим также, что ${\bf q} = -\lambda \nabla T$ и $E = E_0 + C_V T$, в результате имеем

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)T = \frac{2\mu}{\rho C_V} S : S + \frac{\lambda}{\rho C_V} \nabla^2 T + \frac{1}{C_V} Q.$$

Величина $\frac{\lambda}{
ho C_V}$ называется кинематической теплопроводностью.