



OKNO

IZJAVE BIRAČA · ČITAČ LIČNE KARTE

Uputstvo za korišćenje

Za stranke, koalicije i grupe građana koje prikupljaju potpise podrške izbornoj listi

Verzija aplikacije 0.3.3 · septembar 2026



Softver izradila Betania · pitanja i podrška: hello@betania.io · www.betania.io

Sadržaj

1. Šta je Okno i šta vam je potrebno
2. Instalacija i prvo pokretanje
3. Podešavanja
4. Licenca i probna verzija
5. Rad na terenu, korak po korak
6. Provere, upozorenja i greške
7. Evidencija, spisak za RIK i izvoz
8. Rad na više računara i lokacija
9. Zaštita podataka o ličnosti
10. Kad nešto ne radi
11. Podrška

1. Šta je Okno i šta vam je potrebno

Okno čita podatke sa čipa lične karte i odmah štampa popunjen obrazac NPRS-3 (Izjava birača da podržava izbornu listu) u potrebnom broju primeraka, spreman za potpis birača i overu. Svaka štampa se upisuje u evidenciju iz koje se jednim klikom dobija spisak potpisanih birača (obrazac NPRS-5, Excel) koji se predaje RIK-u uz izbornu listu.

Šta se popunjava automatski	Šta se radi na licu mesta
Naziv izborne liste, podnosilac i datum izbora (iz podešavanja) Ime, prezime, JMBG, prebivalište, podaci o ličnoj karti (sa čipa) Klauzula o overi sa datumom rođenja i adresom Podaci o overitelju (ako ih unesete u podešavanja)	Potpis birača Broj overe, pečat i potpis overitelja

Potrebna oprema

- Računar sa Windows 10/11, macOS ili Linux (Ubuntu/Debian).
- USB čitač pametnih kartica (bilo koji standardni PC/SC čitač, na primer Gemalto, ACS, Omnikey). Isti čitači se koriste za elektronsko bankarstvo i sertifikate.
- Štampač (laserski je najbrži). Bez štampača aplikacija može da radi u režimu simulacije koji pravi PDF.
- Lične karte birača sa čipom (sve generacije od 2008. godine).


Aplikacija radi bez interneta. Nijedan podatak ne napušta računar.

2. Instalacija i prvo pokretanje

- **Windows:** preuzmite `Okno-setup.exe` i pokrenite ga. Čarobnjak je na srpskom: Dalje → Dalje → Završi. Instalater po potrebi sam instalira Microsoft Edge WebView2 i uključuje Smart Card servis koji je potreban čitaču.
- **macOS:** preuzmite `Okno.pkg` i pokrenite ga (standardni Installer).

- **Linux:** preuzmite `okno_amd64.deb` , dupli klik → Instaliraj, ili u terminalu `sudo apt install ./okno_amd64.deb` .

Uvek najnovija verzija: <https://github.com/lemara98/okno/releases/latest>



Ekran pokretanja. Prvo pokretanje posle instalacije na Windows-u može da potraje do jednog minuta, jer sistem proverava fajlove programa. Svako sledeće pokretanje traje par sekundi.

Ažuriranje na novu verziju: pokrenite novi instalater preko postojeće instalacije. Podešavanja, evidencija i licenca ostaju.

3. Podešavanja

Otvorite ⚙️ Podešavanja gore desno. Pri prvom pokretanju dijalog se otvara sam, jer naziv izborne liste mora da bude unet pre štampe.

Podešavanja

IZBORNA LISTA (JEDINO ŠTO STRANKA POPUNJAVA)

Naziv izborne liste
ZA BOLJU SRBIJU – PRIMER

Podnosilac (stranka / koalicija / grupa građana)
Stranka Primer

Datum izbora
10/25/2026

Cilj potpisa (10.000; stranka nacionalne manjine 5.000)
10000

Oznaka obrasca (menja se sa novim izborima)
ОБРАЗАЦ ННРС-3/23

OVERITELJ (OPCIONO – UNAPRED POPUNJENO NA OBRASCU)

Naziv organa za spisak NPRS-5
Javni beležnik Ana Anić, Beograd

Ime i prezime
Ana Anić

Mesto i adresa
Beograd, Knez Mihailova 10

Mesto overe („U ...“)
Beogradu

☒ upiši današnji datum overe

LICENCA

Proba verzija: Ističe 09.09.2026. u 16:30 (još 2 č), preostalo 24 štampi. Ključ za punu verziju dobijate od prodavca.

OKNO- (ključ dobijen od prodavca)

Aktiviraj

Dijalog podešavanja: izborna lista, overitelj, licenca, štampa.

Izborna lista (jedino što stranka mora da popuni)

- **Naziv izborne liste** i **podnosilac** (stranka, koalicija ili grupa građana) – štampaju se na obrascu.
- **Datum izbora** – koristi se za proveru da li birač na taj dan ima 18 godina.
- **Cilj potpisa** – 10.000, odnosno 5.000 za stranke nacionalnih manjina. Prikazuje se napredak u procentima.
- **Oznaka obrasca** – oznaka koju RIK propisuje (na primer „OBRAZAC NPRS-3/23“). Menja se kad RIK objavi obrazac za nove izbore.

Overitelj (opciono)

Ako se potpisi overavaju kod istog javnog beležnika, unesite njegov naziv, ime, mesto i adresu. Ti podaci se unapred štampaju na klauzuli o overi i idu u spisak NPRS-5 kao „organ koji je izvršio overu“. Uključite „upiši današnji datum overe“ ako se overa radi istog dana.

Štampa i rad


- **Štampač** – izaberite štampač ili ostavite podrazumevani. **Broj primeraka** – podrazumevano 2 (jedan za overitelja, jedan za RIK).
- **Odbrojavanje pre štampe** – broj sekundi posle čitanja kartice pre nego što štampa krene sama (0 = odmah). Daje operateru vreme da uporedi lice sa fotografijom.
- **Operater** – ime osobe za računarom; upisuje se u evidenciju i u ime izveštaja.
- **Pismo na ekranu** – ćirilica ili latinica. Obrazac se uvek štampa ćirilicom. Isto se menja i dugmetom Lat / Ćir u zaglavlju.

- **Štampaj automatski čim se kartica pročita** – ako je isključeno, štampa kreće tek na klik ili taster Enter.
- **Simulacija** – ne šalje na štampač nego pravi PDF (za probu i obuku bez papira).
- **Demo kartica** – prikazuje dugme za probno čitanje izmišljene kartice, bez čitača.

4. Licenca i probna verzija

- Bez ključa aplikacija radi kao **probna verzija**: jedan dan od prvog pokretanja i najviše 25 pravih štampi. Demo kartica i simulacija rade i posle isteka, tako da ceo tok možete da vidite bilo kada.
- Licencni ključ oblika **0KN0-...** dobijate od Betanije. Unosi se u Podešavanja → Licenca → **Aktiviraj**.
- **Isti ključ važi za sve računare** vaše organizacije, na svim lokacijama, do kraja izbornog ciklusa. Nema ograničenja broja računara ni operatera.
- Stanje licence se vidi u zaglavlju („probna · još X dana“ ili „licenca do datuma“).

5. Rad na terenu, korak po korak



Ekran čekanja. Levo status čitača, desno evidencija, brojači i dugmad za izvoz.

1. **Ekran čeka** („Ubacite ličnu kartu“). U zaglavlju vidite da li je čitač spreman i koji je štampač izabran.
2. **Birač ubacuje ličnu kartu u čitač**. Čitanje traje oko sekundu. Na ekranu se pojavljuju fotografija i podaci birača, pa operater ili overitelj mogu da uporede lice.

3. **Provere.** Okno proverava da li je kartica lične karte državljanina Srbije, da li birač ima 18 godina na dan izbora, da li je JMBG ispravan, da li je lična karta istekla i da li je isti birač već potpisao za vašu listu (videti poglavlje 6).
4. **Odbrojavanje i štampa.** Ako je sve u redu, ide odbrojavanje uz zvučni signal i obrazac se štampa u podešenom broju primeraka. Taster **Enter** štampa odmah, **Esc** otkazuje.
5. **„Odštampano - izvadite karticu.“** Birač potpisuje sve primerke, overitelj overava. Ako je štampač zaglavio, dugme **Štampaj ponovo** štampa isti obrazac još jednom.
6. **Vađenjem kartice** ekran se vraća na početak, a birač je upisan u evidenciju desno. Brojači „danas“ i „ukupno“ i procenat cilja se ažuriraju.

Okno · izjave birača

Čitač spreman: Gemalto PC Twin Reader (7A27E983) 00 00

simulacija štampe

probna - još 2 č

Čir

Podešavanja

Zaštita podataka

nema fotografije

PETAR PETROVIĆ
0101990710016

Ime roditelja: JOVAN

Rođen/a: 01.01.1990.
BEOGRAD

Prebivalište: BEOGRAD (VRAČAR), BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 12/5

Lična karta: 012345678
PU ZA GRAD BEOGRAD

Važi: 12.03.2021. – 12.03.2031.


Odštampano
SIMULACIJA: 2 primerka (nije poslato na štampač)
Izvadite karticu

Štampaj ponovo

Izvedi demo karticu

1
danas

1
ukupno

cilj 10.000 – 0.0%

Pretraga: prezime / JMBG

#	Vreme	Prezime i ime	JMBG	Br. overe
1	09-09 14:04	PETROVIĆ PETAR	0101990710016	OPU...

Spisak potpisanih birača za RIK (Excel)

Izveštaj za centralu (CSV)

Sačuvaj obrazac (PDF)

Demo kartica

Obrazac je odštampan (ovde u simulaciji). Birač je upisan u evidenciju desno; u kolonu „Br. overe“ operater može da upiše broj overe (OPU) koji dodeli overitelj.

Prosečno vreme po biraču je 15 do 20 sekundi, uključujući vađenje kartice. Najviše vremena zauzima sam potpis i overa.

6. Provere, upozorenja i greške

Šta Okno utvrdi	Šta se dešava
Kartica nije lična karta državljanina Srbije (stranac, boravišna dozvola)	Štampa je blokirana. Birač nema biračko pravo ili podaci nisu potpuni.
Birač na dan izbora nema 18 godina	
Na kartici nedostaje ime, prezime ili JMBG	
Isti JMBG je već u evidenciji (birač je već potpisao za ovu listu)	Upozorenje. Štampa ne kreće sama; operater odlučuje i klikne Štampaj ili Ipak štampaj , ili vadi karticu.
Lična karta je istekla (overitelj može da odbije overu)	
Kontrolna cifra JMBG-a nije ispravna	
Na kartici nema upisanog prebivališta	

Okno · Izjave birača

Čitač spreman: Gemalto PC Twin Reader (7A27E983) 00 00

simulacija štampe

probna - još 2 č

Čir

Podešavanja

Zaštita podataka

nema fotografije

PETAR PETROVIĆ
0101990710016

Ime roditelja: JOVAN

Rođen/a: 01.01.1990.
BEOGRAD

Prebivalište: BEOGRAD (VRAČAR), BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 12/5

Lična karta: 012345678
PU ZA GRAD BEOGRAD

Važi: 12.03.2021. – 12.03.2031.

Ovaj JMBG je VEĆ u spisku – birač je već potpisao za ovu listu.

Štampaj (2) Enter

Izvedi demo karticu

1 danas

1 ukupno

clij 10.000 – 0.0%

Pretraga: prezime / JMBG

#	Vreme	Prezime i ime	JMBG	Br. overe
1	09-09 14:04	PETROVIĆ PETAR	0101990710016	OPU...

Spisak potpisanih birača za RIK (Excel)

Izveštaj za centralu (CSV)

Sačuvaj obrazac (PDF)

Demo kartica

Primer upozorenja: birač sa ovim JMBG-om je već potpisao. Štampa čeka odluku operatera.

Ako čitanje kartice ne uspe (kartica pogrešno okrenuta, oštećen čip), izvadite karticu i ubacite je ponovo. Ako štampa ne uspe, pojavljuje se dugme **Pokušaj štampu ponovo**.

7. Evidencija, spisak za RIK i izvoz

- Desni panel** prikazuje sve potpise sa ovog računara: vreme, prezime i ime, JMBG i broj overe. Polje **Pretraga** traži po prezimenu ili JMBG-u. Ikonica ✕ pored reda briše pogrešan

unos.

- **↓ Spisak potpisanih birača za RIK (Excel)** – pravi spisak po obrascu NPRS-5: redni broj, prezime i ime, JMBG, organ koji je izvršio overu; sortirano po prezimenu kako RIK traži. Ovaj fajl se predaje RIK-u uz izbornu listu.
- **↓ Izveštaj za centralu (CSV)** – cela evidencija ovog računara za slanje centrali (videti poglavlje 8).
- **📄 Sačuvaj obrazac (PDF)** – čuva obrazac trenutno pročitane kartice kao PDF, na primer da se odštampa sa drugog računara.

PDF obrasca se ne čuva na disku: pravi se u privremenom folderu, štampa i odmah briše. Evidencija čuva samo ono što RIK traži u spisku NPRS-5.

8. Rad na više računara i lokacija

1. Na svakom računaru instalirajte Okno, unesite ista podešavanja izborne liste i isti licencni ključ.
2. Na kraju dana operater klikne **↓ Izveštaj za centralu (CSV)** i pošalje fajl centrali (mejlom, USB-om ili preko deljenog foldera). Ime fajla nosi datum i ime operatera, na primer `Okno-izvestaj-2026-10-01-Petar.csv`. Fajl sadrži celu evidenciju tog računara, pa ponovno slanje ne pravi duplikate.
3. U centrali otvorite **♥ Zaštita podataka** → „Više računara – spajanje evidencije“ → **↑ Uvezi CSV** i izaberite sve primljene fajlove odjednom. Isti zapisi se preskaču, a birači koji su potpisali na dva mesta se prijavljuju. Dugme **Proveri duple JMBG** to proverava i naknadno.
4. Spisak NPRS-5 za RIK izvozite sa računara centrale, posle spajanja.

9. Zaštita podataka o ličnosti

Podrška izbornoj listi otkriva političko opredeljenje, pa su ovo posebne vrste podataka po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Okno je zato napravljeno da čuva što manje i da se po završetku izbora sve obriše.

Okno · Izjave birača

Čitač spreman: Gemalto PC Twin Reader (7A27E983) 00 00

simulacija štampe

probna - još 2 č

Čir

Podešavanja

Zaštita podataka

Zaštita podataka

Obrada podataka o ličnosti i završetak izbornog ciklusa

Stanje aplikacije

Aktivno – datum završetka nije određen

Unesite datum završetka izbornog ciklusa. **Od narednog dana** aplikacija je zaključana: ne čita kartice i ne štampa, ostaje samo izvoz i brisanje evidencije. Datum možete odrediti i kasnije.

Datum završetka izbornog ciklusa: Sačuvaj datum Ukloni datum

Obaveštenje o obradi podataka – za isticanje na stolu

Tekst obaveštenja (čl. 23 ZZPL) sa nazivom podnosioca iz podešavanja, spreman za štampu. Postavite ga na vidno mesto gde birači potpisuju.

Otvori i odštampaj obaveštenje

Šta se čuva, a šta ne

- Čuva se** samo ono što RIK traži u spisku NPRS-5: datum i vreme, ime, prezime, JMBG, naziv organa koji je izvršio overu (+ broj overe ako ga upišete, operater, status).
- Ne čuva se:** adresa, broj i datum lične karte, datum rođenja, pol, fotografija, PDF obrasca. PDF se pravi u privremenom folderu, štampa i odmah briše.
- Podaci se ne smeju koristiti ni za šta drugo osim predaje RIK-u.

Više računara – spajanje evidencije

1

dan

1

ukupno

cilj 10.000 – 0.0%

Pretraga: prezime / JMBG

#	Vreme	Prezime i ime	JMBG	Br. overe
1	09-09 14:04	PETROVIĆ PETAR	0101990710016	OPU...

Spisak potpisanih birača za RIK (Excel)
Izveštaj za centralu (CSV)
Sačuvaj obrazac (PDF)
Demo kartica

Stranica „Zaštita podataka“: datum zaključavanja, obaveštenje za birače, pregled šta se čuva, spajanje evidencije i brisanje.

- **Šta se čuva:** datum i vreme, ime, prezime, JMBG, naziv organa koji je izvršio overu, broj overe ako ga upišete, operater i status. **Ne čuva se:** adresa, broj i datum lične karte, datum rođenja, pol, fotografija ni PDF obrasca.
- **Obaveštenje za birače:** Otvori i odštampaj obaveštenje pravi tekst po članu 23 ZZPL sa nazivom vašeg podnosioca. Postavite ga na sto gde birači potpisuju.
- **Datum završetka izbornog ciklusa:** unesite ga kad bude poznat. Od narednog dana aplikacija je zaključana: ne čita kartice i ne štampa, ostaju samo izvoz i brisanje.
- **Brisanje evidencije:** posle predaje liste RIK-u, prvo izvezite spisak, pa Obriši svu evidenciju (dvostruka potvrda). Brisanje je trajno i fizički čisti bazu.

10. Kad nešto ne radi

Problem	Šta uraditi
Program se ne otvara ili se odmah zatvori (Windows)	Sačekajte do jednog minuta pri prvom pokretanju. Ako se pojavi poruka o grešci, pošaljite nam fajlove iz foldera %LOCALAPPDATA%\Okno (pad.log , citac.log , konzola.log). Ako poruka traži Microsoft Edge WebView2, instalirajte ga sa linka u poruci i pokrenite Okno ponovo.
U zaglavlju piše da čitač nije pronađen	Proverite USB kabl i da li je čitač uključen. Na Windows-u mora da radi servis „Smart Card“ (instalater ga uključuje; ručno: Services → Smart Card → Start). Na Linux-u paket pcsd se instalira uz Okno. Na macOS-u čitač radi bez dodatnih drajvera.
Kartica se ne čita	Izvadite karticu i ubacite je ponovo, čipom prema oznaci na čitaču. Stare lične karte (pre 2008) nemaju čip i moraju se popunjavati ručno.
Štampa ne kreće ili ide na pogrešan štampač	U Podešavanjima izaberite štampač. Probajte Štampaj ponovo . Za proveru bez papira uključite simulaciju.
RIK je objavio novi obrazac	Objavljujemo novu verziju sa tim obrascem; ažuriranje je pokretanje novog instalatera. Oznaku obrasca možete promeniti i sami u Podešavanjima.
Istekla probna verzija	Unesite licencni ključ u Podešavanja → Licenca. Ključ dobijate od Betanije (hello@betania.io).

11. Podrška

Betania · hello@betania.io · www.betania.io. Rado ćemo održati kratku obuku operatera uživo ili onlajn, i pomoći pri prvom podešavanju sa vašim čitačem i štampačem.