# **Exception**

這題是要瞭解Windows的SEH(Structured Exception Handling)機制,使用時需要include Windows.h,來使用他的API

## SCOPE\_RECORD


這是用來處理Exception的一個struct,有4個資料: Begin, End, Handler, JumpTarget來描述exception的具體範圍與處理方式。

## **Discovery**

首先觀察main,可以看到照著流程執行的話,會出現divde-by-zero的exception(2次):

(需要注意的是這邊將eax設定爲0xbe與0xef,稍後會用到)

根據這條線索,先找到這個程式是如何定義Exception的處理方式:



就可以找到定義的位置

```
stru_140009750 UNWIND_INFO_HDR <9, OEh, 4, 25h>
                   ; DATA XREF: .pdata:000000014000B03C+o
UNWIND_CODE <0Eh, 23h> ; UWOP_SET_FPREG
UNWIND_CODE <9, 1> ; UWOP_ALLOC_LARGE
                    UNWIND_CODE <2, 50h>
                                                 ; UWOP_PUSH_NONVOL
                    dd rva sub_140001400
                    dd 3
                    db 0D5h
                    db
                    db
                    db 0E2h
                    db 15h
                    db
                    db
                   db 70h; p
db 61h; a
                    db
```

## 接下來定義structure,以便檢視資訊:

```
0000000 SCOPE RECORD struc; (sizeof=0x10, mappedto_43)
000000
                                                    ; XREF: .rdata
0000000 begin
                         dd?
                                                     offset rva
0000004 end
                         dd?
000008 handler
                        dd?
                                                    ; offset rva
00000C jumpTarget dd ?
0000010 SCOPE_RECORD ends
                                                     offset rva
000010
```

### 定義好之後就可以轉成我們想要的資訊:

```
UNWIND_CODE <0Eh, 23h> ; UWOP_SET_FPREG
UNWIND_CODE <9, 1> ; UWOP_ALLOC LARGE
                        ; UWOP_ALLOC_LARGE
          dw
         UNWIND_CODE <2, 50h>
dd rva sub_140001400
                        ; UWOP_PUSH_NONVOL
```

其中,exception發生時並不會直接跳到target執行,而是先進入圖中sub\_140001400執行, 看看他做了什麼:

```
1 EXCEPTION_DISPOSITION __fastcall sub_140001400(
2          struct _EXCEPTION_RECORD *a1,
3          void *a2,
4          struct _CONTEXT *a3,
5          struct _DISPATCHER_CONTEXT *a4)
6 {
7     byte_14000A8C8 = a3->Rax;
8     a3->Rip += 63i64;
9     return _C_specific_handler(a1, a2, a3, a4);
10 }
```

這個function將當前rax的值存入14000A8C8中,並增加rip後執行正常的handler。 而下面三個handler,每個都點進去,看看會做什麼事情:



### **Exceptions**

接下來,觀察兩個exception發生時分別會被哪些handler處理, 第一個exception位置在1400015DE,因此在前兩個handler範圍內,但第一個handler不做動, 因此直接到第二個執行,jump到14000161D執行:

```
loc_14000161D:
                                         DATA XREF: .rdata:00000
                        dword ptr [rbp+74h], 0
                mov
                jmp
                        short loc_14000162E
loc_140001626:
                                        ; CODE XREF: main_0+C4↓j
                        eax, [rbp+74h]
                mov
                inc
                        eax
                mov
                        [rbp+74h], eax
                                        ; CODE XREF: main_0+94 tj
loc_14000162E:
                       dword ptr [rbp+74h], 26h; '&'
                cmp
                      short loc_140001656
                jge
                movsxd rax, dword ptr [rbp+74h]
               movzx ecx, cs:byte_14000A8C8
                       ecx, [rbp+74h]
                add
                       ecx, cl
                movzx
                movzx eax, byte ptr [rbp+rax+0]
                        eax, ecx
                movsxd rcx, dword ptr [rbp+74h]
                        [rbp+rcx+0], al
                mov
                jmp
                        short loc_140001626
```

根據我的理解,這些組合語言可以轉換成下面的pseudo code:

```
for i in 0..26:
    ecx = 0xbe
    ecx += i
    ecx &= 255
    eax = input[i]
    eax ^= ecx
    input[i] = eax & 255
```

而第二個exception觸發後會從excpetion發生的位置繼續執行下去,也就是從140001662開始:

```
[rbp+0D0h+var_54], 0
                mov
                        short loc 1400016B0
                jmp
loc 1400016A8:
                                        ; CODE XREF: main 0+1
                        eax, [rbp+0D0h+var_54]
                mov
                inc
                        eax
                        [rbp+0D0h+var_54], eax
                mov
loc 1400016B0:
                                        ; CODE XREF: main_0+1
                        [rbp+0D0h+var_54], 26h;
                cmp
                        short loc_1400016D8
                jge
               movsxd rax, [rbp+0D0h+var_54]
                movzx ecx, cs:byte_14000A8C8
                       ecx, [rbp+0D0h+var_54]
                add
                movzx
                movzx eax, [rbp+rax+0D0h+flag]
                add
               movsxd rcx, [rbp+0D0h+var_54]
                        [rbp+rcx+0D0h+flag], al
                mov
                        short loc_1400016A8
                jmp
```

跟上面的差不多,可以轉換成下面的pseudo code:

```
for i in 0..26:
    ecx = 0xef
    ecx += i
    ecx &= 255
    eax = input[i]
    eax += ecx
    input[i] = eax & 255
```

#### **Solve**

有了上面的資訊,就可以依照流程,寫出下面的C程式碼:

```
#include <stdio.h>
const char ECX1 = 0xBE;
const char ECX2 = 0xEF;
int main() {
    char data[] = {0xe7, 0xe3, 0x72, 0x78, 0xac, 0x90, 0x90, 0x7c, 0x90,
}
```

5

### Result

```
$ gcc sol.c -o sol && ./sol
FLAG{__C_specific_handler_is_hooked:0}
```