```
C++ 中的条件变量与 POSIX 条件变量原理基本一致
                                              POSIX Condition Variable
                                                                    只不过 C++ 中的条件变量是通过面向对象的方式使用的
                                             - std::condition_variable —— 是一个类,该类的接口层面实现非常简单,寥寥几个方法而已
                                                      在前面的 POSIX 条件变量中,我们可以通过动态初始化的方式,为我们的条件变量增添一些属性。但
                                                      是 C++ 中的 condition_variable 却只有默认的构造函数
                                              初始化·
                                 基本原理
                                                      std::condition_variable cond; // 直接初始化即可
                                                     同样地,condition_variable 对象必须搭配互斥量使用,并且我们通常会使用 std::unique_lock,或
                                                     者说,只能是 std::unique_lock
                                                     int main() {
                                                      std::mutex mtx;
                                              使用
                                                      std::unique_lock<std::mutex> guard(mtx); // 创建 unique_lock 实例
                                                      std::condition_variable cond;
                                                                                    // 初始化条件变量
                                                      cond.wait(guard);
                                                                                    // 一个参数的 wait
                                                      cond.wait(guard, [](){return true});
                                                                                    // 两个参数的 wait
                                                      cond.notify_one();
                                                                                     // 通知一个线程
                                                      cond.notify_all();
                                                                                     // 通知全部线程
                                                         首先,wait 将判断条件是否成立,判断结果由第二个参数决定,也就是一个可调用对象的返回结果,通常是
                                                         true/false。当返回为 true 时,程序继续执行;当返回为 false 时,释放 unique_lock 中管理的互斥量,
                                                         并调用 OS 相关的系统调用,使当前线程进入睡眠
                                                        如果我们调用的是 cond.wait(guard),也就是不带参数的 wait 方法,相当于上面儿的可调用对象返回 false,
                                              内部实现
                                                         此时只能由 notify_one 唤醒,唤醒后若获取到互斥量则继续执行
通知状态的改变:
                                                         当其它线程调用 notify_one 或者是 notify_all 时,wait 方法尝试获取 unique_lock 所管理的互斥量,若获
  C++ 条件变量
                                 wait 方法
                                                         取成功,则再次判断条件是否满足。若满足,线程继续执行;若不满足,重复第一个过程
                                              可以看到,condition_variable.wait() 方法实际上替我们封装了 "测试条件变量的判断条件" 那个 while 循环,我们只需要
                                              告诉它我们的判断依据即可
                                                         对于一个阻塞队列而言,本质上仍然是一个队列,我们将数据从队列的尾部推入,从队列的头部弹出,因此
                                                         可以使用 STL 中的 list, 即双向链表实现队列
                                                         list 的 push_back() 和 pop_back() 方法均是非线程安全的,所以我们必须要使用一个互斥量来保护 list。
                                                         push 数据和 pop 数据必须串行执行
                                                  设计
                                                         当队列为空时,此时消费者不能够再取出任何数据进行消费,因此,我们可以使用 wait 方法使当前线程阻
                                                         塞,当生产者那边儿有数据 push 了再通知消费者进行消费
                                                         当队列容量达到限制时,此时生产者不可以再往里面儿 push 数据了,因此,使用 wait 方式使得当前线程阻
                                                         塞,当消费者那边儿消费了一条数据之后再通知生产者可以推入数据
                                                                                                            生产者
                                                                                                                     调用 not_full.wait() 以及 not_empty.notify_one()
                                                  经过上面的分析,我们需要使用 2 个条件变量才能够完成,假设一个叫 not_full,一
                                                  个叫 not_empty。not_full 表示当前队列未满,not_empty 表示当前队列不为空。
                                                                                                            消费者
                                                                                                                     调用 not_empty.wait() 以及 not_full.notify_one()
                                                      template <typename T>
                                                      class BlockingQueue {
                                                      private:
                                 简易阻塞队列
                                                          size_t m_capacity;
                                                         std::list<T> m_list;
                                                         std::mutex m_mtx;
                                                          std::condition_variable _not_full;
                                                          std::condition_variable _not_empty;
                                                      public:
                                                          BlockingQueue(size_t capacity = 4) : m_capacity(capacity) {}
                                                          void push(const T& element) {
                                                             std::unique_lock<std::mutex> guard(m_mtx);
                                                             _not_full.wait(guard, [this]{
                                                                return this->m_list.size() != this->m_capacity;
                                                             });
                                                             m_list.push_back(element);
                                                             _not_empty.notify_one();
                                                          void pop() {
                                                             std::unique_lock<std::mutex> guard(m_mtx);
                                                   34
                                                             _not_empty.wait(guard, [this]{
                                                                return this->m_list.size() != 0;
                                                             });
                                                             m_list.pop_front();
                                                             _not_full.notify_one();
                                                   43 };
```