信号量这一概念最早由 Dijkstra 提出(这位巨佬对计算机领域的贡献真的是数都数不过来),主要用于进程间的同步,是 一个同步原语 简单的来看,信号量就是一个位于内核中的整数,其值永远不会小于 0。如果一个进程试图将信号量的值减少至小于 0, 那么内核会阻塞该操作,直到信号量增长到允许执行该操作的程度 从上面的概念上来看,信号量既可以使得一组进程/线程对同一个资源进行访问,也可以限定只有单个进程/线程对同一个 信号量 资源进行访问,此时信号量的值只有 2 个: 0 和 1,那么也常被称为二元信号量 (Semaphore) 有时候我们去吃海底捞,人多桌位少,那么当桌位坐满时,后面新来的只能在外边儿折千纸鹤(阻塞) 桌位的数量其实就是一个信 Example 号量,每当有人落位,信号 有人吃完了,腾出来一张桌子,后面儿的人可以去就餐,并且你不需要时时刻刻的去看有没有人走了, 量就会减1 服务员会在有空位的时候叫你(通知) 我们可以把信号量比作互斥锁,只不过信号量支持多个进程/线程获取该信号量,互斥锁在同一时候只能有一个线程获取到 命名信号量 - 通过唯一的名字来找到信号量 POSIX 信号量其实有两种: 命名信号量和未命名信号量,这 两个东西的唯一区别就是多个进程如何找到该信号量而已 未命名信号量 —— 只能在共享内存中共享 **POSIX** sem_t *sem_open(const char *name, int oflag, ... name 必须以 '/' 开头,例如 "/my_sem" 信号量 /* mode t mode, unsigned int value */); sem_open("/mysem", O_CREAT) — 新建并打开 创建并打开 oflag 表明我们到底是要创建新的信号量,还是打开一个既有的信号量 一个信号量 sem_open("/mysem", 0) —— 打开既有信号量 value 则是信号量初始化时的值,可以看到是一个无符号整型 int sem_close(sem_t *sem); 当一个进程打开一个命名信号量时,系统会记录进程与信号量之间的关联关系。em_close() 函数会终止这种关联关系(即 关闭信号量 关闭信号量),释放系统为该进程关联到该信号量之上的所有资源,并递减引用该信号量的进程数 命名信号量 关闭一个信号量并不会删除这个信号量,而要删除信号量则需要使用 sem_unlink() 基本使用 · int sem_wait(sem_t *sem); —— "等待"一词可能不太准确,我个人认为"减少一个信号量的值"可能会更贴切一些 如果信号量的当前值大于 0,那么 sem_wait() 会立即返回。如果信号量的当前值等于 0, 那么 sem_wait() 会阻塞直到 · 🗘 等待一个信号量 信号量的值大于 0 为止,当信号量值大于 0 时该信号量值就被递减并且 sem_wait()会返回 sem_trywait() 和 sem_timedwait() 是等待一个信号量的非阻塞和带有超时时间的版本 int sem_post(sem_t *sem); —— "发布"一词可能不太准确,我个人认为"增加一个信号量的值"可能会更贴切一些 ☆ 发布一个信号量 递增 sem 所引用的信号量的值。如果在递增之前信号量的值为 0 的话,并且其他某个进程(或线程)正在因等待递减这个信 号量而阻塞,那么该进程会被唤醒 互斥锁是有权属的,也就是线程 A 不能去解锁线程 B 获取的锁 —— (Golang 就可以,滑稽) 权属 但是信号量是共享的,谁都可以来"掺和一脚",一个线程能够递增一个被另一个线程递减的信号量,我们甚至可以在程序 外部来做这件事情 和互斥锁的对比 信号量是异步信号安全的,而 Pthreads 的一系列 API 均不是异步信号安全的 异步信号安全 =