1)真空中磁场的安 培环路定理

一学物理

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L} I$$

2) 真空中磁场的 高斯定理

$$\bigoplus_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

1)磁介质中磁场的高斯定理

$$\iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

1) 真空中电场的高斯定理

2) 真空中电场的安培环路定理

$$\oint_{L} \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{l} = 0$$

1) 电介质中电场的安培环路定理

$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



第二版 **2**) 磁介质中的安培环路定理

7学物理

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{L} I + \mu_{0} \sum_{L} I$$

$$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{l} I + \mu_{0} \oint_{l} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_{l} (\frac{\vec{B}}{\mu_{0}} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \sum_{l} I$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_{0}} - \vec{M}$$

$$\oint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{l} I$$

2) 电介质中的高斯定理

$$\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{S} (q_{0} + q')$$

$$\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{S} q_{0} - \frac{1}{\varepsilon_{0}} \iint_{S} \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\iint_{S} (\varepsilon_{0} \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum_{S} q_{0}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_{0} \vec{E} + \vec{P}$$

$$\iint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S} q_{0}$$



TE、D与 P三 者之间关系

$$\overrightarrow{P} = \chi_e \varepsilon_0 \overrightarrow{E}$$

$$\overrightarrow{P} = \chi_e \varepsilon_0 \overrightarrow{E} \qquad P = \frac{\sum p_e}{\Delta V} = \frac{\sigma' \Delta Sl}{\Delta Sl} = \sigma'$$

电极化率

$$\overrightarrow{D} = \varepsilon_0 \overrightarrow{E} + \overrightarrow{P}$$

相对 电容率

$$\vec{D} = (1 + \chi_e)\varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$$
 $E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$





R H与M三者之间关系

$$\vec{M} = \kappa_m \vec{H}$$

$$\vec{M} = \kappa_m \vec{H}$$
 $M = \frac{\sum p_m}{\Delta V} = \frac{I_s S}{Sl} = \frac{I_s}{l} = I$

磁化率

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \left(\vec{H} + \vec{M} \right)$$

相对 磁导率

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + k_m \vec{H}) = \mu_0 (1 + k_m) \vec{H}$$

$$\mu_r = 1 + \kappa_m = \frac{B}{B_0}$$

绝对磁导率

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$





静电场

稳恒磁场

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

电场有保守性,它是 保守场,或有势场 磁场没有保守性,它是 非保守场,或无势场

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i} q_{i}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

电力线起于正电荷、 止于负电荷。 静电场是有源场 磁力线闭合、 无自由磁荷 磁场是无源场





电场、磁场中典型结论的比较

| | 电荷均匀分布 | 电流均匀分布 |
|------------------|---|--|
| 长直线 | $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ | $\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0 \boldsymbol{I}}{2\pi \boldsymbol{r}}$ |
| 长 直 因 柱 | E = 0 | B = 0 |
| 在 面 外 | $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ | $\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0 \boldsymbol{I}}{2\pi \boldsymbol{r}}$ |
| 长 直 员 圆 | $E = \frac{\lambda r}{2\pi\varepsilon_0 R^2}$ | $B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$ |
| 柱 体 外 | $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ | $\boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{\mu}_{0}\boldsymbol{I}}{2\pi\boldsymbol{r}}$ |