

第一章 热力学的基本规律

五、准静态过程 热力学过程中的功

- 1、非静态过程
 - 一个热力学系统, 经一个热力学过程,

由一个平衡态到达另一个平衡态,

如果在上述过程中, 该系统所经历的每一个状态,

都不是平衡态,

那么,这个过程就是一个"非静态过程"。

实际过程都是非静态过程。

一个典型的非静态过程:

气体向真空的自由膨胀



一个热力学系统, 经一个无限缓慢的过程,

由一个平衡态到达另一个平衡态。

在上述过程中,该系统所经历的每一个状态,

都可以看作是平衡态,

那么,这个过程就可作为"准静态过程"。

准静态过程是一个理想的极限过程。



(1) 物体(系统)(气体,液体或固体)

在无摩擦的准静态过程中的"体积变化功":

$$dW = -pdV$$

物体(系统)对外界做功:


$$dW' = -dW = pdV$$

准静态过程的"功"

$$W = -\int_{V_A}^{V_B} p dV$$



(2) 液体薄膜的"表面积变化功":



 σ : 单位长度薄膜的表面张力


拉伸过程为无限缓慢, 故为准静态过程, 且F为恒力,

外力F的功:

 $dW = 2 \times F dx = 2 \times \sigma l dx = \sigma dA$

dA 为二个面的总的面积变化

(3) 电场使电介质极化(电场做功):



电极板面积: A, 板间距离: l, 电荷密度: σ

板间电势差与电场强度:U,E

电介质相对介电常数: ε_r

板间电位移矢量:D,电介质电极化强度:P

$$\therefore dq = A d \sigma, U = E \times l$$

那么,在上述情况下,若将 ± dq 电荷送至电板上,

外电源的做功:dW = Udq

$$=E\times l\times A\times d\sigma = V\times Ed\sigma$$


其中, $V=l\times A$ 为 电极板间 电介质的 体积。

由电磁学可知,
$$\begin{cases} \sigma = D \text{ (高斯定律)} \\ D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E + P \end{cases}$$

在电介质中,
$$\equiv V \times d \left(\frac{\varepsilon_{\theta} \varepsilon_{r} E^{-2}}{2} \right) + V \times E dP$$
 激发电场的功

(4) 外电源建立磁场作功 磁场使磁介质磁化做功:

热力学系统:磁介质 H: 外磁场的磁场强度



M: 单位体积的磁矩,

称"磁化强度"

B: 磁介质中的磁感应强度

$$dW = \varepsilon \times I \times dt$$

$$= V \times d \left(\frac{\mu_0 H^2}{2} \right) + \mu_0 V H \times dM$$

在磁介质中激发磁场的功

使磁介质发生磁化的功

(5) 热力学过程中做功的总结:

广义力: Y_i (是与外参量 y_i 相应的广义力)


广义力做功:

$$dW = \sum_{i} Y_{i} dy_{i}$$

六、内能 热力学第一定律

1、焦耳的 热功当量 实验:

实验装置:



实验目的:用各种方法(手段)对水做功,测量 "水的升温"与"功的多少"的关系。

内能U:

物体中所有微观粒子无规则运动的动能与势能(粒子的振动势能、相互作用势能等)之和。

热量Q:

系统与外界由于温差而传递的能量。

热量是过程量,功与热量具有等效性

2、热力学第一定律:

系统在终态 B 和 初态 A 之间的内能 之差,等于变化过程中外界对系统的功 和系统从外界吸收的热量之和。

$$\triangle U = U_{\rm B} - U_{\rm A} = W + Q$$
 $\begin{cases} W > 0 \end{cases}$ 外界对系统作正功; $W < 0 \end{cases}$ 外界对系统作负功 (系统对外界做正功);



对热力学系统的无穷小变化,热力学第一定律可表述为: dU = dO + dW

第一定律对"平衡态"、"非平衡态"、

"静态过程"、"非静态过程"、都适用!

"第一类永动机是不可能造成的"。

第一类永动机: 一种只对外界做功, 而不消耗能量的机器

即:一个热力学系统,不断经历状态变化后回到初态,不消耗内能,不从外界吸热,只对外做功。

- 3、热容量与内能、焓
- (1) 、热容量: $C = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q}{\Lambda T}$

C 与系统所经历的过程无关。

(2)、摩尔(mol)热容量:一个强度量

$$c_{\rm m} = \frac{C}{n}$$
 n 为系统的摩尔数

(3) 、定容热容量与内能:

$$C_{V} = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_{V} = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta U}{\Delta T}\right)_{V} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V}$$

对一般简单系统, U=U(V, T)。

(4)、等压过程与状态函数 焓:

$$\triangle Q = \triangle U - W = \triangle U + p \triangle V$$

$$= \triangle U + \triangle (pV) = \triangle (U + pV)$$

H = U + p V ------状态函数焓

在等压过程中焓的变化为: $\triangle H = \triangle U + p \triangle V$

(5) 、定压热容量


$$C_{p} = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_{p} = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta H}{\Delta T}\right)_{p} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p}$$

对一般简单系统, H=H(V, T)。

七、理想气体的内能和焓

1、焦耳实验(1845)

打开阀门后,多次测量水 温的变化,结果如下:



- (1) 在实验误差范围内,水温无变化;
- (2) 让气体无限稀薄(压强→0), "水温无变化"的结果更趋于稳定;
- 2、焦耳定律

理想气体的内能只与温度有关,即 U=U (T)

焦耳定律的解释:

由于气体向真空自由膨胀,故该过程中W=0。

由于膨胀结束后,水和气体温度均无变化,故 该过程中 Q=0。

那么,由第一定律可知,<mark>在膨胀前后</mark>,气体的内能没 有变化

所以,由U = U (T, V) 可知,V的变化不造成U的变化

即U与V无关,而只与T有关。

3、理想气体的内能与定容热容量

对一般简单系统, U = U(V, T)

$$C_{V} = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_{V} = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta U}{\Delta T}\right)_{V} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V}$$

对理想气体,由于U = U(T),

所以有:
$$C_V = (\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T})_V$$

进而有:
$$U = \int C_V dT + U_0$$



对n摩尔理想气体,其焓可写为:

$$H = U + p V = U(T) + n R T = H(T)$$

所以, 理想气体的焓仅与温度有关

对一般简单系统, H=H(V,T)

$$C_{p} = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_{p} = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta H}{\Delta T}\right)_{p} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p}$$

所以,对理想气体有: $C_p = (\frac{dH}{dT})_p$

进而有: $H = \int C_p dT + H_0$

$$\mathbf{H}: \quad C_{V} = \left(\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}\right)_{V} \quad C_{P} = \left(\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}T}\right)_{P}$$

$$H = U(T) + pV = U(T) + nRT$$

可得:
$$C_p - C_V = nR$$
 (迈耶公式)

令:
$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$
 (泊松比,比热容比)


可得:
$$\left\{ \begin{array}{l} C_V = nR/(\gamma-1) \\ C_p = nR\gamma/(\gamma-1) \end{array} \right.$$

八、理想气体的绝热过程,γ值的测量


绝热过程方程, 绝热线与等温线


$$TV^{\gamma-1}=常量,$$

$$T^{\gamma} p^{\gamma-1} = 常量$$




九、循环过程,理想气体的卡诺循环





九、循环过程,理想气体的卡诺循环

1、正向循环(热循环、<mark>吸热做功</mark>循环), 热机,热机效率 η





从高温热源吸热: $Q_1 > 0$

向低温热源放热: $Q_2 < 0$

$$Q_1 = W'_{\not\ni} + \mid Q_2 \mid$$


. 热机对外做净功: $W_{\beta}=Q_1-|Q_2|>0$

热机效率:


$$\eta = \frac{W_{\text{A}}'}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

2、逆向循环(致冷循环、耗功致冷循环),

制冷机,制冷系数 ϵ



制冷系数:
$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W_{\mbox{\tiny $||}}} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$$



3、卡诺循环 卡诺热机

卡诺: 一个具有科学家素质的法国工程师

为寻找提高热机工作效率的方 卡诺设想了一种理想热机,称 为 "卡诺热机"。


只有两个恒温热源

卡诺循环:由两条等温线和 两条绝热线组成 的准静态循环。



卡诺热机在热力学理论和工程技术中占有重要地位

4、理想气体的无摩擦的(正)卡诺循环



1、与高温源接触

等温吸热, 膨胀

2、与高温源分开

外压高于内压,绝热压缩

内压高于外压, 绝热膨胀

4、与低温源分开

等温放热,压缩

3、与低温源接触



$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_3|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

强调:该 η 是 "理想气体"、"无摩擦"

"准静态"卡诺循环的效率!!

即"可逆卡诺循环的效率"!!

5、理想气体的卡诺制冷机的制冷系数

$$\varepsilon = \frac{Q_3}{|Q_1| - Q_3} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$