

# § 2-5 特性函数





均匀系统平衡性质

特性函

数

- 内能 U(S,V)
- 焓 H(S,P)
- 自由能 F(T,V)
- 吉布斯 G(T,P)

- 1/19页 -

应用最多

#### 1、自由能作为特性函数

$$dU = TdS - pdV$$
 
$$F = U - TS$$
 
$$dF = -SdT - pdV$$
 
$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}, p = -\frac{\partial F}{\partial V}$$
 物态方程

$$U = F + TS = F - T \left( \frac{\partial F}{\partial T} \right)$$

吉布斯-亥姆霍兹方程

## 2、吉布斯函数作为特性函数

$$G=H-TS \qquad H=U+pV \qquad dU=TdS-pdV$$
 
$$dG=-SdT+Vdp$$

$$S = -\frac{\partial G}{\partial T}, V = \frac{\partial G}{\partial p}$$

V(T,P)物态方程

$$U = G + TS - pV \longrightarrow U = G - T \frac{\partial G}{\partial T} - p \frac{\partial G}{\partial p}$$

- 3/19页 -

$$H=U+pV$$
  $\longrightarrow$   $H=G-T\frac{\partial G}{\partial T}$  为吉布斯—亥姆霍兹方程。

例: 求液体表面系统的热力学函数。

将表面当作一个热力学系统,描述表面系统的状态参量是 表面张力系数 の 和面积 A(相当于气体的p和V)。表面系统的物 态方程是.

$$f(\sigma, A, T) = 0$$

实验指出,表面张力系数 $\sigma$  只是温度的函数,与表面面积A无关。

物态方程简化为 :  $\frac{\sigma = \sigma(T)}{\sigma}$ 

$$\sigma = \sigma(T)$$

表面积有dA的改变时,外界所作的功为:

$$dW = \sigma dA$$

#### 表面系统的自由能的全微分为

$$dF = -SdT + \sigma dA$$

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}, \sigma = \frac{\partial F}{\partial A}$$

第二式积分.注意  $\sigma$ 与A无关,即得

$$F = A\sigma + F_0$$

当时 $A \rightarrow 0$ ,表面系统统不存在, $F \rightarrow 0$ 

$$\therefore F_0 = 0$$

表面系统的自由能  $F = A\sigma$ 

σ是单位面积的自由能

表面系统的熵

$$S = -A \frac{d\sigma}{dT}$$

由U=F+TS, 得表面系统的内能为  $U=A\left(\sigma-T\frac{d\sigma}{dT}\right)$ 

$$U = A \left( \sigma - T \frac{d\sigma}{dT} \right)$$

如果测得表面张力随温度的变化 $\sigma = \sigma(T)$ ,就可求得表面系统的 热力学函数。

## **单选**题 1分

在选择V、T、F为自变量的条件下,系统的特性 函数为

- A 熵S
- B 内能U
- 状态方程f(p,V,T)=0
- 自由能F

## § 2-5 、热辐射(黑体辐射,空容辐射)的 热力学理论

1、基本概念、基本规律

#### 热辐射:

T > 0K 物体,会辐射电磁波,称"热辐射"。

热辐射的电磁波频谱是"连续谱"(0~+∞)。


#### 热传导:

热量由高温物体向低温物体的传递(传播), 为"热传导"。

#### 热对流:

借助流体流动达到传递热量的过程。 如大气环流、太阳能热水器 物体具有向四周辐射能量的本领,又有吸收外界辐射来的能量,一般物体只能将一部分能量吸收另一部分 反射出去。

## 辐射分布




辐射体的发射本领: u(v, T)

单位时间内通过单位面积的电磁波(频率v)的能量

黑体辐射曲线 (u(v, T)— $\lambda$ 曲线,实验曲线)


 $T\lambda_m = \mathbf{b}$  (维恩位移定律,理论公式)




## 实验证据:宇宙背景辐射



伽莫夫 (1904-1968):宇宙爆 炸理论



哈勃 (1889-1953) ——现 代天文学之父




彭齐亚斯和威尔逊

彭齐亚斯和威尔逊被授予了1978年的诺贝尔物理 学奖,得到了哈勃和伽莫夫都未曾获得的最高荣誉

#### Cosmic Background Explorer (COBE)



1989年1月,美国发射了一颗专门 的宇宙背景辐射探测器(COBE)



测量结果与现在的最新理论预言( 背景温度2.735K)完全符合,使大 爆炸理论经历了最严格的实验检验

0

## 物质对电磁波(频率 ν)的吸收本领:

$$A_{\nu} = \frac{E_{\text{WW}}}{E_{\text{M}}}$$

#### 绝对黑体:

对电磁波的 吸收本领 等于 1 (无反射),

对电磁波的 发射本领 最大,


吸收的电磁能量全部被辐射。

## 绝对黑体举例:

如: 碳黑、烟黑、铋黑



空窖



空客内的

温度: *T* 

#### 平衡辐射:

辐射体对电磁波的吸收和辐射达到平衡,称"平衡辐射"。

空窖内的辐射场(电磁场)是各向同性和非偏振的, 内能密度(单位体积的内能)只是温度的函数且是均匀的

$$u = \int_{0}^{\infty} u(v, T) dv = u(T)$$

## 2、空窖的内能 U(T, V)

将空窑辐射看作热力学系统,选温度T和体积V为状态参量。空窖辐射的能量密度u(T),辐射场的总能量 U(T,V)可以表为 U(T,V)=u(T) V

利用热力学公式 
$$\left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} = T \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_{V} - p$$

利用经典电磁理论关于辐射压力*p*与辐射能量密度*u*的关系 1

可得 
$$u = \frac{T}{3} \frac{du}{dT} - \frac{u}{3}$$
  $\longrightarrow$   $T \frac{du}{dT} = 4u$   $\longrightarrow$   $u = \alpha T^4$ 

$$3$$
、空窑辐射的熵  $dS = \frac{dU + pdV}{T}$ 

$$\begin{cases} p = \frac{1}{3}u \\ u = \alpha T^4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p = \frac{1}{3}u \\ u = \alpha T^4 \end{cases} \Rightarrow dS = \frac{1}{T}d(\alpha T^4V) + \frac{1}{3}\alpha T^3dV \\ = 4\alpha T^2VdT + \alpha T^3dV + \frac{1}{3}\alpha T^3dV \\ = 4\alpha T^2VdT + \frac{4}{3}\alpha T^3dV \\ = d(\frac{4}{3}\alpha T^3V) \end{cases}$$

因为V=0时,S=0(自然初始条件)  $S=\frac{4}{3}\alpha T^3 V$ 

$$S = \frac{4}{3} \alpha T^3 V$$

在可逆绝热过程中辐射场的熵不变。

$$T^3V = 恒量$$

4、空窖的吉布斯函数 G(T, V)

$$G(T, V) = U - TS + pV$$

$$u = \alpha T^4 \qquad p = \frac{1}{3}u \qquad S = \frac{4}{3}\alpha T^3 V$$

得到 G(T, V) = 0

一个重要结论:空窖内光子数不守恒!!

## 5、辐射(电磁场)的能流密度


辐射通量密度  $(J_u)$ ——单位时间内通过单位面积 向一侧辐射的总辐射能量:

$$J_u = \frac{1}{4}cu$$

将  $u = aT^4$ 代入,得:

$$J_u = \frac{1}{4}caT^4 = \sigma T^4$$

-----斯特藩—玻耳兹曼定律





## 6、黑体辐射的应用

#### (1). 测量黑体温度

在实验室或工厂的高温炉子上开一小孔,小孔可 看作黑体,由小孔的热辐射特性,就可以确定炉内的 温度。

#### (2). 光学高温计——光测高温





- ▶调节R, 当灯丝温度>炉温时, 灯丝在炉孔像的背景上显示出亮线。
- ▶当灯丝温度<炉温时,灯丝在炉孔像的背景上显示出暗线。</p>
- ▶当灯丝温度=炉温时,灯丝在炉孔像的背景上消失。
- ▶由通过灯丝电流强度可算出炉温 T。

雨课堂 Rain Classroom