

chapter 2 计算机网络的层次化体系结构

- 2.1 OSI参考模型
 - 2.1.1 七层模型
 - 2.1.2 层,协议,及服务
- 2.2 TCP/IP参考模型
 - 2.2.1 TCP/IP 协议栈结构
 - 2.2.2 TCP/IP 协议各层的功能演示
 - 2.2.3 协议简介
- 2.3 ATM体系结构



网络功能的复杂性和模块化设计的必要性

网络需要为应用完成的工作:

- -编址、路由
- —在用户之间分配或共享带宽,并充分利用网络资源
- -传输用户任意长度的信息
 - -无错传输
 - -安全传输
 - -延时保障
- -支持尽可能多的用户
- -链路状态维护

等等

网络处理的事情过于复杂, 人们发现有必要把不同的功 能模块化, 然后像搭积木一 样,形成一个完整的网络



网络建模

- ▶ 网络建模是对以上问题的抽象
- ▶ 建模后可提供可视的、模块化的表示,并可清 晰呈现相互之间的关系。这里的模块是层(协 议)
- ▶有助于工程人员定位、描述问题所在



协议和分层

协议和分层是把网络功能分块的有效方法

- ✔ 每一层协议都认为,自己在用本层协议与通信对端 的同一层"直接"通信。
- ✓每一层协议在使用低层协议提供的服务基础上,实 现自己的功能,同时可为高层提供新服务。
- ✔ 系统中使用的协议集合, 称为协议栈




服务和接口

- 服务:每一层通过接口提供给高层的功能
- 接口: 位于层与层之间,用于传递服务请求和服务结果
- 每一层通过接口调用低层(≠底层)提供的服务,不必 关心低层内部关于服务的实现细节
 - 实现层与层之间的"脱耦"
 - 只要保证接口不变, 任一层的更改不影响其它层



协议栈示例

- 可能听说或者熟悉以下协议: TCP, IP, 802.11, HTTP, ...
- •它们可能组成如右图的协议栈 右图是通过wifi接入互联网,利用浏览器访问web页 面的一个协议栈结构 这体现这几个协议之间的关系






封装 Encapsulation

- 封装是用于实现协议分层的机制
 - 低层封装高层的内容,并加入本层必要的信息(通常加 在原有内容的前面),生成用于传输的新消息
 - 在此过程中, 低层并不查看高层递交了什么具体内容, 低层只负责完整地转交,不必理解内容是什么
 - 日常举例:邮局寄信



封装示例

● 线路中传递的消息,被层层包裹,如同洋葱一样,最底 层处于最外围





分层的优点

- 通过把整体功能分隔为若干部分,分层简化了网络的 设计、开发和测试等过程
- 每一层的协议可以独立于其它层进行设计. 从而可隐 藏内部实现细节,实现层间脱耦
- 可以在不涉及低层的情况下,对各层协议进行修改、 升级,分层带来了灵活性!
- 平面状的非分层结构开发和维护的代价昂贵,也不灵 活,是过时的技术
 - 特殊场景?



协议分层的缺点

额外开销增加

随着带宽增加,这些额外开销越来越不是问题; 对于长消息来说,增加的百分比有限!

隐藏了其它层可能需要的信息 举例?



2.1 OSI参考模型

ISO: International Organization of Standardization 国际标准化组织


OSI: Open System Interconnection 开放系统互连

协议Protocol: 相互通信的双方关于如何通信的约定

协议栈Protocol stack: 特定系统使用的一组协议,每层至少一个. 称为协议栈

chapter 2 Application and Layered Architectures

2.1.1 OSI七层参考模型








物理层 Physical Layer



- 物理层的任务是在一条链路(信道)上透明地传输比特流
- 物理层定义了通信链路的物理参数
 - 机械特性Mechanical: 线缆类型, 插接件规格, 引脚参数...
 - (光) 电特性: 调制方法, 信号强度, 电平, 比特时间等, ...
 - 功能或规程特性: 如线路的激活、状态的维护等
- 常见的物理层技术: Ethernet, DSL, modems...
- · 在OSI参考模型中,物理介质并不包括在物理层中
- 常用的物理层介质: 双绞线Twisted-pair cable, 同轴电缆 coaxial cable, 光纤optical fiber, 无线radio...



物理层的工作模型




•Physical media is not included in physical layer



数据链路层Data Link Layer


- 在直接相连的链路上,传输以帧(frames)为单位的数据
 - 引入了帧同步的问题: 如何在物理层递交的比特流 中确定帧的边界?
- 链路上存在多用户时,需要区分不同用户
 - · 引入了编址的问题: 称为物理层地址,或者MAC地 址
 - 此时, 地址字段将作为本层信息的一部分






数据链路层常见功能

- •差错控制:发现差错;解决差错
- •媒体接入控制:
- •流量控制 Flow control: 如果信息传输速率超过 了接收者的处理速率...
- •连接管理: 链路激活、维护, 释放等操作





数据链路层 (二层) 互联的网络示意图




网络层Network Layer

网络层的任务是在不同的链路上转发分组,主要 功能是路由和转发:

- 编址
- 建立路由表: 选择到目标节点最佳的下一跳节点
- 根据路由表,将分组转发给对应的下一跳节点
 - 可能涉及到分片和重组
- 拥塞控制Congestion control
- 网络层的连接管理 (when connection-based)

chapter 2 Application and Layered Architectures

网络互联






传输层Transport Layer

在终端的两个进程间传输数据:


常见两种类型:可靠的传输(一般是面向连接的)和不可靠的传输(一般是面向无连接的)

传输层通过不同的端口为不同的应用提供服务






传输层负责端系统上不同进程间的消息传递.而网络层负责传递到正确的端系统上





传输层的主要功能

基于端口的寻址:端系统可能同时运行多个进程流量控制和差错控制:注意与二层的区别





其它端到端的层:

• 会话层Session layer:

数据的交换方式(如 半双工half-duplex, 全双工full duplex 等),数据同步控制点等等

• 表示层Presentation layer:


数据的表示问题,通常解决的是机器相关的表达与机器无关的表 达之间的转换

• 应用层Application layer:

提供应用层所需的服务.如WWW业务,浏览器使用HTTP应用层协 议获取文档.



表示层、会话层和应用层的合并




Incorporated into Application Layer in Internet. But...

chapter 2 Application and Layered Architectures

协议的头尾字段

- 每个协议都会在高层的数据前,增加自己的协议控 制消息,如标志位、地址字段等等;
- 对于二层来说,除此之外还会在高层的数据尾部, 增加一个校验字段,通常是CRC校验





2.1.2 分层、协议、服务

SAP: service access point, 服务访问点,通常是一个软件或硬件接口

SDU: service data unit, 业务数据单元

Layer n entities: n层实体

PDU: protocol data unit 协议数据单元,各层与对等层交换的数据单元


封装: n+1's PDU = n's SDU n's PDU = n's PCI+n's SDU 在高层PDU的基础上增加本层的控制消息,变成本层的PDU

2.1.2分层、协议、服务

- Service:服务是n层实体提供给n+1层实体的功能,服务 可以是面向连接的或者面向无连接的,可以是可靠 的也可以是不可靠的. 如: n → n+1, (e.g. n+1: HTTP, n: TCP; n+1: DNS, n: UDP).
- IDU: Interface Data Unit 接口数据单元,指相邻层经 过SAP点的数据
- ICI: Interface Control Information 接口控制信息,指 IDU中的控制信息部分
- PCI: Protocol Control Information 协议控制信息, PDU中的控制信息部分,体现了协议的控制消息




协议分层后的数据关系





ISO/OSI下的协议


- n层协议与通信对端的n层协议交互,并为n+1层提供服务
- 对应层的实体称为对等进程
- n层对等进程交互所使用的规则,称为n层协议,它们 交互的内容称为n层的协议数据单元n-PDU






协议分层:协议角度的通信过程 (逻辑过程)

以传输层为例: 从高层取数据,可 靠传输给对方传输 层,对方传输层递 交对方高层



chapter 2 Application and Layered Architectures

协议分层:实际的通信过程(物理过程)






ISO/OSI下的服务


- n层协议之所以能将通信过程视作直接与对等层的交 互, 是因为它调用了n-1层的服务
- 服务通过服务访问点(Service Access Points SAP) 获得,服务访问点可能是一个软件的函数调用
- 每一层将自身的数据和控制消息及高层的PDU一起, 传递给下一层,直到在物理层进行真正的传输过程
- 高一层的PDU即自身的SDU
 - 自身的PDU呢?

层,服务,和协议






层间交互: 服务原语



chapter 2 Application and Layered Architectures

Interfaces and Services



PDU_(n)



服务类型:面向连接的和无连接的服务

- 无连接的特点
 - 直接进行SDU的传输
 - 没有连接建立、维护、拆链的过程
 - 服务的典型特征: 无序、尽最大努力服务 (Best-effort)
 - 例如. UDP, IP



服务类型:面向连接的和无连接的服务

- 面向连接的:
 - 连接建立的三个阶段:
 - 1.待建立连接的SAP之间启动连接,并初始化 连接状态
 - 2.传输SDU
 - 3.拆除连接
 - 服务的典型特征: 有序、可靠
 - E.g. TCP, ATM




服务类型:面向连接的和无连接的服务


- 不要求所有层,全是连接或者全是非连接的,不同 层可以不一样,如IP是非连接的,使用IP服务的TCP 是面向连接的
- 各层提供的服务可以是确认的或者非确认的 (confirmed or unconfirmed),一般来说面向连接提供 的是确认的服务,无连接可以是确认的或者非确认 的



分片和重组

- 每层可以限定单次传输的数据块大小,各层的大小没有强制性要求,即不要求低层必须装下一个高层的PDU
- 当高层的数据量太大时, 发送时将之拆为若干个分片, 接收时重组恢复会原始大小
- 缺点?








组块与分块Blocking & Unblocking

- · 高层的数据量太小,以至于影响到低层的效率 ·why
- 发送时,将多个高层PDU(即本层SDU)组合为一个数据块整体发送;接收时,将该数据块恢复为原始的若干小数据块




n-PDU



复用与解复用Multiplexing & Demultiplexing


- 多个高层协议可以共用同一个低层的服务
- 复用后需要考虑解复用时如何区分不同的高层





解复用示例


- 从接收端的角度看,任何数 据必须正确地交给其原先的 高层协议处理
 - 由于存在协议复用的情况, 如右图所示,当以太网收到 一个帧时,它是如何判断是 IP数据还是ARP数据?





解复用Demultiplexing

Done with <u>demultiplexing keys</u> in the headers





分裂/整合 Splitting/Recombining

- ▶ 分裂/整合与复用解复用相反,它是若干个低层同时 为一个高层提供服务
- 应用场景
 - ▶ 低层不可靠时
 - ▶ 单个低层速度不够时
 - Etc



ISO/OSI参考模型总结

- 协议分层:
 - 分为七层,依次是...
 - 每一层有其约定的功能
 - 从协议栈角度看,协议是水平的(对等层)
- 服务: 是低层提供给高层的功能
 - 服务的种类
 - 服务是垂直的,体现为相邻层之间的关系
- 除了最底层之外,其它各层都建立在低层的服务之上。 如HTTP建立在TCP之上, TCP/UDP建立在IP之上等
- 分片/重组等一些列层间关系的概念



OSI参考模型失败的原因

(1) 过于复杂,真正出现的时机不对

- OSI始于1977年, 完成于1984年, 但直到1989年最 终版本仍未完成。而同期TCP/IP协议已经作为开 放系统互联的替代方案出现
- 目, TCP/IP协议采取了免费的策略, 并开源

(2) 模型过于复杂,影响了效率

- 模型设计时,经验欠缺。很多标准未预先得到有 效性和必要性的证明
- 虽然七层模型比较完备,但并不是所有的系统都 需要这么齐全的协议分层,从而影响了系统效率



各层对应的专业名词

• For devices in the network:

Layer	Device Name	中文名
Physical Layer	Repeater or Hub	转发器、中继器/ 集线器
Data Link Layer	Switch or bridge	交换器、网桥
Network Layer	Router	路由器*
Other Layer	Gateway	网关*

^{*} 很多场合并不严格区分路由器和网关这两个名词



各层对应的专业名词

• For units of data:

Layer	Unit of Data	中文
Application	Message	消息
Transport	Segment	消息段(或分片)
Network	Packet	分组
Link	Frame	帧
Physical	Bit	比特

有时用数据包统称三层及以上的数据

涉及的标准组织

三大官方国际标准组织

• ITU-T: 国际电信联盟

• ISO: 国际标准组织

• IEC: 国际电工委员会







三大民间国际标准组织

• IETF: 互联网工程任务组

IEEE: 电气与电子工程师协会(Ethernet、

WLAN)

3GPP: 第三代合作伙伴计划(无线IP)













三大区域性标准组织

• CCSA: 中国通信标准协会

• ETSI: 欧洲电信标准化协会

• ANSI: 美国国家标准局



2.2 TCP/IP体系结构


TCP/IP: 是目前网络互联事实上的标准。技术成 熟,应用广泛,遍布世界每个角落



网络互联的意义

为了建立"网络的网络",或者互联网

- 支持在不同的网络之间互联互通
- 通过IP实现无处不在的连接
- 实现经济上的规模效应






网络互联的意义

提供通用的通信服务

- 独立于底层网络技术
- 对应用程序编写,提供统一的接口






网络互联的意义

提供分布式应用功能

- 任何基于Internet服务标准设计的应用程序, (无需修改) 可在整个互联网上运行
- 新应用可迅速部署
 - Email, WWW, P2P (下载, 理财), 共享单车
- 应用程序的设计,独立于底层网络技术
 - 底层可引入新技术
 - 过时的网络技术可被淘汰



2.2.1 TCP/IP Architecture



OSI、IEEE802、TCP/IP分层对比



2.2.1 TCP/IP 体系结构

TCP/IP 应用层: 合并了OSI参考模型的高三层

TCP/IP 传输层: 提供两个基本服务类型 TCP—面向连接的、可靠的、字节流服务 UDP—面向无连接的、尽最大努力的服务



2.2.1 TCP/IP 体系结构


TCP/IP 互联网层: 在多个网络中传输信息,与OSI参 考模型的网络层对应,提供尽最大努力的服务

TCP/IP 网络接口层: 泛指提供IP分组传输能力的网络 接口

TCP/IP协议栈将其它底层网络归纳为网络接口层, 从而将互联网层与底层具体的网络技术分离


TCP/IP协议栈没有严格意义分层,例如BGP的功能提供了网络 路由,从功能上看属于网络层;但BGP却运行在TCP之上,从 协议栈角度是应用层协议

2.2.1 TCP/IP 体系结构




IP协议的工作过程

- IP packets transfer information across Internet Host A IP \rightarrow router $B \oplus B \rightarrow$ router... \rightarrow router \rightarrow Host B IP
- 每个路由器的IP层负责查找路由并选择下一跳节点
- 网络接口层负责将IP分组转发到下一跳节点





互联网层和网络接口层





2.2.2 TCP/IP 协议为例: 各层的相互作用

举例:

- 设备:一台服务器,一台工作站,一个路由器,一台 位于远端的PC。
 - 虽然从应用的角度,服务器的重要性要远高于PC或者工 作站,但是从网络的角度看,它们都是端系统
- 通信链路:以太网和点到点(PPP)链路各一个

物理地址(MAC地址)

- 以太网允许多用户接入,它使用了MAC地址区分不同的用户。
- 以太网的MAC地址共48位:
 - 地址是分配给网卡 (network interface card, NIC)的
 - 地址在网卡出厂时写入(部分设备可通过软件修改)
 - 网卡的前24比特标记了生产厂家,后24比特对应序号
 - MAC地址的写法,用12个16进制数字,字节之间用冒号或短横分隔。如00:90:27:96:68:07
 - 为简化描述,后文用小写字母表示MAC地址
 - 以太网的格式中,包括了源MAC地址和目的MAC地址
- 点到点链路,由于链路上"非你即我,我发出去的数据,一定是给你的",不需要MAC地址区分,因此无须MAC地址



网络层地址(以IPv4地址为例)

- IPV4使用了32位地址,而且是层次编址,地址可以分 为两部分:网络部分(netid)+主机部分(hosted)。网络 部分又称网络号,是唯一的,IP网络认为网络号相同 的终端,在同一个IP网络内,即依据网络号进行路由
- IP地址的表示: 每个字节使用十进制数字表示, 不同 字节之间用点区分。如

byte1.byte2.byte3.byte4 128.100.10.13

基于IP的通信,需要源IP和目的IP地址




MAC地址 vs IP地址

为什么不用MAC地址直接通信,还要增加一个IP地址


- 二层地址格式不统一,也未统一分配
 - 甚至二层没有地址
- 不同类型的网络,会存在通信障碍
- 若一个以太网内,两个主机需要通过IP地址进行通信
 - 从网络层的角度(三层),源和目的都是IP地址
 - 但此时以太网是它的网络接口层,以太网需要自己和对方的 MAC地址
 - 已知对方的3层地址,如何去获取2层地址呢?
 - ARP
- 如果通信的对端不在本局域网呢? 甚至对端没有MAC 地址呢?

演示网络拓扑和协议栈结构





演示网络地址参数



	网络号	主机号	物理地址
服务器	A	1	S
工作站	A	2	W
路由器接口1	A	3	r
路由器接口2	В	1	-
PC	В	2	_




IP地址和MAC地址

- 互联网上IP地址是分配给接口(网卡)的,而不是分 配给主机的,如电脑同时接网线和wifi,各有一个地 址
 - MAC地址也是分配给接口的,用小写字母r,s,表示
- 上述路由器: 有2个接口, 分属于2个网段
- LAN的IP 地址: (A.1), (A,2), (A.3), 分别表示 192.168.100.1~3
- 点到点链路IP地址: (B,1), (B,2), 分别表示 202.119.144.1~2




演示网络的封装




- IP 头: 源IP和目的IP地址, 其它字段暂时忽略
- 以太头:
 - 源MAC和目的MAC地址
 - 高层协议字段(如0x0800表示 IP)

工作站(A.2)发给服务器(A.1)




- 1 该IP分组的源IP地址是A.2,目的地址A.1。A.2发现与A.1 属于同一个网段IP(第八章讲解)。同一个网段之间需要直接交付,因此该IP分组封装到以太网帧中,源MAC为w,目的MAC为s,以太帧的类型指明这是一个IP包。
- 2 该以太帧从工作站的网卡发出,被服务器的网卡收取
- 3 服务器网卡收到后,根据以太帧类型,将其中的IP部分 (以太帧的SDU)交给IP协议处理,从而完成工作站到服 务器的IP分组收发过程

服务器(A.1)发给PC(B.2)



- 1 该IP分组的源IP地址是A.1,目的地址B.2。A.1发现与B.2不属于同一个网段IP($A\neq B$)。此时该IP分组不能直接到达,服务器应该将该分组交给路由器处理,因此从二层的角度,以太网的目的地址是路由器在LAN上接口的地址(即 r),源地址是服务器自身的MAC地址
- 2 该以太帧从服务器的网卡发出,被路由器的网卡收取
- 3 路由器网卡收取该以太帧,由以太帧类型将包含的IP分组交给IP协议处理
- 4 路由器网络层根据该IP分组的目的地址,查找下一跳路径,确定下一跳是B.2。路由器通过PPP直连B.2,可直接交付。
- 5 IP分组封装在PPP帧中,传输给PC(B.2)
- 6 PC上的PPP协议收到该帧,判断是IP分组,从而交给PC上的IP协议处理。 完成从服务器到PC的IP分组收发过程

层间的通信协作





进程间通信

- 套接字: 套接字是应用程序与协议栈交互的手段,协 议栈提供一系列函数调用(SAP点)。创建套接字时, 会关联本地IP地址、协议类型(TCP/UDP),端口号。 套接字与创建它的进程(程序)关联。
- 源套接字和目的套接字的组合, 唯一确定了端系统上 的两个讲程

例如:

- 源套接字: (TCP, (B.2), C) //TCP是协议类型,C表示 某端口
- 目的套接字: (TCP, (A.1), 80)
- 组合: (TCP, (B.2), C, (A.1), 80), 又称五元组

header


封装

TCP 头包含:

源端口和目的端口等


IP头包含源IP目的IP地 址, 高层协议标识(TCP)

以太头包含了源MAC和目 的MAC地址; 高层协议标 识(IP)





2.3 ATM Architecture



ATM——Asynchronous transfer mode


User Plane: transfer of user information; flow control; error recovery

Control Plane: setting up, management, and release of connections

Layer Management Plane: management of layer entities & OAM

Plane Management: management of all the planes

WCDMA structure





Radio Interface protocol architecture

