第3章 交换技术基础



- 3.1 电路交换
- 3.2 报文交换
- 3.3 分组交换
- 3.4 网络中时序



阅读: Garcia 7.1, 7.2 and 7.3

交换技术




• 3.1 电路交换

• 3.2 报文交换

- 3.3 分组交换
 - 3.3.1 虚电路
 - 3.3.2 数据报
- 3.4 网络中的时序


交换技术






2G/3G 蜂窝网络





4G蜂窝网络





LTE: 长期演进

EPC: 演进分组核心

SAE: 系统架构演进

EPS


EPS: 演进分组系统

UE: 用户设备

eNodeB: 基站

4G蜂窝网络





§ 3.1 网络核心

- 互连的路由器构成的网状网络
- *基本问题*: 数据如何穿越网络的?
 - 电路交换:


每路电话分配一条线路:

电话网络

- 分组交换:

数据以离散的"块"方式 发送并 通过网络

- ●虚电路
- ●数据报




§ 3.1 网络核心: 电路交换



为了"通话", 预约端-端 资源

- 链路带宽、交换机容量
- 专用的资源: 无共享
- 类似于电路(有保证的)性能
- 需要呼叫建立




网络核心: 电路交换




网络资源(例如:带宽)分割为"片"

- 这些资源片分配给呼叫
- 如果自己的呼叫没有使用,该资源片处于空闲 (无共享)
- 链路带宽分割为"片"两种常见方法:
 - 频分: 频率域划分
 - 时分: 时间域划分




电路交换: FDM 和 TDM






TDM: 时分复用



电路交换:复接(复用)/分接(解复用)






- 时间划分为帧, 帧划分为时隙
- 在一个帧内,相对的时隙位置决定数据属于哪个会话
- 发送方和接收方之间需要时间同步
- 在非永久连接会话情况时
 - 需要动态地绑定(分配)一个时隙给一路会话
 - 如何绑定(分配)?
- 如果一路会话没有使用它的电路,容量丢失(浪费)了!

电路交换延时





计算举例



- 通过一个电路交换网络, 主机A发送一个640,000比特的文件给主机B, 需要多长时间(最长、最短)?
 - 所有链路传输速率: 1.536 Mbps
 - 每个链路使用TDM方法划分时间资源: 24时隙/秒
 - 每台主机使用时隙: 1个/秒
 - 建立端到端电路的时间: 500ms
- 解题步骤如下:


1536kbps/24时隙/秒=64kb/slot

640Kb/64kb/slot=10slot

0.5s+10=10.5s

(分配到最后一个时隙)

0.5s+9+1/24=9.541s (分配到第一个时隙)



§ 3.2 报文交换



- 每个端到端数据流采用报文传输
- 用户A、B的报文共享网络资源
- 每个报文使用全部链路带宽
- 按需使用资源




资源竞争:

- 汇聚的资源需求可能超过可用 资源总量(突发业务)
- <mark>拥塞:</mark> 报文排队,等待链路可 用
- 存储与转发: 每次,报文移 动一跳
 - 通过链路发送出去
 - 在下一个链路等待报文 转发(排队)

报文交换的时序





§ 3.3 网络核心: 分组交换



每个端-端数据流划分为分组

- 用户A、B的分组共享网络资源
- 每个分组使用全部链路带宽
- 按需使用资源




资源竞争:

- 汇聚的资源需求可能超过 可用资源总量(突发业务)
- <mark>拥塞:</mark> 分组排队,等待链 路可用
- 存储与转发: 每次,分组 移动一跳
 - 节点接收到一个完整 的分组,再转发


分组交换:存储-转发






数据报分组交换: 时序





分组交换:存储-转发






- 花费L/R秒,发送(推出) L比特的分组到链路上(传 输速率= R bps)
- 存储与转发:一个完整的分组全部达到路由器,才开始向下一条链路发送
- 延时 = 3L/R (3跳, 假设0传 播、处理延时)

举例: 报文交换

- L = 7.5 Mbits
- \bullet R = 1.5 Mbps
- 传输延时 = 15s (秒)


分组交换: 报文分段(片)





分组交换: 复接(复用) / 分接(解复用)






- 任意一个会话的数据可以在任何给定时刻发送
 - 如果只有单独一条会话,它可以使用全部链路容量
- 如何区分不同数据(分组)?
 - 使用元-数据(头、首部)描述数据

分组交换: 统计复用





A和B分组序列没有固定的模式,带宽按需共享→统计复用


TDM:每台主机获得同样多的时隙,轮流发送TDM帧。

丢包、延时是如何发生的?



分组在路由器缓存中排队

- 一条链路的分组到达率超过了输出链路容量
- 分组排队,等待分配输出



分组交换网络中的延时(1)




在端到端路径上的分组经历延时

●在每一跳,有*4种*延时 来源

• 1. 节点处理延时:

- 校验比特错误
- 确定输出链路
- 2. 排队延时
 - 在输出链路等待传输的时间
 - 取决于路由器拥塞情况



注意: 严格来说,排队也可能发生在输入链路。

分组交换网络中的延时(2)




3. 传输延时:

- R = 链路带宽 (bps)
- L = 分组长度 (bits)
- 发送比特到链路的时间 = L/R

4. 传播延时:

- d = 物理链路长度
- s = 媒质中传播速度 (~2x10⁸ m/sec)
- 传播延时 = d/s

注意: s 和 R 是非常不同的量!



节点延时



$$d_{\rm nodal} = d_{\rm proc} + d_{\rm queue} + d_{\rm trans} + d_{\rm prop}$$

 d_{proc} = 处理延时 典型值是几微秒或更少

 d_{queue} = 排队延时 取决于拥塞


 d_{trans} = 传输延时 = L/R, 低速链路影响大

d_{prop} = 传播延时 几微秒到几百毫秒

排队延时(回顾)

- R = 链路带宽 (bps)
- L = 分组长度 (bits)
- a = 平均分组到达率

流量密度 = a*L/R



- La/R~0: 平均排队延时小
- La/R -> 1: 延时变大
- La/R > 1: 更多的"任务"到达,超出了能够提供的服务,平均延时无穷大!

"真实的"互联网延时和路由



- "真实的"互联网延时和丢包的表现是什么?
- <u>Traceroute程序:</u> 沿着端-端Internet路径,从源到路由器,直至目的地,提供延时测量。对于所有的*i:*
 - 朝着目的地方向,发送3个分组到达路径上的路由器*i*
 - 路由器*i*将返回分组至发送方
 - 发送方计算发送和应答的时间间隔。



例如: 在IPv4, TTL (跳计数器) 控制最大可达跳数。

分组交换与电路交换



分组交换允许更多的用户使用网络!


1 Mb/s 链路

每个用户:

- 100 kb/s, 当"激活"时
- 激活时间: 10%

电路交换:

- 10个用户(同时)



分组交换:

- 10个用户或更少用户 → 没问题
- ->10个用户 → 排队延时,但是仍然有可能支持 **11**+ 个用户
 - 对于35个用户,概率 (X>10个激活用户) < .0004

分组交换与电路交换



分组交换是否一直"躺赢"?

- 非常适合突发数据
 - 资源共享
 - 简单,无呼叫建立
- 极度的拥塞: 分组延时与丢包
 - 协议需要可靠数据传输、拥塞控制
- 问:如何提供类似于电路一样的特性?
 - 对于音/视频应用,需要**带宽保证**
 - 仍然是未解难题

问: 预约资源(电路交换)与按需分配(分组交换)的人类类比?

电路交换与分组交换的工作方式对比



- ▶ 早期电路交换采用集中式控制,每个交换节点只需要做简单的按时隙转发的工作;随着电路交换网络规模的扩大,集中式控制的复杂度也随之提高,控制难度加大;
- ▶ 分组交换一出生就是分布式控制,每个节点要做的事情比电路交换中节点要多,但是网络整体简单。 其关键是,在分布式控制下,如何生成无环路的路径。
 - ➤ 目前的SDN技术则将分布式控制变成了集中式 控制(降低配置和管理的开销,提高新业务的响 应速度等)
- ➤ RFC1925 关于网络的12条真理第11条: 任何过去的想法都将以一个新的名词呈现出来... 30

分组交换服务



分组交换提供两种不同形式的服务:虚电路和数据报

- VC (Virtual Circuit虚电路)
- DG (Datagram 数据报)


3.3.1 虚电路



- "源一目的地之间的路径表现非常类似于电话电路"
 - 性能保证
 - 网络动作沿着源一目的路径操作
- · 数据流传输之前/之后,每个呼叫的呼叫建立、拆除
- 每个分组携带VCI(虚电路标识符)(不是主机ID)
- 每个路由器为每个通过的连接保存对应的"状态"
 - 传输层连接仅仅涉及到两端系统
- 链路、路由器资源(带宽、缓存)可以分配给VC
 - 为了获得类似于电路性能

虚电路






- ◆ 在发送第一个数据包(分组)之前,通常等待一个完整的RTT(往 返传播时间),用于**连接建立**。
- ◆ 连接请求包含一个完整的目的地址,每个数据包仅仅包含一个小的标识符,使得每个分组首部额外开销小。
- ◆ 如果连接中的任一个交换机或链路失效,**连接中断**,需要建立一个**新的连接**。
- ◆ 连接建立提供了一次<mark>预约资源</mark>的 机会。

虚电路:信令协议


- 用于建立、维护、拆除虚电路(VC)
- 应用在ATM, 帧中继, X.25
- 没有用于今天的Internet



子网采用虚电路方式,只需在建立连接时做一次路由选择。


虚电路延时






3.3.2 数据报网络: Internet模型

- 在网络层,无呼叫建立
- 路由器:无端—端连接的状态
 - 无网络层面"连接"概念
- 分组通常使用目的主机ID<mark>路由</mark>
 - 在相同的源一目的"对" 之间的分组可能选择不同的路径



数据报网络






- 1. 无等待连接建立的RTT 延时;主机一旦准备好, 就可以发送数据。
- 2. 源主机无法知道: 网络 能否传送分组,或目的 主机是否具有相同性能。
- 3. 由于每个分组单独处理, 路由有可能绕过失效的 链路和节点。
- 4. 由于每个分组必需携带 完整的目的地址,每个 分组的额外开销高于面 向连接的模型。

数据报延时





分组交换服务



分组交换提供两种不同形式的服务: 虚电路和 数据报

- VC(Virtual Circuit虚电路)所谓虚电路是面向连接的服务,在数据传输之前需要先建立一条逻辑链路;数据交换后,必须释放这个连路。同一呼叫的数据分组只需标识逻辑电路号,并沿着虚电路按序传输,提供可靠的报文服务。
- 它不同于电路交换中的物理连接, 而是逻辑连接。
- 交换虚电路(SVC: Switched Virtual Circuit)
- 永久虚电路(PVC: Permanent Virtual Circuit)

• DG(Datagram 数据报)是无连接的服务,无需要预先建立连接的服务,无需要预先建立连接,网络随时接受主机发送的分组;每个数据报需要标识出完整的目标地址;每个分组独立的选择路由,因此不能防止报文的丢失、重复或失序,它提供"尽最大努力交付"的服务,是一种不可靠的服务。

数据报还是虚电路网络: 为什么?



Internet


- 计算机之间交换数据
 - "弹性"服务,无严格的时间要求
- "智能"端系统(计算机)
 - 能够自适应,执行控制、错误恢复
 - 网络内部简单,"边缘"复杂
- 许多链路类型
 - 不同的特性
 - 统一的服务困难

ATM

- 从电话演化而来
- 人类对话:
 - 严格的时间、可靠性要求
 - 需要有保障的服务
- "傻的"端系统
 - 电话
 - 复杂的内部网络

延时比较





采用存储转发方式的分组交换兼有电路交换和报文交换的优点,它与报文交换的不同在于:分组交换将用户要传送的信息分割为若干个分组(packet),每个分组中有一个分组头,含有可供选路的信息和其他控制信息。

42

3.4 网络中的时序



延时分析



电路交换时序



假设:

跳数 = M

每跳处理延时 = P


链路传播延时 = L

传输速率 = W bit/s

报文大小 = B bits

总延时 = 总传播延时

- + 总传输延时
- + 总处理延时
- = 4ML + B/W + (M-1)P



数据报分组交换延时



假设:

跳数 = M

每跳处理延时 = P

链路传播延时 = L


分组传输延时 = T

报文大小 = N个分组

总延时 =总传播延时

- + 总传输延时
- + 总存储转发延时
- + 总处理延时
- = ML + NT + (M-1)T + (M-1)P

注: 无排队延时



虚电路时序



假设:

跳数 = M

每跳处理延时 = P

链路传播延时 = L


分组传输延时 = T

报文大小 = N个分组

总延时 =总传播延时

- + 总传输延时
- + 总存储转发延时
- + 总处理延时

=4ML + NT + (M-1)T + 4(M-1)P



注意



我们通常只对如下延时感兴趣,即从**发送方**发送**第一个比特**的时刻 开始,到**接收方**接收**最后一个比特**的时刻结束(我们排除了**连接结束** 的应答时间)。如果是这种情况,延时计算如下:

- 电路交换:

延时 =
$$3ML + B/W + (M-1)P$$

- 数据报分组交换:

延时 =
$$ML$$
 + NT + $(M-1)T$ + $(M-1)P$ (与前面计算相同)

- 虚电路分组交换:

延时 =
$$3ML + NT + (M-1)T + 3(M-1)P$$

观察结论



- 随着传输速度的进步,总延时由传播延时占主导,这是光速限制的结果。
- 与数据报分组交换比较,电路交换增加了额外的往返延时, 但是消除了存储、转发延时。我们分析如下两种情况:
 - **当链路速度慢时**,瓶颈是链路的传输速度。消除存储、转发对降低时延有帮助,额外的(建立、拆除连接)往返延时可忽略。因此,使用电路交换技术降低了网络总延时。
 - **当链路速度快时**,瓶颈是传播延时。附加往返延时的影响大,消除存储、转发的延时可忽略。因此,使用电路交换技术增加了网络总延时。