1 Confusion Matrix

Confusion Matrix 矩阵如下表所示:

预测值-实际值	True	False
True	True Positive(真阳性)	False Positive(假阳性)
False	False Negative(假阴性)	True Negative(真阴性)

Table 1: Confusion Matrix

2 各种率的定义

正确率 (Precision):

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

真阳性率 (True Positive Rate, TPR), 灵敏度 (Sensitivity), 召回率 (Recall):

$$Sensitivity = Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

真阴性率 (True Negative Rate, TNR), 特异度 (Specificity):

$$Specificity = Recall = \frac{TN}{FP + TN}$$

假阴性率 (False Negatice Rate, FNR),漏诊率 (=1-灵敏度):

$$FNR = \frac{FN}{TP + FN}$$

假阳性率 (False Positice Rate, FPR), 误诊率 (=1-特异度):

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

3 ROC 和 AUC [1]

3.1 ROC

对于分类器,或者说分类算法,评价指标主要有 precision, recall, F-score 等,以及这里要讨论的 ROC 和 AUC。

ROC 曲线:接收者操作特征曲线 (receiver operating characteristic curve),是反映敏感性和特异性连续变量的综合指标,ROC 曲线上每个点反映着对同一信号刺激的感受性。下图是一个ROC 曲线的

示例:




Figure 1: ROC 曲线示意

ROC 曲线的横纵坐标分别为:

横坐标: 1-Specificity, 伪正类率 (False positive rate, FPR), 预测为正但实际为负的样本占所有负例样本的比例 (负例中预测错了的比例);

纵坐标: Sensitivity, 真正类率 (True positive rate, TPR), 预测为正且实际为正的样本占所有正例样本的比例 (正例中预测对了的比例)。

在一个二分类模型中,假设采用逻辑回归分类器,其给出针对每个实例为正类的概率,那么通过设定一个阈值如 0.6,概率大于等于 0.6 的为正类,小于 0.6 的为负类。对应的就可以算出一组 (FPR,TPR),在平面中得到对应坐标点。随着阈值的逐渐减小,越来越多的实例被划分为正类,但是这些正类中同样也掺杂着真正的负实例,即 TPR 和 FPR 会同时增大。阈值最大时,对应坐标点为 (0,0),阈值最小时,对应坐标点 (1,1)。

3.2 AUC(Area Under Curve)

AUC (Area Under Curve) 被定义为 ROC 曲线下的面积,显然这个面积的数值不会大于 1。又由于 ROC 曲线一般都处于 y=x 这条直线的上方(如果不是,那么可以交换阈值上下对应的分类,即可得到 更好的分类结果),所以 AUC 的取值范围一般在 0.5 和 1 之间。使用 AUC 值作为评价标准是因为很多时候 ROC 曲线并不能清晰的说明哪个分类器的效果更好,而作为一个数值,对应 AUC 更大的分类器 效果更好。

3.3 为什么使用 ROC 曲线

既然已经这么多评价标准 (如 precision-recall 等),为什么还要使用 ROC 和 AUC 呢?因为 ROC 曲线有个很好的特性:当测试集中的正负样本的分布变化的时候,ROC 曲线能够保持不变。在实际的数据集中经常会出现类不平衡 (class imbalance)现象,即负样本比正样本多很多 (或者相反),而且测试数据中的正负样本的分布也可能随着时间变化。下图是 ROC 曲线和 Precision-Recall 曲线的对比:




Figure 2: ROC vs Precision-Recall

在上图中, (a) 和 (c) 为 ROC 曲线, (b) 和 (d) 为 Precision-Recall 曲线。(a) 和 (b) 展示的是分类其在原始测试集(正负样本分布平衡)的结果, (c) 和 (d) 是将测试集中负样本的数量增加到原来的 10 倍后,分类器的结果。可以明显的看出,ROC 曲线基本保持原貌,而 Precision-Recall 曲线则变化较大。

3.4 精确率、准召率、F1 值各自的优缺点 [2]

3.4.1 精确率 Accuracy

Accuracy 是最常见也是最基本的 evaluation metric。但在 binary classification 且正反例不平衡的情况下,尤其是我们对 minority class 更感兴趣的时候,accuracy 评价基本没有参考价值。什么 fraud detection (欺诈检测),癌症检测,都符合这种情况。举个栗子: 在测试集里,有 100 个 sample,99 个反例,只有 1 个正例。如果我的模型不分青红皂白对任意一个 sample 都预测是反例,那么我的模型的 accuracy 是正确的个数 / 总个数 = 99/100 = 99%。你拿着这个 accuracy 高达 99% 的模型屁颠儿屁颠儿的去预测新 sample 了,而它一个正例都分不出来,有意思么……也有人管这叫 accuracy paradox。

3.4.2 precision 和 recall

准招率是比 Accuracy 更有用的 metric。

recall 是相对真实的答案而言: true positive / golden set 。假设测试集里面有 100 个正例,你的模型能预测覆盖到多少,如果你的模型预测到了 40 个正例,那你的 recall 就是 40%。

precision 是相对你自己的模型预测而言: true positive / retrieved set。假设你的模型一共预测了 100 个正例,而其中 80 个是对的正例,那么你的 precision 就是 80%。我们可以把 precision 也理解为,当你的模型作出一个新的预测时,它的 confidence score 是多少,或者它做的这个预测是对的的可能性是多少。

一般来说,鱼与熊掌不可兼得。如果你的模型很贪婪,想要覆盖更多的 sample,那么它就更有可能犯错。在这种情况下,你会有很高的 recall,但是较低的 precision。如果你的模型很保守,只对它很 sure 的 sample 作出预测,那么你的 precision 会很高,但是 recall 会相对低。

这样一来,我们可以选择只看我们感兴趣的 class, 就是 minority class 的 precision, recall 来评价模型的好坏。

3.4.3 F1-score

F1-score 就是一个综合考虑 precision 和 recall 的 metric:

$$F1 - score = \frac{2}{1/precision + 1/recall}$$
$$= 2 * precision * recall/(precision + recall)$$

可以看出,F1-score 是 precision 和 recall 的调和平均数(调和平均数(harmonic mean)又称倒数平均数,是总体各统计变量倒数的算术平均数的倒数。 $H_n = n/\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$)

如果两个模型,一个 precision 特别高, recall 特别低,另一个 recall 特别高, precision 特别低的时候,F1-score 可能是差不多的,也不能基于此来作出选择。

References

- [1] "机器学习之分类性能度量指标: Roc 曲线、auc 值、正确率、召回率." [Online]. Available: https://www.jianshu.com/p/c61ae11cc5f6
- [2] "精确率、召回率、f1 值、roc、auc 各自的优缺点是什么." [Online]. Available: https://www.zhihu.com/question/30643044/answer/224360465