TensorFlow [1] [2] [3]

leolinuxer

July 30, 2020

Contents

T	女农	tenso	TIOW	Z
	1.1	通过 c	onda 手动安装总结	2
	1.2	通过 c	onda 安装	2
		1.2.1	下载并安装 minconda	2
		1.2.2	下载环境安装脚本	3
		1.2.3	conda 国内镜像修改	3
		1.2.4	通过 conda 安装 Jupyter	3
		1.2.5	创建环境	4
		1.2.6	检查 TensorFlow 的命令行	4
		1.2.7	conda 常见命令	4
	1.3	通过 p	yenv 安装	5
		1.3.1	安装前置环境	5
		1.3.2	pyenv 简介	7
		1.3.3	pyenv 常用命令	7
		1.3.4	使用 virtualenv	7
		1.3.5	通过 pyenv 安装并使用 python 3.6.6	8
		1.3.6	安装 TensorFlow	8
2 TensorFlow 相关概念				8
	2.1			
	2.2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			基础概念	9
		2.2.2	TensorFlow 常量	
		2.2.3	TensorFlow 变量	
		2.2.4	TensorFlow 占位符	
			70770077 70 日間1	

3 TensorFlow API 汇总			12
	3.1	基本 API	12
	3.2	矩阵基本操作	12
	3.3	TensorFlow 常用 Python 扩展包	13
	3.4	各种模型	14
		3.4.1 线性神经网络	14

1 安装 Tensorflow

1.1 通过 conda 手动安装总结

- 1. 安装 minconda
- 2. 修改 conda 国内镜像
- 3. 安装相关依赖(不知道是不是必须的步骤)(github 上搜索 Jeff heaton, 找到 t81_558_deep_learning 仓库, 划到最下方找到 tensorflow.yml 可以查看 tensorflow 的依赖)

pip install bayesian-optimization gym kaggle

4. 安装 tensorflow:

```
conda create -n tf #新建conda环
conda activate tf #激活conda环境
conda install jupyter
conda install python=3.6
conda install tensorflow=2.0
```

5. 检查 TensorFlow 的命令行

```
python
import tensorflow as tf
print(tf.__version__)
#输出结果应该为2.0.0
```

1.2 通过 conda 安装

1.2.1 下载并安装 minconda

下载地址: https://links.jianshu.com/go?to=https%3A%2F%2Fdocs.conda.io%2Fen%2Flatest%2Fminiconda.html

安装成功后重启 Mac 生效

1.2.2 下载环境安装脚本

github 上搜索 Jeff heaton, 找到 t81_558_deep_learning 仓库, 划到最下方找到 tensorflow.yml, 用浏览器打开后点击保存在你用户名的文件夹下。

下载地址:https://links.jianshu.com/go?to=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fjeffheaton%2Ft81_ 558_deep_learning

1.2.3 conda 国内镜像修改

来源: https://zhuanlan.zhihu.com/p/95100538

在使用安装 conda 安装某些包会出现慢或安装失败问题,最有效方法是修改镜像源为国内镜像源。 之前都选用清华镜像源,但是 2019 年后已停止服务。推荐选用中科大镜像源。

#先查看已经安装过的镜像源, cmd窗口执行命令:

conda config --show

#查看配置项channels,如果显示带有tsinghua,则说明已安装过清华镜像。

#下一步,使用conda config --remove channels url地址删除清华镜像,如下命令删除第一个。然后,依次删除所有镜像源

#添加目前可用的中科大镜像源:

conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkgs/free/

#并设置搜索时显示通道地址:

conda config --set show channel urls yes

#确认是否安装镜像源成功, 执行conda config --show, 找到channels值为如下:

channels:

- https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkgs/free/
- defaults

#安装成功

1.2.4 通过 conda 安装 Jupyter

terminal 里输入:

conda install jupyter

1.2.5 创建环境

terminal 里输入:

1.2.6 检查 TensorFlow 的命令行

terminal 里依次输入:

```
conda activate tensorflow

python

import tensorflow as tf

print(tf.__version__)

#輸出结果应该为2.0.0
```

1.2.7 conda 常见命令

- 1. conda --version #查看conda版本, 验证是否安装
- 2. conda update conda #更新至最新版本,也会更新其它相关包
- 3. conda update --all #更新所有包
- 4. conda update package_name #更新指定的包

- 5. conda create -n env_name package_name #创建名为env_name的新环境,并在该环境下安装名为package_name 的包,可以指定新环境的版本号,例如: conda create -n python2 python=python2.7 numpy pandas,创建了python2环境,python版本为2.7,同时还安装了numpy pandas 句
- 6. source activate env name #切换至env name环境
- 7. source deactivate #退出环境
- 8. conda info -e #显示所有已经创建的环境
- 9. conda create --name new_env_name --clone old_env_name #复制old_env_name为
 new_env_name
- 10. conda remove --name env_name -all #删除环境
- 11. conda list #查看所有已经安装的包
- 12. conda install package_name #在当前环境中安装包
- 13. conda install --name env_name package_name #在指定环境中安装包
- 14. conda remove -- name env_name package #删除指定环境中的包
- 15. conda remove package #删除当前环境中的包
- 16. conda create -n tensorflow_env tensorflow conda activate tensorflow_env #conda 安装tensorflow的CPU版本
- 17. conda create -n tensorflow_gpuenv tensorflow-gpu conda activate tensorflow_gpuenv #conda安装tensorflow的GPU版本
- 18. conda env remove -n env_name #采用第10条的方法删除环境失败时,可采用这种方法

1.3 通过 pyenv 安装

1.3.1 安装前置环境

以 Mac 环境为例:

• 安装 Homebrew

/usr/bin/ruby -e "\$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

安装 pyenv

brew update

brew install openssl

brew install openssl-devel

brew install pyenv

在.bash_profile 添加环境变量;让环境变量生效

```
export PYENV_ROOT=/usr/local/var/pyenv
if which pyenv > /dev/null; then eval "$(pyenv init -)"; fi
source .bash_profile
```

```
安装 3.X 版本 python
pyenv install 3.5.1
#直接使用pyenv install命令安装Python时,默认从python.org下载指定版本,会非常的慢。
#可以先从搜狐提供的镜像网站下载指定的Python版本到~/.pyenv/cache目录下
wget http://mirrors.sohu.com/python/3.5.2/Python-3.5.2.tar.xz -P ~/.pyenv/cache
#到下载地址执行 python -m http.server
export PYTHON_BUILD_MIRROR_URL="http://127.0.0.1:8000/"
#执行 pyenv install 3.5.1 会发现, 还是从官网下载。不过此时查看http.server上有一条
   HEAD请求日志,发现不是直接请问的文件名,而是一个64位的字符,将下载的文件名修改成
   那64位字符。再执行即可:
mv Python-3.5.1.tar.xz
   c6d57c0c366d9060ab6c0cdf889ebf3d92711d466cc0119c441dbf2746f725c9
python -m http.server
pyenv install 3.5.1
#安装过程中如果出现错误: ERROR: The Python ssl extension was not compiled. Missing
   the OpenSSL lib?
#注意如下是一行命令
CFLAGS="-I$(brew --prefix openssl)/include" \
LDFLAGS="-L$(brew --prefix openssl)/lib" \
pyenv install -v 3.5.1
```

#安装过程中出现任何问题,都可以查看官方文档:https://github.com/pyenv/pyenv/wiki/ Common-build-problems

安装完成后进行更新

pyenv rehash

• 查看已安装版本

```
//号表示系统当前正在使用的版本 pyenv versions
```

• 切换 python 版本;并确认 python 版本

```
pyenv global 3.5.1
python
```

1.3.2 pyenv 简介

pyenv 帮助我们完美的隔离环境,让多个版本的 python 没有任何冲突,完美共存。

1.3.3 pyenv 常用命令

```
pyenv install --list # 列出可安装版本
pyenv install <version> # 安装对应版本
pyenv install -v <version> # 安装对应版本, 若发生错误, 可以显示详细的错误信息
pyenv versions # 显示当前使用的python版本
pyenv which python # 显示当前python安装路径
pyenv global <version> # 设置默认Python版本
pyenv local <version> # 当前路径创建一个.python-version, 以后进入这个目录自动切换为该版
本
pyenv shell <version> # 当前shell的session中启用某版本, 优先级高于global 及 local
```

1.3.4 使用 virtualenv

```
pyenv virtualenv env # 从默认版本创建虚拟环境
pyenv virtualenv 3.6.4 env-3.6.4 # 创建3.6.4版本的虚拟环境
pyenv activate env-3.6.4 # 激活 env-3.6.4 这个虚拟环境
pyenv deactivate # 停用当前的虚拟环境
```

- # 自动激活
- # 使用pyenv local 虚拟环境名
- # 会把`虚拟环境名`写入当前目录的.python-version文件中
- # 关闭自动激活 -> pyenv local --unset
- # 启动自动激活 -> pyenv local env-3.6.4

pyenv local env-3.6.4

pyenv uninstall env-3.6.4 # 删除 env-3.6.4 这个虚拟环境

1.3.5 通过 pyenv 安装并使用 python 3.6.6

pyenv install 3.6.6

//创建一个虚拟环境

pyenv virtualenv 3.6.6 my-env

//激活虚拟环境

pyenv activate my-env

//你会发现,在你的终端里面,多了一个类似于 (my-env) 这样的一个东西,这时候你如果执行就是 python 3.6.6 了

python --version

//如果你执行如下命令,它会告诉你 pip 包安装的绝对路径,也是 pyenv 安装目录下的某个文件夹 pip --version

1.3.6 安装 TensorFlow

pip install tensorflow

2 TensorFlow 相关概念

2.1 计算图

资料来源: http://c.biancheng.net/view/1883.html

计算图是包含节点和边的网络。本节定义所有要使用的数据,也就是张量(tensor)对象(常量、变量和占位符),同时定义要执行的所有计算,即运算操作对象(Operation Object,简称 OP)。

每个节点可以有零个或多个输入,但只有一个输出。网络中的节点表示对象(张量和运算操作),边表示运算操作之间流动的张量。计算图定义神经网络的蓝图,但其中的张量还没有相关的数值。

为了构建计算图、需要定义所有要执行的常量、变量和运算操作。

通过以下步骤定义一个计算图:

在此以两个向量相加为例给出计算图。假设有两个向量 v_1 和 v_2 将作为输入提供给 Add 操作。建立的计算图如下:



```
# 定义该图的相应代码如下所示:
v_1 =tf.constant([1,2,3,4])
v_2 =tf.constant([2,1,5,3])
v_add =tf.add(v_1, v_2) # or v_add = v_1 + v_2

# 在会话中执行这个图:
with tf.Session() as sess:
    print(sess.run(v_add))

# 以上两行相当于下面的代码。上面的代码的优点是不必显式写出关闭会话的命令:
# 请记住,每个会话都需要使用 close()来明确关闭,而 with 格式可以在运行结束时隐式关闭会话。
sess =tf.Session()
print(sess.run(v_add))
sess.close()

## 运行结果是显示两个向量的和:
## {3 3 8 7}
```

可以看出,计算图的构建非常简单。添加变量和操作,并按照逐层建立神经网络的顺序传递它们(让张量流动)。TensorFlow 还允许使用 with tf.device() 命令来使用具有不同计算图形对象的特定设备 (CPU/GPU)。在例子中,计算图由三个节点组成, v_1 和 v_2 表示这两个向量,Add 是要对它们执行的操作。

2.2 基础数据类型

来源: http://c.biancheng.net/view/1885.html

2.2.1 基础概念

张量,可理解为一个 n 维矩阵,所有类型的数据,包括标量、矢量和矩阵等都是特殊类型的张量。 TensorFlow 支持以下三种类型的张量:

• 常量: 常量是其值不能改变的张量;

- 变量: 当一个量在会话中的值需要更新时,使用变量来表示。例如,在神经网络中,权重需要在训练期间更新,可以通过将权重声明为变量来实现。变量在使用前需要被显示初始化。另外需要注意的是,常量存储在计算图的定义中,每次加载图时都会加载相关变量。换句话说,它们是占用内存的。另一方面,变量又是分开存储的。它们可以存储在参数服务器上;
- 占位符:用于将值输入 TensorFlow 图中。它们可以和 feed_dict 一起使用来输入数据。在训练神经网络时,它们通常用于提供新的训练样本。在会话中运行计算图时,可以为占位符赋值。这样在构建一个计算图时不需要真正地输入数据。需要注意的是,占位符不包含任何数据,因此不需要初始化它们。

2.2.2 TensorFlow 常量

```
t_1 =tf.constant(4) #声明一个标量常量
t_2 =tf.constant([4,3,2]) #一个形如 [1, 3] 的常量向量
tf.zeros([M,N],tf.dtype) #要创建一个所有元素为零的张量,可以使用 tf.zeros() 函数。这个语句可以创建一个形如
                                           [M, N] 的零元素矩阵,数据类型 (dtype) 可以是 int32、
                                          float32 等
zero t =tf.zeros([2,3],tf.int32) # Results in an 2x3 array of zeros:[[0 0 0],[0 0 0]]
#还可以创建与现有 Numpy 数组或张量常量具有相同形状的张量常量:
tf.zeros_like(t_2) # Create a zero matrix of the same shape as t_2
tf.ones_like(t_2) # Create a ones matrix of the same shape as t_2
tf.linspace(start,stop,num) #在一定范围内生成一个从初值到终值等差排布的序列; 相应的值为 (stop-start)/(num
                                          -1)。例如:
range t =tf.linspace(2.0, 5.0, 5) #We get:[2. 2.75 3.5 4.25 5.]
tf.range(start,limit,delta) #从开始(默认值=0) 生成一个数字序列,增量为 delta(默认值=1),直到终值(但不
                                          包括终值)
range_t =tf.range(10) #Result:[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
#使用以下语句创建一个具有一定均值 (默认值=0.0) 和标准差 (默认值=1.0) 、形状为 [M, N] 的正态分布随机数组:
t_random =tf.random_normal([2,3], mean =2.0, stddev =4, seed =12)
#创建一个具有一定均值(默认值=0.0)和标准差(默认值=1.0)、形状为 [M, N]的截尾正态分布随机数组:
t_random =tf.truancated_normal([1,5], stddev=2, seed=12
#要在种子的 [minval (default=0), maxval] 范围内创建形状为 [M, N] 的给定伽马分布随机数组,请执行如下语句:
t random =tf.random uniform([2,3], maxval=4, seed=12)
#要将给定的张量随机裁剪为指定的大小,使用以下语句:
tf.random_crop(t_random,[2,5],seed=12) #这里, t_random 是一个已经定义好的张量。这将导致随机从张量
```

t_random 中裁剪出一个大小为 [2, 5] 的张量。

#很多时候需要以随机的顺序来呈现训练样本,可以使用 tf.random_shuffle() 来沿着它的第一维随机排列张量。如果 t_random 是想要重新排序的张量,使用下面的代码:

tf.random_shuffle(t_random)

2.2.3 TensorFlow 变量

```
#下面的代码中创建了两个不同的张量变量 t_a 和 t_b。两者将被初始化为形状为 [50, 50] 的随机均匀分布,最小值=0
                                        , 最大值=10:
rand_t =tf_random_uniform([50,50], 0, 10, seed=10)
t_a =tf.Variable(rand_t)
t_b =tf.Variable(rand_t)
#下面的代码中定义了两个变量的权重和偏置。权重变量使用正态分布随机初始化,均值为 0,标准差为 2,权重大小为
                                        100×100。偏置由 100 个元素组成,每个元素初始化为 0。
                                        在这里也使用了可选参数名以给计算图中定义的变量命名
weights =tf.Variable(tf.random_normal([100, 100], stddev=2))
bias =tf.Variable(tf.zeros([100]), name ='biases')
#在前面的例子中,都是利用一些常量来初始化变量,也可以指定一个变量来初始化另一个变量。下面的语句将利用前面定
                                        义的权重来初始化 weight2:
weight2 =tf.Variable(weights.initialized_value(), name ='w2')
#每个变量也可以在运行图中单独使用 tf. Variable.initializer 来初始化:
bias =tf.Variable(tf.zeros([100, 100]))
with tf. Session as sess:
 sess.run(bias.initializer)
#保存变量: 使用 Saver 类来保存变量, 定义一个 Saver 操作对象:
saver =tf.train.Saver()
```

2.2.4 TensorFlow 占位符

占位符、用于将数据提供给计算图。

```
#可以使用以下方法定义一个占位符:
tf.placeholder(dtype,shape=None,name=None)

#dtype 定占位符的数据类型,并且必须在声明占位符时指定。在这里,为 x 定义一个占位符并计算 y=2*x,使用 feed_dict 输入一个随机的 4*5 矩阵:
x = tf.placeholder("float")
y = 2 * x
```

```
data =tf.random_uniform([4,5], 10)
with tf.Session() as sess:
    x_data =sess.run(data)
    print sess.run(y, feed_dict ={x: x_data})
```

3 TensorFlow API 汇总

3.1 基本 API

```
#打印 tf 版本
print(tf.__version__)

#所有常量、变量和占位符将在代码的计算图部分中定义。如果在定义部分使用 print 语句, 只会得到有关张量类型的信息, 而不是它的值。为了得到相关的值, 需要创建会话图并对需要提取的张量显式使用运行命令, 如下所示:

print(sess.run(t_1)) #Will print the value of t_1 defined in step 1
```

3.2 矩阵基本操作

来源: http://c.biancheng.net/view/1886.html 开始一个交互式会话,以便得到计算结果:

```
#Multiple two matrices
product =tf.matmul(A, X)

#Add/Sub the two matrices
t_sum =tf.add(product, b_new)
t_sub =product -b_new
```

一些其他有用的矩阵操作,如按元素相乘、乘以一个标量、按元素相除、按元素余数相除等,可以 执行如下语句:

```
a = tf.Variable(tf.random_normal([4,5], stddev=2))
b = tf.Variable(tf.random_normal([4,5], stddev=2))
#Elementwise Multiplication
A = a * b
#Multiplication with a scalar 2
B = tf.scalar_mul(2, A)
#Elementwise division
C = tf.div(a,b)
#Elementwise remainder of division
D = tf.mod(a,b)
init_op =tf.global_variables_initializer()
with tf.Session() as sess:
 sess.run(init_op)
 writer =tf.summary.FileWriter('graph', sess.graph)
 a, b, A_R, B_R, C_R, D_R =sess.run([a, b, A, B, C, D])
 print("a\n", a, "\nb\n", b, "a*b\n", A_R, "\n2*a*b\n", B_R, "\na/b", C_R, "\na%b\n", D_R)
writer.close()
```

注意: 所有加法、减、除、乘(按元素相乘)、取余等矩阵的算术运算都要求两个张量矩阵是相同的数据类型, 否则就会产生错误。可以使用 tf.cast() 将张量从一种数据类型转换为另一种数据类型。

3.3 TensorFlow 常用 Python 扩展包

- Numpy: 这是用 Python 进行科学计算的基础包。它支持 n 维数组和矩阵的计算,还拥有大量的高级数学函数。这是 TensorFlow 所需的必要软件包,因此,使用 pip install tensorflow 时,如果尚未安装 Numpy,它将被自动安装。
- Matplolib: 这是 Python 2D 绘图库。使用它可以只用几行代码创建各类图,包括直方、条形图、

错误图、散点图和功率谱等。它可以使用 pip 进行安装

- OS: 这包括在基本的 Python 安装中。它提供了一种使用操作系统相关功能(如读取、写入及更改文件和目录)的简单便携方式。
- Pandas: 这提供了各种数据结构和数据分析工具。使用 Pandas,您可以在内存数据结构和不同格式之间读取和写入数据。可以读取.csv 和文本文件。可以使用 pip install 或 conda install 进行安装。
- Seaborn: 这是一个建立在 Matplotlib 上的专门的统计数据可视化工具。
- H5fs: H5fs 是能够在 HDFS (分层数据格式文件系统) 上运行的 Linux 文件系统(也包括其他带有 FUSE 实现的操作系统,如 macOS X)。
- PythonMagick: 这是 ImageMagick 库的 Python 绑定。它是一个显示、转换和编辑光栅图像及矢量图像文件的库。它支持超过 200 个图像文件格式。它可以使用 ImageMagick 提供的源代码来安装。某些.whl 格式也可用 pip install(http://www.lfd.uci.edu/
- TFlearn: TFlearn 是一个建立在 TensorFlow 之上的模块化和透明的深度学习库。它为 TensorFlow 提供更高级别的 API,以促进和加速实验。它目前支持最近的大多数深度学习模型,如卷积、LSTM、BatchNorm、BiRNN、PReLU、残差网络和生成网络。它只适用于 TensorFlow 1.0 或更高版本。请使用 pip install tflearn 安装。
- Keras: Keras 也是神经网络的高级 API, 它使用 TensorFlow 作为其后端。它可以运行在 Theano 和 CNTK 之上。添加图层只需要一行代码,非常用户友好,可以使用 pip install keras 来安装。

3.4 各种模型

3.4.1 线性神经网络

```
# 设置层 (初始处理)--- 建立神经层
model =keras.Sequential([
    keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
    keras.layers.Dense(128, activation=tf.nn.relu),
    keras.layers.Dense(10, activation=tf.nn.softmax)
])

# 损失函数、优化器、指标
model.compile(
    #optimizer=tf.train.AdamOptimizer(),
    optimizer=tf.optimizers.Adam(,)
        loss='sparse_categorical_crossentropy',
        metrics=['accuracy'])

# 将训练集丢进去,训练出模型(Model)
model.fit(train_images, train_labels, epochs=5)
```

References

- [1] "从 零 开 始 学 tensorflow 【01-搭 建 环 境、helloworld 篇】." [Online]. Available: https://mp.weixin.qq.com/s?___biz=MzI4Njg5MDA5NA= =&mid=2247484946&idx=1&sn=ee8615d443fa3956bbf85df67d2045e3&chksm= ebd74713dca0ce055fee3cf8a88515ca0089c706a68a2449ce61a9e1edbfc4be763ecb93900a&token= 1294297615&lang=zh_CN#rd
- [2] "Tensorflow 官方教程." [Online]. Available: https://tensorflow.google.cn/tutorials?hl=zh_cn
- [3] "Tensorflow 教程: tensorflow 快速入门教程(非常详细)." [Online]. Available: http://c.biancheng. net/tensorflow/