## 15 Funções - Introdução

Ronaldo F. Hashimoto e Carlos H. Morimoto

O objetivo desta aula é introduzir o conceito de função e sua utilidade. Ao final dessa aula você deverá saber:

- Justificar as vantagens do uso de funções em programas.
- Identificar em seus programas oportunidades para criação e uso de funções.
- Definir os parâmetros que a função precisa receber (parâmetros de entrada) e o que a função precisa devolver (o tipo do valor devolvido pela função).

## 15.1 Exercício de Aquecimento

Faça um programa que leia um real x e um inteiro n > 0 e calcule  $x^n$ .

Uma solução deste exercício poderia usar a seguinte estratégia:

- Gerar uma sequência de n números reais  $x, x, x, \ldots, x$ .
- Para cada número gerado, acumular o produto em uma variável pot:

```
pot = pot * x
```

Um trecho de programa para esta solução poderia ser:

```
float pot, x;
int cont, n;
cont = 0; pot = 1;
while (cont < n) {
   pot = pot * x;
   cont = cont + 1;
}
** no final pot contém x* */*</pre>
```

## 15.2 Exercício de Motivação

Faça um programa que leia dois números reais x e y e dois números inteiros a>0 e b>0, e calcule o valor da expressão  $x^a+y^b+(x-y)^{a+b}$ .

Este programa deve calcular a potenciação de dois números três vezes: uma para  $x^a$ , outra para  $y^b$  e outra para  $(x-y)^{a+b}$ .

Para calcular  $x^a$ , temos o seguinte trecho de programa:

```
float pot, x;
int cont, a;
cont = 0; pot = 1;
while (cont < a) {
    pot = pot * x;
cont = cont + 1;
}
** no final pot contem x* */*</pre>
```

Para calcular  $y^b$ , temos o seguinte trecho de programa:

```
float pot, y;
int cont, b;
cont = 0; pot = 1;
while (cont < b) {
   pot = pot * y;
   cont = cont + 1;
}

** no final pot contém yb */*</pre>
```

Para calcular  $(x - y)^{a+b}$ , temos o seguinte trecho de programa:

```
float pot, x, y;
int cont, a, b;
cont = 0; pot = 1;
while (cont < a+b) {
    pot = pot * (x-y);
    cont = cont + 1;
}

/* no final pot contém (x - y)<sup>a+b</sup> */
```

Tirando as variáveis que mudam, isto é, os expoentes (variáveis a, b e a+b) e as bases (variáveis x, y e x-y), praticamente temos o mesmo código. Na elaboração de programas, é comum necessitarmos escrever várias vezes uma mesma sequência de comandos, como no exemplo acima.

Assim, seria muito interessante termos uma maneira de escrevermos um código que poderia ser aproveitado, mudando somente os **valores** (note que está escrito **valores** e não nomes) das variáveis que são o expoente e a base da potenciação. Algo como:

```
float pot, base;
int cont, expoente;
cont = 0; pot = 1;
while (cont < expoente) {
   pot = pot * base;
   cont = cont + 1;
}
** no final pot contém base elevado a expoente */*</pre>
```

Assim, se quisermos calcular  $x^a$ , devemos fazer algo como  $\boxed{\texttt{expoente} \leftarrow \texttt{a}}$  e  $\boxed{\texttt{base} \leftarrow \texttt{x}}$  e rodarmos o código acima. Da mesma forma, para calcular  $y^b$  e  $(x-y)^{a+b}$  devemos fazer, de alguma forma,  $\boxed{\texttt{expoente} \leftarrow \texttt{b}}$ ,  $\boxed{\texttt{base} \leftarrow \texttt{y}}$  e  $\boxed{\texttt{expoente} \leftarrow \texttt{a+b}}$  e  $\boxed{\texttt{base} \leftarrow (\texttt{x-y})}$ , respectivamente, e rodar o código acima.

A idéia aqui é ainda escrevermos este código somente uma vez! Para isso, vamos dar um nome para o nosso trecho de código. Que tal potencia? Assim, toda vez que quisermos utilizar o código acima, simplesmente usuaríamos seu nome que é potencia. Poderíamos fazer:

```
potencia (float base, int expoente) {
    float pot;
    int cont;
    cont = 0; pot = 1;
    while (cont < expoente) {
        pot = pot * base;
        cont = cont + 1;
    }
    /* no final pot contém base elevado a expoente */
}</pre>
```

O trecho de código acima de nome potencia na verdade é uma **função**. A idéia de função é fazer um subprograma de nome potencia que seja utilizado, para o exemplo acima, três vezes.

Note agora que as variáveis base e expoente estão declaradas entre parênteses e depois do nome potencia. Por que? A idéia para calcular  $x^a$  não é fazer algo como  $\boxed{\texttt{expoente} \leftarrow \texttt{a}}$  e  $\boxed{\texttt{base} \leftarrow \texttt{x}}$ ? Então, para calcular  $x^a$ , a gente poderia colocar o conteúdo das variáveis x e a nas variáveis base e expoente, respectivamente, usando o comando  $\boxed{\texttt{potencia}}$  (x, a). Observe no diagrama abaixo:

```
potencia (float base, int expoente) {
    float pot;
    int cont;
    cont = 0; pot = 1;
    while (cont < expoente) {
        pot = pot * base;
        cont = cont + 1;
    }

    /* no final pot contém base elevado a expoente */
}

int cont;
    cont = 0; pot = 1;
    while (cont < expoente) {
        pot = pot * base;
        cont = cont + 1;
    }

    /* no final pot contém base elevado a expoente */
}

int cont;
    cont = 0;
    pot = pot * base;
    cont = cont + 1;
}

/* no final pot contém base elevado a expoente */
}

int cont;
    cont = 0;
    pot = pot * base;
    cont = cont + 1;
}

/* no final pot contém base elevado a expoente */
}

int cont;

four int co
```

O comando potencia (x, a) coloca o conteúdo das variáveis x e a (seus valores) nas variáveis base e expoente respectivamente, como indicado pelas setas. Depois executa os comandos com os respectivos valores das variáveis base e expoente atualizados. No final da execução da função potencia, ou seja, depois que sair do laço, a variável pot contém  $x^a$ .

Da mesma forma, podemos então calcular  $y^b$  e  $(x-y)^{a+b}$  usando o comando potencia (y, b) e o comando potencia (x-y, a+b), respectivamente. Assim, ao final de cada execução da função potencia, a variável pot contém  $y^b$  e  $(x-y)^{a+b}$ , respectivamente.

Agora, você deve estar se perguntando o que fazer com cada resultado que está na variável pot? Aliás, como pot pode guardar três valores se pot é uma variável **float**. Na verdade, pot guarda somente **um** valor real. Toda vez que o código potencia é executado, o valor do último pot é perdido!

Ah! Então, para cada vez que o código de potencia for executado, a gente poderia imprimir o valor final da variável pot. Aí a gente tem o resultado de cada potenciação! Legal, mas, isto não resolveria o problema de calcular  $x^a + y^b + (x-y)^{a+b}$ . O que teríamos que fazer é guardar o resultado das potenciações em outras três variáveis, por exemplo, potx, poty e potxy e no final imprimir a soma potx + poty + potxy.

Para indicar que o resultado de potencia (x, a); será colocado na variável potx, vamos escrever o uso da função potencia como potx = potencia (x, a); Da mesma forma, para as variáveis poty e potxy. Assim, teríamos:

```
potx = potencia (x, a);

poty = potencia (y, b);

potxy = potencia (x-y, a+b);

soma = potx + poty + potxy;
printf ("Resultado = %f\n", soma);
```

Assim, potx = potencia (x, a); poty = potencia (y, b); e potxy = potencia (x-y, a+b); indicam que o valor da variável pot de cada execução da função potencia é colocado nas variáveis potx, poty e potxy, respectivamente. Depois é só imprimir a soma das variáveis potx, poty e potxy.

Agora, como fazer com que a função potencia coloque corretamente "para fora" o valor da variável pot? Nós vamos indicar isso colocando no final da função potencia o comando return pot; . Veja como fica então:

```
potencia (float base, int expoente) {
    float pot;
    int cont;
    cont = 0; pot = 1;
    while (cont < expoente) {
        pot = pot * base;
        cont = cont + 1;
    }
    /* no final pot contém base elevado a expoente */
    return pot;
}</pre>
```

Assim, o uso potx = potencia (x, a); faz com que potencia (x, a); for potencia (x, a

Da mesma forma, o uso poty = potencia (y, b); faz com que expoente  $\leftarrow$  b e base  $\leftarrow$  y e executa o código de potencia; no final da execução, a variável pot contém o valor de  $y^b$ ; o comando return pot; coloca o valor que está na variável pot da função potencia no acumulador. Depois que a função encontrou um return, o fluxo do programa volta para o comando poty = potencia (y, b); Neste momento, o resultado da função está no acumulador, pois o código da função potencia já foi executado e consequentemente o comando return também já foi executado (aliás, este é o último comando executado da função). Aí, como temos indicado que a variável poty recebe potencia (y, b) no comando poty = potencia (y, b); então o valor que está no acumulador é colocado em poty.

Mais uma vez, o uso potxy = potencia (x-y, a+b); faz com que expoente  $\leftarrow$  a+b e base  $\leftarrow$  x-y e executa o código de potencia; no final da execução, a variável pot contém o valor de  $(x-y)^{a+b}$ ; o comando return pot; coloca o valor que está na variável pot da função potencia no acumulador. Depois que a função encontrou um return, o fluxo do programa volta para o comando potxy = potencia (x-y, a+b); Neste momento, o resultado da função está no acumulador, pois o código da função potencia já foi executado e consequentemente o comando return também já foi executado (aliás, este é o último comando executado da função). Aí, como

temos indicado que a variável potxy recebe potencia (x-y, a+b) no comando potxy = potencia (x-y, a+b); então o valor que está no **acumulador** é colocado em potxy.

Você deve estar se perguntando: como coloco tudo isto em um programa em C? Veja o código em C abaixo:

```
# include <stdio.h>
2
3
         float potencia (float base, int expoente) {
5
           float pot;
6
7
           int cont;
           cont = 0; pot = 1;
8
           while (cont < expoente) {</pre>
9
              pot = pot * base;
10
              cont = cont + 1;
11
12
           /* no final pot contém base elevado a expoente */
13
           return pot;
14
15
16
         int main () {
17
           float \ \texttt{x}, \ \texttt{y}, \ \texttt{potx}, \ \texttt{poty}, \ \texttt{potxy}, \ \texttt{soma};
18
           int a, b;
19
20
           printf ("Entre com dois reais x e y: ");
21
           scanf ("%f %f", &x, &y);
22
23
           printf ("Entre com dois inteiros a>0 e b>0: ");
24
           scanf ("%d %d", &a, &b);
25
27
           potx = potencia(x, a);
28
29
30
31
           poty = potencia (y, b);
32
33
           potxy = potencia (x-y, a+b);
34
35
           soma = potx + poty + potxy;
36
           printf ("Resultado = %f\n", soma);
37
           return 0;
```

Note que antes do nome da função potencia foi colocado um **float**. Este **float** indica que a função "vai jogar para fora" (devolver) um valor do tipo **float** via **return**. De fato, observe que no comando **return** pot; a variável pot guarda um valor real.

A idéia de função no exercício anterior é fazer um subprograma de nome potencia que seja utilizado três vezes. Este subprograma deve ter entrada e saída. Por exemplo, para calcular  $x^a$ , a entrada do subprograma deve ser o real x e o inteiro a e a saída deve ser o real  $x^a$ .

Em resumo, o uso de funções facilita a construção de programas pois possibilita a reutilização de partes de código.

## 15.3 Exercícios Recomendados

- 1. Considerando a função fatorial, que parâmetros ela deve receber (incluindo os tipos)? E qual o tipo do valor de saída (real ou inteiro?).
- 2. Considere uma função seno que calcula o valor do seno de um ângulo x com precisão *epsilon*. Que parâmetros ela deve receber (incluindo os tipos)? E qual o tipo do valor de saída dessa função(real ou inteiro?).
- 3. Escreva um programa que leia dois inteiros m e n, com  $m \ge n$ , e calcula

$$\mathtt{C(m,n)} = \frac{\mathtt{m!}}{\mathtt{n!(m-n)!}}$$