

Monitoramento e Controle

Leonardo Gresta Paulino Murta leomurta@ic.uff.br





O que é?

- O plano pode ser visto como lacunas (contendo tarefas), que estão previstas mas ainda não foram executadas
- É possível monitorar o andamento do projeto e ir preenchendo essas lacunas
- Caso o andamento da execução desvie do esperado, é necessário controlar esse desvio...
 - Adaptando o plano, caso o desvio seja desejado
 - Tomando ações corretivas, caso o desvio não seja desejado





Em suma...

Monitoramento e Controle



Planejado x Realizado

Iniciação

Planejamento



Encerramento





Técnicas

- Existem diversas técnicas para monitoramento e controle
- Na aula de hoje veremos Análise de Valor Agregado (earned value)
 - Considera o progresso do projeto em relação ao tempo, escopo e custo





Valor

- Se coloquem na perspectiva do cliente!
- Desenvolvimento de um projeto é agregação de valor ao produto
 - Analogia com energia potencial x cinética
 - Com o andamento do projeto, o dinheiro se transforma em produto
 - Essa transformação não é necessariamente linear














Análise de valor agregado (exemplo motivacional)

- Imagine a seguinte situação
 - O projeto tem custo de \$ 175.000,00
 - A sua duração planejada é de 12 semanas
 - Estamos na 8 semana da sua execução
 - Já gastamos \$ 60.000,00
- O projeto será um caso de sucesso?







Cálculo do valor planejado (PV)

- O primeiro passo é saber qual é o valor planejado para um determinado instante do projeto
 - PV → Planned Value (valor planejado)
 - P%C → Planned % Complete (percentual planejado de conclusão)
 - BAC → Budget At Completion (custo total)
- PV = BAC x P%C
 - Ou somatório do valor planejado de cada atividade que deveria estar concluída naquele instante
- Voltando ao exemplo...
 - Assumindo que era planejado ter 70% do projeto terminado na 8º semana
 - $PV = $175.000,00 \times 70\% = $122.500,00$





Cálculo do valor agregado (EV)

- Agora é necessário saber qual é o valor agregado para um determinado instante do projeto
 - EV → Earned Value (valor agregado)
 - A%C → Actual % Complete (percentual real de conclusão)
 - BAC → Budget at Completion (custo total)
- EV = BAC x A%C
 - Ou somatório do valor planejado de cada atividade efetivamente concluída até aquele instante
 - Repare, se a atividade foi planejada em \$5 mas foi realizada em \$7 (ou \$3), o que conta em EV é \$5!!!
- Voltando ao exemplo...
 - Assumindo que somente 50% do projeto está terminado na 8º semana
 - $EV = R$ 175.000,00 \times 50\% = R$ 87.500,00$





Cálculo do custo real (AC)


- Por fim é necessário saber qual é o custo real para um determinado instante do projeto
 - $-AC \rightarrow Actual cost$ (custo real)
- O custo real é o somatório de quanto efetivamente foi gasto até aquele instante
 - Repare que a atividade pode não ter concluído ainda, mas o que foi gasto até então em qualquer atividade entra no AC!!!
- Voltando ao exemplo...
 - Assumindo que gastamos R\$ 60.000,00 até a 8ª semana
 - AC = R\$ 60.000,00





Análise de valor agregado (voltando ao exemplo motivacional)

- O projeto será um caso de sucesso?
 - O projeto está no cronograma, adiantado ou atrasado?
 - O projeto está no custo, acima ou abaixo?








Análise de valor agregado (voltando ao exemplo motivacional)

- O projeto será um caso de sucesso?
 - O projeto está no cronograma, adiantado ou atrasado?
 - Atrasado!
 - O projeto está no custo, acima ou abaixo?








Análise de valor agregado (voltando ao exemplo motivacional)

- O projeto será um caso de sucesso?
 - O projeto está no cronograma, adiantado ou atrasado?
 - Atrasado!
 - O projeto está no custo, acima ou abaixo?
 - Abaixo do custo!







Análise de valor agregado (desempenho de cronograma)

- A partir do valor planejado (PV) e do valor agregado (EV), é possível calcular métricas de desempenho relacionadas ao cronograma
- SPI → Schedule Performance Index (indicador de desempenho de cronograma)
 - SPI = EV / PV (no exemplo, \$87.500,00 / \$122.500,00 = 0,71)
 - SPI = 1 \rightarrow no cronograma
 - SPI > 1 \rightarrow adiantado
 - SPI < 1 \rightarrow atrasado
- SV → Schedule Variance (variação de cronograma)
 - SV = EV PV (no exemplo, \$87.500,00 \$122.500,00 = -\$35.000,00)






Análise de valor agregado (desempenho de custo)

- A partir do custo real (AC) e do valor agregado (EV), é possível calcular métricas de desempenho relacionadas ao custo
- CPI→ Cost Performance Index (indicador de desempenho de custo)
 - CPI = EV / AC (no exemplo, \$87.500,00 / \$60.000,00 = 1,45)
 - CPI = 1 \rightarrow no custo
 - CPI $> 1 \rightarrow$ abaixo do custo
 - CPI < 1 \rightarrow acima do custo
- CV → Cost Variance (variação de custo)
 - CV = EV AC (no exemplo, \$87.500,00 \$60.000,00 = \$27.500,00)



Resumindo...








 Para cada um dos instantes abaixo, informe a situação do projeto e o que pode ser feito

Instante	SPI	СРІ
1	0,85	0,70
2	0,80	1,20
3	1,15	0,75
4	1,20	1,25

Dica: menor que 1 não é bom sinal!!!








$$AC = ?$$





Atividades:



Notação:

AC / PV

Verde = finalizada

Vermelho = pendente

$$PV = 10 (A) + 4 (B) + 6 (D) = 20$$

$$EV = 10 (A) + 4 (B) + 10 (C) = 24$$

$$AC = 8 (A) + 2 (B) + 12 (C) + 7 (D) + 1 (E) = 30$$

$$CPI = EV / AC = 24 / 30 = 0.8$$





 Faça a análise de valor agregado do momento atual do trabalho do curso





Referências

Greene, J.; Stellman, A.; 2007. Head First PMP.
O'Reilly Media



Monitoramento e Controle

Leonardo Gresta Paulino Murta leomurta@ic.uff.br