```
again = false,
getline(cin, sInput);
getline(cin, sInput);
system("cls");
system(sInput) >> dblTemp;
stringstream(sInput) !> db
```

Thomas

C23-09.3 Smart Pointer

C23 - Fortgeschrittene Algorithmen und Programmierung



Smart Pointer

Standardbib	iothek	
auto_ptr (veraltet)		Entspricht ungefähr dem unique_ptr
Standardbib	iothek (seit C++1	1)
unique_ptr	 Kein anderer Smartpointer darf den selben Zeiger verwalten Endet die Lebensdauer oder wird dem unique_ptr NULL zugewiesen, dann wird der Speicher des Zeigers automatisch freigegeben. Zuweisung an einen anderen unique_ptr ist nicht erlaubt. 	
shared_ptr	 shared_ptr teilen sich den Besitz eines Zeigers Intern wird gezählt, wie viele shared_ptr einen bestimmten Zeiger teilen der Speicher des Zeigers wird freigegeben, wenn alle shared_ptr, die sich den Besitz teilen zerstört werden. Durch Zuweisung an einen anderen shared_ptr wird der Besitz mit diesem geteilt 	
weak_ptr	 Übernimmt keine Verantwortung (Besitz) über einen Zeiger Kann auf ein Pointer referenzieren, der eigentlich von einem shared_ptr verwaltet wird, um den Zustand abzufragen. 	
Boost - Sma	rtpoiner (Kompatil	bilität → falls C++11 nicht verfügbar ist)
scoped_ptr, shared_ptr, weak_ptr		Entspricht unique_ptr, shared_ptr und weak_ptr aus der Standardbibliothek!

Smart Pointer

Beispiel – unique_ptr

```
#include <iostream>
#include <memory> // C++11 Smartpointer
int main()
    int* pIntPointer = new int(10);
    std::unique ptr<int> pUniqueOwner(pIntPointer); // besitzt jetzt 'pIntPointer'
    // Dereferenzieren geht genauso wie bei normalem Pointer!
    std::cout<<*pUniqueOwner <<std::endl;</pre>
    // gibt den Speicher wieder frei!
    pUniqueOwner = NULL;
    // oder pUniqueOwner.reset();
    // passiert aber sowieso, wenn der Block (die Main-Funktion) endet!
    return 0;
```

Smart Pointer

shared_ptr Beispiel (1/2)

```
#include <iostream>
#include <memory> // C++11 Smartpointer
using namespace std;
class MyClass
public:
    MyClass(int val) : m_value(val) { }
    ~MyClass()
        cout<<"Myclass (" <<m_value <<") destructed!" <<endl;</pre>
    int getValue() const { return m_value; }
private:
    int m_value;
};
```

Smart Pointer

shared_ptr Beispiel (2/2)

```
int main()
    shared ptr<MyClass> pSharedPtr1(new MyClass(12));
    shared ptr<MyClass> pSharedPtr2 = pSharedPtr1;
        shared ptr<MyClass> pSharedPtr3 = pSharedPtr1;
        cout<<"Besitzer: " <<pSharedPtr1.use count() <<endl;</pre>
    cout<<"Besitzer: " <<pSharedPtr1.use count() <<endl;</pre>
    pSharedPtr2.reset();
    cout<<"Besitzer: " <<pSharedPtr1.use count() <<endl;</pre>
    std::cout<<"Wert: " << pSharedPtr1->getValue() << std::endl;</pre>
    pSharedPtr1.reset();
    if (!pSharedPtr1) {
        cout<<"Kein Besitzer mehr! Das Objekt wurde zerstoert. " <<endl;</pre>
    return 0;
                  Besitzer: 3
                   Besitzer: 2
                  Besitzer: 1
```

Kein Besitzer mehr! Das Objekt wurde zerstoert.

Wert: 12

Myclass (12) destructed!

Smart Pointer – Best Practice

- Vorzugsweise auf etablierte Bibliotheken zurück greifen, statt den Code selbst neu zu implementieren.
- In der Regel sind diese Bibliotheken gut getestet und wurden schon vielfach verwendet.
- Immer Smart Pointer verwenden, wenn Speicher dynamisch allokiert wird.



University of Applied Sciences

www.htw-berlin.de