# Relazione del progetto di Programmazione di Reti

# Traccia 1: Configurazione di una Rete con VLAN e Routing Inter-VLAN

Leonardo Grimaldi

5 dicembre 2024

# Indice

1	Cor	nsegna	2			
	1.1	Descrizione	2			
	1.2	Obiettivi	2			
	1.3	Consegne richieste	2			
2	Pro	rogettazione				
3	Cor	nfigurazione	4			
	3.1	Pianificazione	4			
		3.1.1 Indirizzi IP delle interfacce per i dispositivi nella rete .	4			
		3.1.2 VLAN da creare sugli Switch	5			
		3.1.3 ACL per la separazione traffico interVLAN	5			
	3.2	Switch	6			
		3.2.1 Creazione VLAN	7			
		3.2.2 Assegnazione porte alle VLAN	8			
		3.2.3 Assegnazione porta trunk	9			
	3.3	PC	9			
		3.3.1 Test di comunicazione tra PC1 e PC2	11			
	3.4	Router	13			
		3.4.1 Configurazione trunk porta interna $(Gig0/0)$	13			
		3.4.2 Abilitare la comunicazione tra Router0 e Router1	14			
		3.4.3 Assegnare le rotte statiche per abilitare la punto-punto	15			
		3.4.4 Creazione delle ACL sui Router	15			
		3.4.5 Assegnazione Access list	15			
4	Tes	ting	16			
5	Rife	erimenti	20			

# Consegna

#### 1.1 Descrizione

Gli studenti dovranno progettare e configurare una rete che include due LAN separate in due VLAN su Cisco Packet Tracer, utilizzando switch e router virtuali. La configurazione richiederà il routing inter-VLAN per permettere la comunicazione tra le VLAN.

#### 1.2 Obiettivi

Configurare VLAN, routing inter-VLAN, e verificare la connettività tra dispositivi su VLAN diverse.

#### 1.3 Consegne richieste

Documentazione della configurazione, spiegazione dei comandi utilizzati e cattura del traffico di rete per dimostrare la comunicazione tra le VLAN.

## Progettazione

I due campus dell'Università di Bologna, il Campus di Cesena e il Campus di Bologna sono costituiti da due dipartimenti: IT (Information Technology) e di ricerca. Essi possiedono due edge router che possono scambiarsi informazioni per mezzo di una WAN (Wide Area Network), semplificata con un collegamento diretto. Il traffico dei dipartimenti all'interno del singolo Campus vuole essere separato, mentre si vuole consentire la comunicazione inter-dipartimentale tra i due Campus. La topologia di rete è proposta nella figura 2.1.




Figura 2.1: Topologia di rete dei dipartimenti di IT e ricerca tra il Campus di Cesena e Bologna. I triangolini rossi sui collegamenti indicano che il link è offline.

Per capire il comportamento desiderato della rete in figura 2.1 si prenda per esempio il dipartimento IT di Cesena: esso non potrà comunicare con il dipartimento di ricerca né di Cesena né di Bologna, ma potrà comunicare con il dipartimento IT di Bologna.

# Configurazione

Si assume che tutti i dispositivi siano accesi e le configurazioni siano effettuate tramite il terminale del dispositivo scelto. Nel caso dei Personal Computer verrà utilizzata l'interfaccia grafica di Cisco Packet Tracer, pur sapendo che nel mondo reale i computer hanno un sistema operativo e le proprie modalità di configurazione.

Si nota inoltre che ogni comando Cisco si può abbreviare e nelle successive schermate configure terminal, come altri comandi, potrebbe diventare conf t. Qualora il lettore non conoscesse la keyword completa del comando, si raccomanda di scrivere il comando abbreviato e premere il tasto Tab per mostrare la forma completa. In ogni caso, si può sempre far riferimento al manuale utilizzando il comando ?, oppure consultare un cheat sheet online. È altresì importante ricordare che i comandi dei dispositivi Cisco fisici non coincidono necessariamente con quelli di Cisco Packet Tracer. Sarà cura del lettore documentarsi e trovare il comando corrispondente.

#### 3.1 Pianificazione

Di seguito sono riportate le tabelle da usare come riferimento durante la configurazione su Cisco Packet Tracer.

# 3.1.1 Indirizzi IP delle interfacce per i dispositivi nella rete

Per prima cosa occorre stabilire gli indirizzi IP e a quali interfacce assegnarli.

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	Subnet	Gateway
Router0	Gig0/0.10	10.0.1.1	255.255.255.0	10.0.1.1
Router0	Gig0/0.20	10.0.2.1	255.255.255.0	10.0.2.1
Router0	Gig0/1	22.0.0.1	255.255.255.252	N/A
Switch0	Fa0/1	10.0.1.2	255.255.255.0	10.0.1.1
Switch0	Fa0/2	10.0.2.2	255.255.255.0	10.0.2.1
PC0	Fa0	10.0.1.2	255.255.255.0	10.0.1.1
PC1	Fa0	10.0.2.2	255.255.255.0	10.0.2.1

Tabella 3.1: Configurazione rete Campus di Cesena

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	Subnet	Gateway
Router1	Gig0/0.30	13.0.3.1	255.255.255.0	13.0.3.1
Router1	Gig0/0.40	13.0.4.1	255.255.255.0	13.0.4.1
Router1	Gig0/1	22.0.0.2	255.255.255.252	N/A
Switch1	Fa0/1	13.0.3.2	255.255.255.0	13.0.3.1
Switch1	Fa0/2	13.0.4.2	255.255.255.0	13.0.4.1
PC3	Fa0	13.0.3.2	255.255.255.0	13.0.3.1
PC4	Fa0	13.0.4.2	255.255.255.0	13.0.4.1

Tabella 3.2: Configurazione rete Campus di Bologna

#### 3.1.2 VLAN da creare sugli Switch

Dispositivo	Campus	Dipartimento	VLAN	Nome VLAN
PC1	Cesena	$\operatorname{IT}$	10	IT_Cesena
PC2	Cesena	Ricerca	20	Ricerca_Cesena
PC3	Bologna	IT	30	$IT\_Bologna$
PC4	Bologna	Ricerca	40	Ricerca_Bologna

Tabella 3.3: Ripartizione delle VLAN

#### 3.1.3 ACL per la separazione traffico interVLAN

Per impedire a due dipartimenti differenti di scambiarsi dati è necessario creare le ACL elencate di seguito sui router.

Numero ACL	permit/deny	Source	Wildcard	Destination	Wildcard
103 104	permit permit		$0.0.0.255 \\ 0.0.0.255$		$0.0.0.255 \\ 0.0.0.255$

Tabella 3.4: Access list (ACL) da creare sul Router0 per separare il traffico che arriva dal campus di Bologna

Numero ACL	permit/deny	Source	Wildcard	Destination	Wildcard
101	permit		0.0.0.255		0.0.0.255
102	permit	10.0.2.0	0.0.0.255	13.0.4.0	0.0.0.255

Tabella 3.5: Access list (ACL) da creare sul Router1 per separare il traffico che arriva dal campus di Cesena

Dispositivo	Interfaccia	Numero ACL	in/out
Router0	Gig0/0.10	103	out
Router0	Gig0/0.20	104	out
Router1	Gig0/0.30	101	out
Router1	Gig0/0.40	102	out

Tabella 3.6: Assegnazione ACL alle interfacce

Una domanda importante da chiedersi è se bisogna utilizzare la keyword in oppure out. Un modo facile per capire quale regola utilizzare è descritta nel paragrafo riportato di seguito, preso da questo post su reddit: Stand up. You are the router. Your left arm and right arm are different networks. Inbound means traffic entering your arm and outbound means traffic leaving out your arm.

#### 3.2 Switch

Inizialmente si configura lo switch della rete interna. In questa sezione verrà usato come esempio lo Switch0, ma il procedimento sarà analogo anche per lo Switch1 nella rete di Bologna, facendo riferimento alla tabella 3.3 per le VLAN da assegnare. Il primo step di configurazione del dispositivo è assegnargli il nome giusto. Si entra in modalità privilegiata con il comando enable e nella configurazione del terminale (accessibile solo dalla modalità privilegiata) con configure terminal.

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch0
Switch0#
```

Il comando hostname <nome> ha consentito di assegnare un nuovo nome allo switch.

Terminiamo questo primo passaggio di configurazione salvando i cambiamenti.

```
SwitchO(config)#exit
SwitchO#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SwitchO#copy ru st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SwitchO#
```

Come procedura operativa standard, ci assicureremo sempre di salvare la configurazione dopo ogni cambiamento importante.

#### 3.2.1 Creazione VLAN




Figura 3.1: Switch interno della rete del campus di Cesena

Switch0(config)#vlan 10
Switch0(config-vlan)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

Switch0(config-vlan)#name IT\_Cesena
Switch0(config-vlan)#vlan 20
Switch0(config-vlan)#name Ricerca\_Cesena
Switch0(config-vlan)#

Abbiamo creato la VLAN 10 e la VLAN 20 e assegnatoli il nome secondo la tabella 3.3 In modalità privilegiata possiamo vedere che sono state aggiunte.

SwitchO# show vlan brief VLAN Name	Status	Ports	
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2	
10 IT_Cesena	active		
20 Ricerca_Cesena	active		
1002 fddi-default	active		
1003 token-ring-default	active		
1004 fddinet-default	active		
1005 trnet-default Switch0# copy ru st	active		

#### 3.2.2 Assegnazione porte alle VLAN

Per le interfacce collegate ai singoli dipartimenti sarà necessario usare la modalità **access** per dire allo switch che su quel link scorre esclusivamente traffico di una singola VLAN. Inoltre, si dovrà assegnare l'interfaccia alla VLAN adeguata.

```
Switch0(config)#int vlan 10
Switch0(config-if)#ip addr 10.0.1.2 255.255.255.0
Switch0(config)#int Fa0/1
Switch0(config-if)#switchport mode access
Switch0(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
SwitchO(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed

→ state to up
SwitchO(config-if)#
```

In questo modo è stata completata la parte del dipartimento IT. Analogamente, si eseguono gli stessi passi per l'interfaccia legata al dipartimento di ricerca.

#### 3.2.3 Assegnazione porta trunk

Il traffico delle due VLAN dovrà attraversare canale fisico comune collegato alla interfaccia Gig0/2. Per questo, dovremo porre una regola sull'utilizzo di quella interfaccia e dire allo Switch che essa viene attraversata da molteplici VLAN (nel nostro caso due). Questo tipo di regola si chiama **trunking** e basterà un semplice comando per attivarla.

Switch0(config)#int Gig0/2
Switch0(config-if)#switchport mode trunk
Switch0(config-if)#exit
Switch0(config)#exit
Switch0# copy ru st

#### 3.3 PC

Questa parte di configurazione è la più breve e semplice; basta assegnare i giusti indirizzi IP, gateway e subnet mask ai computer facendo riferimento alla tabella 3.1 per la rete di Cesena e 3.2 per la rete di Bologna. Come accennato a inizio capitolo, verrà usata la interfaccia grafica di Cisco, ma nel mondo reale i PC avranno un loro sistema operativo dal quale si potrà assegnare l'IP, o ancora meglio, nella rete vi sarà un server DHCP che automatizza il processo. Di seguito è riportato un estratto della configurazione statica del PC1 nella rete di Cesena.




Figura 3.2: Configurazione gateway PC1




Figura 3.3: Configurazione IP PC1

#### 3.3.1 Test di comunicazione tra PC1 e PC2

Una prova più profonda sarà eseguita nel capitolo Testing, ma per configurare una rete grossa è molto importante proseguire incrementalmente ed eseguire vari test per assicurarsi che il lavoro fatto finora sia funzionante. In questa sezione si esegue la verifica tra PC1 e PC2, ma è consigliabile farla anche su PC3 e PC4 (o tutti i dispositivi finora configurati). Proseguendo, ci si aspetta che la comunicazione tra la VLAN 10 e VLAN 20 non sia possibile per due motivi:

- 1. I due dipartimenti sono su reti diverse
- 2. Le due reti appartengono a VLAN differenti, che non hanno un routing inter-VLAN

Ovviamente questo sarebbe il comportamento corretto rispetto alle specifiche del capitolo Progettazione, dato che i due dipartimenti differenti non possono comunicare. Per eseguire il test si apre il terminale del PC1 e si esegue un ping verso l'IP 10.0.2.3




Figura 3.4: Esecuzione ping 10.0.2.3 sul PC1 con conseguente fallimento Come si può vedere dalla figura 3.4 il ping non è andato a buon fine.

#### 3.4 Router

La parte finale e più complessa prevede la configurazione dei due edge router delle nostre reti. Prima di tutto, si dovranno configurare le interfacce interne (quelle collegate allo switch), in modo da consentire i pacchetti dei PC di passare attraverso il trunk:

```
switch \longleftrightarrow router
```

Successivamente, si configureranno le interfacce esterne dei Router0 e Router1 per poter farli comunicare. Solo quando questi processi risulteranno andati a buon fine si potrà configurare la comuncazione tra i dipartimenti intra-campus.

#### 3.4.1 Configurazione trunk porta interna (Gig0/0)

Sull'interfaccia Gig0/0 del Router0 passa il traffico VLAN10 e VLAN20 ed e quindi necessario creare delle sottointerfacce virtuali che gestiscano questo traffico. In partenza si accende l'interfaccia Gig0/0 con no shut e poi si configurano le sub interfaces Gig0/0.10 e Gig/0.20 (come da tabella 3.1). Si usa il comando encapsulation dot1q numero\_vlan per dire al router di usare il tagging VLAN e abilitare il routing delle VLAN.

```
RouterO(config)#int GigO/ORouterO(config-if)#no shut
```

```
RouterO(config-if)#
```

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to  $\ \hookrightarrow \$  up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernetO/O, changed state to up

Router0(config-if)#int Gig0/0.10
Router0(config-subif)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state  $\rightarrow$  to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernetO/0.10, changed state to up

RouterO(config-subif)#encapsulation dot1q 10

```
Router0(config-subif)#ip add 10.0.1.1 255.255.255.0
RouterO(config-subif)#no shut
Router0(config-subif)#int Gig0/0.20
Router0(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state
\hookrightarrow to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
→ GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
ip add 10.0.2.1 255.255.255.0
% Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed
subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10,
→ IEEE 802.1Q,
or ISL vLAN.
RouterO(config-subif)#encapsulation dot1q 20
RouterO(config-subif)#ip add 10.0.2.1 255.255.255.0
RouterO(config-subif)#no shut
Router0(config-subif)#
```

Ora i due computer possono raggiungere il router, ma abbiamo creato un nuovo problema: **le due VLAN interne riescono a parlarsi**. Questo problema verrà risolto nella sezione 3.4.4 e 3.4.5 con l'utilizzo delle Access List sui router.

# 3.4.2 Abilitare la comunicazione tra Router0 e Router1

Questa parte è molto semplice: basta seguire la tabella 3.1 e 3.2 per assegnare gli ip alle interfacce. Di seguito la configurazione del Router0:

```
Router0(config)#int Gig0/1
Router0(config-if)#ip addr 22.0.0.1 255.255.252
Router0(config-if)#no shut
```

Successivamente, la configurazione del Router1:

```
Router1(config)#int GigO/1
Router1(config-if)#ip addr 22.0.0.2 255.255.252
Router1(config-if)#no shut
```

#### 3.4.3 Assegnare le rotte statiche per abilitare la puntopunto

Router0(config)#ip route 13.0.3.0 255.255.255.0 22.0.0.2 Router0(config)#ip route 13.0.4.0 255.255.255.0 22.0.0.2

Router1(config)#ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 22.0.0.1 Router1(config)#ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 22.0.0.1

#### 3.4.4 Creazione delle ACL sui Router

Router0(config)#access-list 103 permit ip 13.0.3.0 0.0.0.255  $\rightarrow$  10.0.1.0 0.0.0.255 Router0(config)#access-list 104 permit ip 13.0.4.0 0.0.0.255  $\rightarrow$  10.0.2.0 0.0.0.255

Router1(config)#access-list 101 permit ip 10.0.1.0 0.0.0.255  $\rightarrow$  13.0.3.0 0.0.0.255 Router1(config)#access-list 102 permit ip 10.0.2.0 0.0.0.255  $\rightarrow$  13.0.4.0 0.0.0.255

#### 3.4.5 Assegnazione Access list

Router0(config)#int Gig0/0.10
Router0(config-subif)#ip access-group 103 out
Router0(config-subif)#exit
Router0(config)#int Gig0/0.20
Router0(config-subif)#no ip access-group 104 in
Router0(config-subif)#ip access-group 104 out

Router1(config)#int Gig0/0.30
Router1(config-subif)#ip access-group 101 out
Router1(config-subif)#exit
Router1(config)#int Gig0/0.40
Router1(config-subif)#ip access-group 102 out

# Testing

Ora che la rete è stata completata occorre eseguire una fase di testing per accertarne il suo corretto funzionamento. Il testing verrà fatto con i ping; è importante ricordare però che le prime volte potrebbero fallire per via dell'aggiornamento delle tabelle ARP (Address Resolution Protocol). In alcuni casi sarà necessario esseguire più volte il ping per verificare che il link funzioni funzioni oppure no.

Di seguito sono riportate alcune immagini dei ping eseguiti.




Figura 4.1: Ping dal PC1 verso PC3 con il percorso nel pannello a destra




Figura 4.2: Ping dal PC1 (Dipartimento IT) verso PC4 (Dipartimento Ricerca)




Figura 4.3: Ping dal PC4 verso PC1 e successivamente PC2. È possibile notare come al primo tentativo fallisca per colpa dell'ARP e in seguito ha successo. Il ping verso PC2 non dà riscontro

### Riferimenti

- https://computernetworking747640215.wordpress.com/2018/07/05/vlan-configuration-on-a-cisco-switch-in-packet-tracer/
- https://networklessons.com/switching/intervlan-routing#SVI\_Switch\_Virtual\_Interface
- https://www.practicalnetworking.net/stand-alone/routing-between-vlans/
- https://www.cisco.com/c/it\_it/support/docs/ip/access-lists/ 26448-ACLsamples.html#toc-hId--1588884728