agrega construtoras

MANUAL DO ADMINISTRADOR

Manual do administrador

Cadastro das construtoras, contratos e períodos de teste, propostas, aceites e acompanhamento.

Versão 1.0 · novembro de 2026

Para o administrador do sistema Agrega. Não é material para as construtoras clientes.

1 Painel do administrador

Este manual é para o administrador do sistema Agrega, que cadastra as construtoras e acompanha contratos e testes. As construtoras clientes usam o manual de operação.

Só a conta de administrador do sistema vê o menu **Construtoras** (Construtoras clientes e Acompanhamento) e o menu **Comercial** (Propostas, Contratos, Material e Interessados).

2 Cadastrar uma construtora

Cada construtora cadastrada recebe um dono, que é o primeiro usuário e o responsável pela conta.

1. Em Construtoras clientes, preencha o formulário de nova construtora.
2. Informe os dados da empresa, como razão social, CNPJ, telefone, e-mail e cidade.
3. Informe o nome, o e-mail e a senha provisória do dono. Ele troca a senha em Minha conta.

A construtora nasce com o pacote Obra. Ajuste o contrato em seguida, como descrito no capítulo 3.

3 Contrato, limites e período de teste

O contrato define o pacote, os módulos liberados e os limites de obras e de usuários ativos. Em Construtoras clientes, clique em **Editar contrato**.

CAMPO	O QUE DEFINIR
Pacote	Obra, Obra + gestão, Completo ou Personalizado (com os módulos escolhidos)
Limite de obras ativas	Quantas obras podem estar ativas. Obra concluída não conta. Vazio = sem limite.
Limite de usuários ativos	Quantos usuários podem estar ativos. Usuário desativado não conta. Vazio = sem limite.
Período de teste até	Data final do teste. Vazio encerra o teste.

Como o período de teste funciona

Durante o teste valem **1 obra ativa** e **3 usuários ativos**, com **um usuário ativo por perfil**. Terminado o teste, voltam os limites do contrato. O teste começa no dia em que a data final é salva. Mudar a data final ao salvar reinicia o início do teste para o dia da mudança.

O sistema recusa criar ou reativar usuário, e criar obra, além dos limites vigentes. Dados que já estavam acima dos limites não são bloqueados.

4 Propostas, apresentação e impressão

Cada construtora cadastrada e cada interessado tem proposta e apresentação geradas a partir do cadastro.

Gerar a proposta

O botão **Gerar proposta** abre as condições. Os valores preenchidos valem só para essa proposta; os padrões do sistema não mudam. Para uma construtora cadastrada, o pacote e os limites vêm do contrato, e o dono aparece como responsável.

Apresentação para o período de teste

O botão **Apresentação** gera a apresentação personalizada para o cliente. Para construtora cadastrada, o botão de acesso leva ao login. Para interessado, leva ao formulário de interesse.

Imprimir

A proposta e a apresentação têm o botão **Imprimir**. No diálogo de impressão, marque **Gráficos de plano de fundo** para sair com as cores e a capa escura.

> **Pendente**
> O CNPJ e o cargo do representante da Agrega ainda aparecem como “a informar” nas propostas.

5 Link de aceite do teste

O cliente inicia o período de teste aceitando pelo link. O administrador gera o link.

1. Em Construtoras clientes, clique em **Link de aceite** na linha da construtora.
2. Copie o link exibido no aviso da tela e envie ao responsável.
3. O responsável abre o link, confere as condições e informa nome, cargo e CPF ou CNPJ.

O aceite inicia o teste da construtora na hora: a data de início é o dia do aceite e a data final soma os dias de teste da proposta (15 dias por padrão). O link vale 30 dias e aceita uma vez só. Cada clique em Link de aceite gera um link novo, e os anteriores continuam válidos até vencer.

> **Interessado sem cadastro**
>
> O aceite de um interessado registra o pedido, mas o teste só começa quando você cadastrar a construtora e informar a data final em Editar contrato.

6 Acompanhamento das construtoras

Em Construtoras › Acompanhamento você vê, para cada construtora, o que está em uso e o que falta no teste.

COLUNA	O QUE MOSTRA
Usuários ativos	Quantos estão ativos em relação ao limite vigente. Acima do limite aparece um selo vermelho.
Perfis em uso	Os perfis com usuário ativo.
Obras ativas	Obras que não estão concluídas, em relação ao limite vigente.
Período de teste	Em teste (com os dias que faltam), agendado, encerrado ou sem teste.

Use o botão **Atualizar** para recarregar os números.

7 Regras de cuidado

- Uma construtora precisa ter pelo menos um dono ativo. O sistema recusa tirar o último dono.
- Apagar a data final encerra o teste na hora: os limites do contrato voltam a valer imediatamente.