

Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" Corso di Laurea Triennale in Informatica

Architettura degli Elaboratori II Laboratorio

Progettare e assemblare software in MIPS

Introduzione

Linguaggio di alto livello

```
int main()
    cout << "Hello world!" << endl;</pre>
    return 0;
                                Assembly
        compilatore
                                multi $2, $5.4
                                add
                                       $2, $4,$2
                                ٦w
                                       $15, 0($2)
                                      $16, 4($2)
                                    $16, 0($2)
                                SW
                                      $15, 4($2)
                                SW
                                jr
                                       $31
                              Assembler + linker
```




Livello più basso (vicino all'hardware) dove poter programmare le istruzioni di un elaboratore

Linguaggio macchina




Introduzione

Linguaggio di alto livello




Assembly

È la rappresentazione simbolica del linguaggio macchina di un elaboratore.



 Dà alle istruzioni una forma human-readable e permette di usare label per referenziare con un nome parole di memoria che contengono istruzioni o dati.



- Programmi coinvolti:
 - assembler: «traduce» le istruzioni assembly (da un file sorgente) nelle corrispondenti istruzioni macchina in formato binario (in un file oggetto);
 - **linker**: combina i files oggetto e le librerie in un **file eseguibile** dove la «destinazione» di ogni label è determinata.

Assembly

- Il codice Assembly può essere il risultato di due processi:
 - target language del compilatore che traduce un programma in linguaggio di alto livello (C, Pascal, ...)
 nell'equivalente assembly;
 - linguaggio di programmazione usato da un programmatore.
- Assembly è stato l'approccio principale con cui scrivere i programmi per i primi computer.
- Oggi la complessità dei programmi, la disponibilità di compilatori sempre migliori e di memoria rendono conveniente programmare in linguaggi di alto livello.
- Assembly come linguaggio di programmazione è adatto in certi casi particolari:
 - ottimizzare le performance (anche in termini di prevedibilità) e spazio occupato da un programma (ad es., sistemi embedded);
 - eredità di certi sistemi vecchi, ma ancora in uso, dove Assembly rappresenta l'unico modo conveniente per scrivere programmi;
 - rendere più efficienti certe istruzioni che hanno una semantica di basso livello.

MIPS




- In questo laboratorio lavoreremo con MIPS (Multiprocessor without Interlocked Pipeline Stages): un'ISA di tipo RISC
- Nasce a metà anni '80 come architettura general purpose;

- Inizialmente è un progetto accademico (Stanford), poco dopo diventa commerciale
- Oggi è impiegata prevalentemente nell'ambito dei sistemi embedded


MIPS

• La maggior parte dei corsi accademici di architetture adotta MIPS, perché?




- È una prima e lineare implementazione del concetto di pipeline
- È costruita su una semplice assunzione: ogni stadio della pipeline deve terminare in un ciclo di clock, ogni stadio non necessita di attendere il completamento degli altri (interlock)
- (Oggi l'assunzione è rilassata per avere istruzioni come moltiplicazione e divisione, ma il nome è rimasto lo stesso)

MIPS: passato e presente



MIPS: passato e presente




Il programma in memoria (in MIPS)

Segmento testo: contiene le istruzioni del programma.

Segmento dati:

- dati statici: contiene dati la cui dimensione è conosciuta a compile time e la cui durata coincide con quella del programma (e.g., variabili statiche, costanti, etc.);
- dati dinamici: contiene dati per i quali lo spazio è allocato dinamicamente a runtime su richiesta del programma stesso (e.g., liste dinamiche, etc.).
- Stack: contiene dati dinamici organizzati secondo una coda LIFO (Last In, First Out) (e.g., parametri di una procedura, valori di ritorno, etc.).



MARS






MARS (MIPS Assembler and Runtime Simulator) An IDE for MIPS Assembly Language Programming

MARS is a lightweight interactive development environment (IDE) for programming in MIPS assembly language, intended for educational-level use with Patterson and Hennessy's Computer Organization and Design.

- È un emulatore di una CPU che obbedisce alle convenzioni MIPS32
- Perché usare un emulatore e non la macchina vera?
 - Usiamo tutti la stessa ISA indipendentemente dal calcolatore reale.
 - Ci offre una serie di strumenti che rendono la programmazione più comoda.
 - Maschera certi aspetti reali a cui non saremmo interessati (es., delays).
- Disponibile a questo URL http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/index.htm

MARS (interfaccia)



MARS (Registri)

- Registers Coproc 1 Coproc 0 Number Value Name \$zero 268500992 \$at \$v0 \$v1 268500992 \$a0 \$al \$a2 \$a3 \$t0 \$t1 \$t2 10 \$t3 11 12 \$t4 \$t5 13 14 \$t6 \$t7 \$s0 16 17 \$sl \$s2 18 \$s3 19 \$s4 20 \$s5 21 \$s6 22 \$s7 23 \$t8 24 \$t9 25 \$k0 26 \$k1 27 \$gp 28 268468224 29 \$sp 2147479548 30 \$fp \$ra 4194328 hi
- 32 registri a 32bit per operazioni su interi (\$0..\$31).
- 32 registri a 32 bit per operazioni in virgola mobile sul coprocessore 1 (\$FP0..\$FP31).
- registri speciali a 32bit:
 - il Program Counter (PC) l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire;
 - **hi** e **lo** usati nella moltiplicazione e nella divisione;
 - EPC, Cause, BadVAddr, Status (coprocessore 0) vengono usati nella gestione delle eccezioni.
- I registri general-purpose sono chiamati col nome dato dalla convenzione
 MIPS e numerati da 0 a 31
- Il loro valore è ispezionabile nel formato esadecimale o decimale

Richiamo di istruzioni aritmetiche (somma, sottrazione)

Convenzioni di notazione:

- Identificativo con iniziale minuscola: deve essere un registro o un valore immediato (intero con segno su 16 bit);
- Identificativo con iniziale «\$»: deve essere un registro.

```
add $s1, $s2, s3  #$s1 = $s2 + s3, rileva overflow sub $s1, $s2, s3  #$s1 = $s2 - s3, rileva overflow addi $s1, $s2, 13  #$s1 = $s2 + 13, rileva overflow addu $s1, $s2, s3  #$s1 = $s2 + s3, unsigned, non rileva overflow subu $s1, $s2, s3  #$s1 = $s2 - s3, unsigned, non rileva overflow addui $s1, $s2, s3  #$s1 = $s2 - s3, unsigned, non rileva overflow addui $s1, $s2, 27  #$s1 = $s2 + 17, unsigned, non rileva overflow
```

Istruzioni: moltiplicazione

- Due istruzioni:
 - mult \$rs \$rt
 - multu \$rs \$rt

unsigned

- Il registro destinazione è **implicito.**
- Il risultato della moltiplicazione viene posto sempre in due registri dedicati di una parola (special purpose) denominati hi (High order word) e lo (Low order word).
- La moltiplicazione di due numeri rappresentabili con 32 bit può dare come risultato un numero non rappresentabile in 32 bit.

Istruzioni: moltiplicazione

- Il risultato della moltiplicazione si preleva dal registro hi e dal registro lo utilizzando le due istruzioni:
 - mfh(i \$rd) # move from hi
 - sposta il contenuto del registro hi nel registro rd;
 - mflo \$rd \ # move from lo
 - sposta il contenuto del registro lo nel registro rd.

Test sull'overflow

Risultato del prodotto

Operazioni aritmetiche: divisione

div \$s2, \$s3 # \$s2 / \$s3, divisione intera

- Il risultato della divisione intera va in:
 - Lo: \$s2 / \$s3 [quoziente];
 - Hi: \$s2 mod \$s3 [resto].
- Il risultato va quindi prelevato dai registri Hi e Lo utilizzando ancora la mfhi e la mflo.

Istruzioni: pseudo-istruzioni

- Le pseudoistruzioni sono un modo compatto ed intuitivo di specificare un insieme di istruzioni.
- La traduzione della pseudoistruzione nelle istruzioni equivalenti è attuata automaticamente dall'assemblatore.

pseudo istruzione

Esempi:

```
    move $t0, $t1  # pseudo istruzione

            add $t0, $zero, $t1  # (in alternativa) addi $t0, $t1, 0

    mul $s0, $t1, $t2  # pseudo istruzione

            mult $t1, $t2
            mflo $s0
```

- div \$s0, \$t1, \$t2
 - div \$t1, \$t2
 - mflo \$s0

Primo programma in Assembly

Indirizzamento, lettura e scrittura della memoria

Organizzazione della memoria

- Cosa contiene la memoria?
 - Le istruzioni da eseguire
 - Le strutture dati su cui operare
- Come è organizzata?
 - Array uni-dimensionale di elementi dette parole
 - Ogni parola è univocamente associata ad un indirizzo (come l'indice di un array)



Organizzazione della memoria

- In generale, la dimensione della parola di memoria non coincide con la dimensione dei registri nella CPU (ma nel MIPS sì)
- La parola è l'unità base dei trasferimenti tra memoria e registri (load word e store word operano per parole di memoria)
- In MIPS (e quindi anche nel simulatore MARS) una parola è composta da 32 bit e cioè 4 byte


•	<u>:</u>
12	100
8	10
4	101
0	1

Byte Address Data

Il singolo byte è un elemento di memoria spesso ricorrente

Costruiamo lo spazio degli indirizzi in modo che ci permetta di indirizzare ognuno dei 4 bytes che compongono una parola: gli indirizzi di due parole consecutive differiscono di 4

• L'indirizzo di una parola di memoria è in realtà l'indirizzo di uno dei 4 byte che compongono quella parola




è in realtà l'indirizzo del primo dei 4 byte della parola

Ma, tra i 4, quale è il primo byte? La risposta sta nell'ordine dei byte: la endianness

• La **endianness** stabilisce l'ordine dei byte (quindi chi è il **primo** e chi l'ultimo)

Big endian: il primo byte è quello **più** significativo (quello più a **sinistra**, **big** end)




• La endianness stabilisce l'ordine dei byte (quindi chi è il primo e chi l'ultimo)

12 100 Big endian: il primo byte è quello più 8 10 significativo (quello più a sinistra, big end) 4 0 Byte Address Data 12 100 Little endian: il primo byte è quello meno 8 10 significativo (quello più a destra, little end) 4 6 5 0

Byte Address

Data

• La endianness stabilisce l'ordine dei byte (quindi chi è il primo e chi l'ultimo)



- MIPS è una architettura Big Endian, ma ...
- ... il nostro emulatore MARS (e anche SPIM) eredita la endianness della macchina su cui è eseguito

Accesso alla memoria in Assembly

Lettura dalla memoria: Load Word

```
lw $s1, 100($s2) # $s1 <- M[[$s2]+100]
```

Scrittura verso la memoria: Store Word:

```
sw $s1, 100($s2) # M[[$s2]+100] <- $s1
```

 La memoria viene indirizzata come un vettore: indirizzo base + offset identificano la locazione della parola da scrivere o leggere

Vettori

- Si consideri un vettore v dove ogni elemento v[i] è una parola di memoria (32 bit).
- Obiettivo: leggere/scrivere v[i] (elemento alla posizione i nell'array).
- Gli array sono memorizzati in modo sequenziale:
 - b: registro base di V, è anche l'indirizzo di V[0];
 - l'elemento i-esimo ha indirizzo b + 4*i.

- Come fare a caricare degli indirizzi nei registri? Obiettivo:
 - caricare in \$\$1 l'indirizzo 0x10000000 (per es. indirizzo di h)
 - caricare in \$s2 l'indirizzo 0x10000004 (per es. base address di A)

```
Soluzione? addi $s1, $zero, 0x10000000 # $s1 = &h addi $s2, $zero, 0x10000004 # $s2 = A
```

- Come fare a caricare degli indirizzi nei registri? Obiettivo:
 - caricare in \$\$1 l'indirizzo 0x10000000 (per es. indirizzo di h)
 - caricare in \$s2 l'indirizzo 0x10000004 (per es. base address di A)

```
• Soluzione? addi $s1, $zero, 0x10000000 # $s1 = &h addi $s2, $zero, 0x10000004 # $s2 = A
```

- No! Il valore «immediato» in addi deve essere un intero (con segno, in C2) su
 16 bit! (Un'istruzione richiede 32 bit nel suo complesso)
- Cosa succede se assembliamo queste due istruzioni in MARS?


- Come fare a caricare degli indirizzi nei registri? Obiettivo:
 - caricare in \$\$1 l'indirizzo 0x10000000 (per es. indirizzo di h)
 - caricare in \$s2 l'indirizzo 0x10000004 (per es. base address di A)

```
Soluzione? addi $s1, $zero, 0x10000000 # $s1 = &h addi $s2, $zero, 0x10000004 # $s2 = A
```

- No! Il valore «immediato» in addi deve essere un intero (con segno, in C2) su
 16 bit! (Un'istruzione richiede 32 bit nel suo complesso)
- Cosa succede se assembliamo queste due istruzioni in MARS?


0x00400000	0x3c011000	lui	\$1,0x00001000
0x00400004	0x34210000	ori	\$1,\$1, <mark>0x00000000</mark>
0x00400008	0x00018820	add	\$17,\$0,\$1
0x0040000c	0x3c0l1000	lui	\$1,0x00001000
0x00400010	0x34210004	ori	\$1,\$1,0x00000004
0x00400014	0x00019020	add	\$18,\$0,\$1

Metodo più comodo: usare la pseudo-istruzione «load address»:



Direttive Assembler

- È possibile rappresentare un indirizzo in modo simbolico? Ad esempio scrivendo A invece che 0x10000004? Sì, attraverso le **direttive assembler** (e le label)
- Cosa è una direttiva Assembler? Una «meta-istruzione» che fornisce ad Assembler informazioni operazionali su come trattare il codice Assembly dato in input




- Con una direttiva possiamo qualificare parti del codice. Per esempio indicare che una porzione di codice è il segmento dati, mentre un'altra è il segmento testo (l'elenco di istruzioni)
- Una direttiva è specificata dal suo nome preceduto da «.»
- In MARS tutte le direttive sono visibili sotto *help* → *directives*

Direttive Assembler


- .data specifica che ciò che segue nel file sorgente è il segmento dati: vengono specificati gli elementi presenti in tale segmento (stringe, array, etc ...).
- .text specifica che ciò che segue nel file sorgente è il segmento testo
- STRINGA: .asciiz "stringa_di_esempio" memorizza la stringa "stringa_di_esempio" in memoria (aggiungendo terminatore di fine stringa), il suo indirizzo è referenziato con la label "STRINGA" (significa che potremo scrivere "STRINGA" anzichè l'indirizzo in formato numerico).
- A: .byte b1, ..., bn memorizza gli n valori in n bytes successivi di memoria, la label A rappresenta il base address della sequenza (indirizzo della parola con i primi quattro bytes).
- A: .space n alloca n byte di spazio nel segmento corrente (deve essere data), la label A rappresenta il base address (indirizzo della parola con i primi quattro degli n bytes).


La direttiva .byte e la endianness

- Testiamo la endianness della macchina su cui stiamo lavorando (in Linux: comando «Iscpu», proprietà «Byte order»):
- Cerchiamo di allocare la costante 4 in una parola di memoria usando la direttiva byte che permette di inserire parole di memoria specificando il valore di ogni singolo byte che la compone:



La direttiva .byte e la endianness






Byte Address Data

Attenzione!

I valori vengono scritti secondo il *byte order* della macchina: la famiglia di architetture x86 è **Little Endian** (Intel Core i7, AMD Phenom II, FX, ...).

Allineamento dati

- L'accesso a memoria si dice allineato su n byte se:
 - ogni dato ha dimensione n byte
 - n è una potenza di 2
 - l'indirizzo di ogni dato è multiplo di n
- Nel nostro caso:
 - un dato è una word che ha dimensione 4 byte, quindi n=4
 - $(4 = 2^2)$
 - l'indirizzo di ogni word deve essere multiplo di 4



```
.data
    string: .asciiz "Ciao"
A: .space 8
    .text
    .glob1 main

main:

la $t0, A
 li $t1, 5
 sw $t1 0($t0)
```

Il segmento dati inizia qui (indirizzo **0x10010000**), i dati che seguono sono allocati in modo sequenziale

```
.data
string: .asciiz "Ciao"
A: .space 8

.text
.globl main

main:

la $t0, A
li $t1, 5
sw $t1 0($t0)
```

Il segmento dati inizia qui (indirizzo **0x10010000**), i dati che seguono sono allocati in modo sequenziale

```
.data
string: .asciiz "Ciao"
A: .space 8

.text
.globl main
```

main:

la \$t0, A li \$t1, 5 sw \$t1 0(\$t0) La stringa «Ciao» verrà quindi allocata a partire dall'inizio del segmento:

Indirizzo	Valore
0x10010000	С
0x10010001	i
0x10010002	а
0x10010003	0
0x10010004	\0
0x10010005	prima word di A
0x10010009	seconda word di A

Il segmento dati inizia qui (indirizzo **0x10010000**), i dati che seguono sono allocati in modo sequenziale

```
.data

string: .asciiz "Ciao" ←

A: .space 8

.text
```

main:

```
la $t0, A
li $t1, 5
sw $t1 0($t0)
```

.globl main


Proseguendo nel segmento dati incontriamo **A**, la prima posizione disponibile per allocarlo è nel byte all'indirizzo **0x10010005**

Convertendo in base 10 si osserva che non è multipo di 4 $(0x10010005)_{16}$ = $(268500997)_{10}$

La stringa «Ciao» verrà quindi allocata a partire dall'inizio del segmento:

Indirizzo	Valore
0x10010000	С
0x10010001	i
0x10010002	а
0x10010003	0
0x10010004	\0
0x10010005	prima word di A
0x10010009	seconda word di A

Il segmento dati inizia qui (indirizzo **0x10010000**), i dati che seguono sono allocati in modo sequenziale




.text

.globl main

main:

Proseguendo nel segmento dati incontriamo **A**, la prima posizione disponibile per allocarlo è nel byte all'indirizzo **0x10010005**

Convertendo in base 10 si osserva che non è multipo di 4 $(0x10010005)_{16}=(268500997)_{10}$



La stringa «Ciao» verrà quindi allocata a partire dall'inizio del segmento:

Indirizzo	Valore
0x10010000	С
0x10010001	i
0x10010002	а
0x10010003	0
0x10010004	\0
0x10010005	prima word di A
0x10010009	seconda word di A

Cosa succede se tento di accedere ad un indirizzo non allineato con sw o lw?

```
.data
    string: .asciiz "Ciao"
A: .space 8
    .text
    .glob1 main

main:

la $t0, A
 li $t1, 5
 sw $t1 0($t0)
```

Go: running mipsl.asm

Error in D:\Jacopo Essenziale\MEGA\MIPS_Stuff\mars\mipsl.asm line 8: Runtime exception at 0x0040000c: store address not aligned on word boundary 0x10010005

Go: execution terminated with errors.

Le istruzioni di sw e lw richiedono di operare con accesso allineato con parole da 32 bit, quindi se specifichiamo un indirizzo **non** multiplo di 4 in MARS otteniamo un errore.

```
.data
string: .asciiz "Ciao"
          .align 2
          A: .space 8
                                   Aggiungendo la direttiva di
          .text
                                  allineamento viene lasciato
          .globl main
                                  spazio libero per mantenere
main:
                                         l'allineamento
          la $t0, A
          li $t1, 5
          sw $t1 0($t0)
Ora A è viene allocato all'indirizzo
  (0x10010008)_{16} = (67125250)_{10}
       che è multiplo di 4
```

Indirizzo	Valore
0x10010000	С
0x10010001	i
0x10010002	a
0x10010003	0
0x10010004	\0
0x10010005	
0x10010006	
0x10010007	
0x10010008	prima word di A
0x1001000C	seconda word di A



Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" Corso di Laurea Triennale in Informatica

Architettura degli Elaboratori II Laboratorio